

CEPHEUS 模組式管理平台 使用手冊

版本 1.1.1 | 2026-07-30 | 本手冊由 docs/manual/ 單一來源 build 產出

I. 快速入門

A. 產品簡介

跨層級、跨專業領域的指揮管理組織（例如國家或區域級的災防應變統管）常有一個共同痛點：每個層級、每個領域各自用一套系統，上層只能「看下級的儀表板」，無法對異質領域的成果重新研判、做跨域決策；而且組織一擴編、加層級或換領域，就得改版系統。**CEPHEUS 模組式管理平台正是為解決這個問題而生**——它讓多個管理單位共用同一套管理核心、各自掛上專業領域包，用同一套六步驟把「承接目標 → 研判態勢 → 決策 → 執行回報」跑成閉環，並可任意向上、向下組合成任意深度的指揮體系。

技術亮點：**可組合**——管理核心（目標承接分解、決策與命令紀錄、稽核、權限隔離）所有單位共用且永遠一致，專業領域包（態勢模型、評量方法、專業畫面）像插件一樣按單位掛載、可獨立部署與更換（官方隨附**通用指管**一包，作為領域中性的參考實作；專業領域包由生態供給，與官方包同一安裝路徑掛載）；**同型目標多視角**——同一個 Objective 從交辦到承接是同一筆資料的不同視角、全程可追溯且不可覆寫；**跨域不失真**——上級以來源節點為基準重新研判、整體取瓶頸，不把下級分數拿來平均；**守得住**——領域服務中斷時核心資料無損、可切人工研判接手；**權限有牆**——可見範圍由授權與拓樸決定，越權必拒且留稽核。擴編、加層級、換領域都只是編組與掛載操作，系統不必改版。

B. 適用情境

系統的職責體系分兩大類（domain），各含若干職責（orgSop），由不同團隊協作完成：

通用管理（domain#1）——跑六步驟指管循環的業務職責：

- **指揮管理（orgSop#1）**：由**通用指管團隊**（組員＝參謀、組長＝指揮官）在**通用指管操作台**執行——承接上級目標與橫向請求、彙整下級回報與情資、研判本級態勢、訂目標與研擬方案、核定調度、追蹤執行並上送成果。上下級單位**同型**：同一套六步驟、同一組畫面，差別只在所處層級與掛載的領域包。指揮中心另以**情態牆**（`/wall`）全螢幕投影即時共同作戰圖（COP）。

平台維運（domain#0）——把系統搭起來並維持運行的職責：

- **系統維保（orgSop#0）**：由**系統維保團隊**（組員＝維運工程師、組長＝維運組長）在**維運台**（web）與**CLI/Helm**執行——部署系統、開帳號與授權隔離、圖形化編組管理單位拓樸、登記與套用領域包、設定電視牆、健康維保、稽核查閱、管理演習情境。維運人員同時是**超級使用者**（可開任一領域操作台、所見與該域指揮官一致，供掌握全系統實況與重現使用者回報之介面問題）；**維運帳號具名不共用**、寫入操作全程入不可竄改稽核。

(資安、戰略綜管、人力、後勤等專業領域由**生態領域包**供給——各自帶自己的態勢模型、評量方法與專業畫面，形態同上述六步驟、只是掛不同包。)

C. 部署設定

系統以 Helm chart 部署到 Kubernetes 叢集：可用 umbrella chart 一鍵裝核心+官方通用指管包，也可核心與各領域包分開裝。依序完成下列四步。

(A) 環境檢查

安裝前先確認兩件事，避免最常見的兩類無聲故障：(1) 叢集**預設 IngressClass**——chart 的 `ingress.className` 預設留空＝交給預設 ingress controller，僅在叢集真的標了「預設 IngressClass」時有效 (k3s 內建 traefik 出廠即標；ingress-nginx 官方安裝不標，留空會產生沒人認領的孤兒 Ingress、網址無聲 404)；(2) **kube-dns (CoreDNS) ClusterIP**——modWeb 反代領域包 WUI 需正確的叢集 DNS resolver (chart 預設 k3s 的 `10.43.0.10`，kubeadm/EKS/GKE 常為 `10.96.0.10`；不符時領域包 WUI 反代解析失敗、態勢頁掉通用畫面)。**整段複製執行**下列檢查腳本 (分段貼上會沿用舊變數而誤判)，依輸出的 `[OK]/[!]/[X]` 決定安裝參數：

```
# solCepheus 安裝前環境檢查 (請整段複製執行)
# (1) 叢集預設 IngressClass
if ! CLASSES=$(kubectl get ingressclass -o name 2>/dev/null); then
    echo "[X] kubectl 連不上叢集：請先確認 kubeconfig 與叢集狀態 (kubectl get nodes) 再重跑本檢查。"
else
    DEFAULT=$(kubectl get ingressclass -o jsonpath='{range .items[*]}{.metadata.name}{"\t"}{.metadata}' | tr '\n' ' ')
    NDEFAULT=$(printf '%s' "$DEFAULT" | grep -c .)
    if [ -z "$CLASSES" ]; then
        echo "[X] 叢集沒有任何 IngressClass：請先安裝 ingress controller (如 ingress-nginx/traefik)"
    elif [ "$NDEFAULT" -eq 1 ]; then
        echo "[OK] 叢集預設 IngressClass=${DEFAULT%*}: ingress.className 留空即可，直接安裝。"
    elif [ "$NDEFAULT" -gt 1 ]; then
        echo "[!] 叢集標了多個預設 IngressClass (${DEFAULT//'\n'/、}) ——留空會被 K8s 拒絕，請明示其"
    else
        echo "[!] 叢集有 IngressClass 但未標預設：安裝加 --set solcepheus-syscore-chart.ingress.class"
        echo "${CLASSES}" | sed 's/ingressclass.networking.k8s.io/|/'
    fi
fi

# (2) kube-dns (CoreDNS) ClusterIP: modWeb 反代領域包所需之 resolver (chart 預設 10.43.0.10)
```

```
DNS=$(kubectl get svc -n kube-system kube-dns -o jsonpath='{.spec.clusterIP}' 2>/dev/null)
if [ -z "$DNS" ]; then
    echo "[!] 查不到 kube-dns Service ClusterIP：請手動查你的 CoreDNS/kube-dns Service ClusterIP，若
elif [ "$DNS" = "10.43.0.10" ]; then
    echo "[OK] kube-dns ClusterIP=10.43.0.10 與 chart 預設相符：modWeb.dnsResolver 免設。"
else
    echo "[!] kube-dns ClusterIP=${DNS} 與 chart 預設 10.43.0.10 不同——不覆寫會使領域包 WUI 反代解
fi
```

(Windows 環境有對應的 PowerShell 版，見產品首頁 README「安裝」段。) 腳本輸出的 `--set` 依安裝動線擇一：**umbrella 一鍵用** `solcepheus-syscore-chart.ingress.*` / `.modWeb.*` 開頭的鍵；**核心單獨裝用** `ingress.*` / `modWeb.*` 開頭的鍵 (鍵擺錯層值透不進去，等同沒設)。

(B) 正式部署

依環境檢查結果帶上對應 `--set`，一鍵安裝核心+官方通用指管包 (chart 直接從 GHCR 取得、不需原始碼；安裝程序自動完成包登記)。umbrella chart 版本見產品首頁 README「安裝」段之 chart 版本對照表：

```
helm install cepheus oci://ghcr.io/twstellerwhale-ocean2/solcepheus-chart --version 0.1.21
```

裝後確認：modCore `/healthz` 回 200、modWeb 首頁可載入、領域包素材頁可見官方通用指管包健康「可達」、狀態「**已登記未套用**」(新裝的正確狀態——套用到哪個管理單位是你的編組決策，於下方「系統設定」完成)。

(C) 帳號密碼

正式部署**不內建任何示範帳號** (空狀態=正確)。**首次登入**以初始管理帳號 `admin`；密碼於安裝時自動隨機生成，取回：

```
kubectl get secret cepheus-secret -o jsonpath='{.data.ADMIN_PASSWORD}' | base64 -d
```

(要自訂：安裝時帶 `--set solcepheus-syscore-chart.secrets.adminPassword=<你的密碼>`，只裝核心者鍵名免前綴；此值僅首裝生效，之後改密走介面帳號選單。) `admin` 僅供**開站 bootstrap**：登入維運台後，請先在**通用帳號授權頁**為每位維運人員開立具名 adm 帳號 (維運=超級使用者、具名不共用、寫入全程留稽核)，再開立各操作台使用者帳號 (設可視單位+指派角色，新開帳號初始密碼於該頁一次性顯示)；具名帳號就緒後，`admin` 應改密封存、不作日常使用。

(D) 系統設定

以維運帳號在維運台完成初始化（詳細操作見〈III. 功能與操作說明〉之程序面「系統維保」與人機面 setWi 各節）：在**通用單元編組頁**拖拉編組管理單位拓樸（層級由拓樸自動推導）→ 在**領域包素材頁**掃描探索並登記、套用領域包到指定單位 → 視需要在**通用電視牆設定頁**設定情態牆標題與牆機連線。完成後各單位即可跑六步驟。

D. 說明索引

系統功能較多，但各處都有就地說明，不必先背流程：

- **當前頁說明**：每個操作台右上角的 （說明中心）開站內手冊並定位到當前頁對應段落；右欄「**使用說明**」分頁則條列本頁作業的每一步，點某一步即在畫面上高亮該去哪裡、怎麼操作。
- **完整手冊**：站內 </manual/>（免登入靜態資源、離線可用），或說明中心「開啟完整手冊」新視窗。
- **內置操作說明**：說明中心按「開啟操作說明」，右欄滑出程序面全層樹——依「領域 → 職責 orgSop → 小組作業 teamSop → 個人作業 prsnSop → 工作指導 wi」層層展開，點任一項直接導入該項的實際畫面，展示時照樹逐項點給現場看。
- **快速跑一次各職責**：維運台**通用演習控制頁**載入內建演習情境（本版為「上下級聯合演練」），整個平台立即被模擬資料灌滿（六步驟有料、情態牆有 COP），以發放的演習帳號登入即可在真實介面上快速體驗各 orgSop 一輪；重置即封存、不影響正線。

介面右上角固定有：全域搜尋與告警（預留）、**說明中心** 、**帳號選單**（帳號資訊／變更密碼／登出）。

II. 產品概述與設計依據

A. 產品概述

跨層級、跨專業領域的指揮管理組織（例如國家或區域級的災防應變統管），常見的痛點是：每個層級、每個領域各用一套系統，上層只能「看下級的儀表板」，無法對異質領域的成果重新研判、做跨域決策；組織一擴編就要改系統。

CEPHEUS 模組式管理平台把「指揮管理」拆成兩件事來解這個問題：

- **管理核心（所有單位共用）**：目標（Objective）的承接、分解、交辦與回報；決策與任務的正式紀錄；全程稽核不可竄改；單位間的權限隔離。這部分不分領域、永遠一致。
- **領域包（按單位掛載）**：各專業領域的態勢模型、評量方法與專業畫面。像插件一樣掛到管理單位上，可獨立部署、獨立更換；同一個領域包可以套用到多個單位。

因為每一層用的都是同型的目標物件、同一套六步驟，管理單位可以往上、往下不斷組合，形成任意深度的指揮體系——組織圖改變時，只需要在維運台重新拖拉編組，系統不必改版。

B. 運用想定

指揮體系由**同型的管理單位**逐層組合而成——不是固定幾層，深度由編組拓樸決定。本版以上下兩級驗證完整運作：

- **上級單位**：承接外部上級任務與橫向請求，彙整各下級上送的成果、以來源節點為基準重新研判本級態勢（整體取瓶頸、不平均），訂整體目標並下達子目標。
- **下級單位**：承接上級子目標，跑自己的六步驟，把成果上送。
- **一線作業小組**：本版為調度對象（任務指派的收受方），後續版本再展開為自己跑六步驟的管理單位。

上下級跑的是**同一套六步驟、同一組畫面**——差別只在所處層級與掛載的領域包。要加深層級或增設單位，在維運台重新編組即可。

六步驟指管循環（每個管理單位都跑同一套）：

1. **情資蒐集整備**——蒐集本域情資（告警、下級回報、外部事件）。
2. **態勢研判呈現**——由領域包把情資算成態勢快照與研判，呈現在態勢頁與情態牆。
3. **目標調整訂定**——承接上級目標、訂本級目標（可量化、質性或混合）。
4. **行動方案研擬**——研擬可行方案（COA）。

5. **決策核定協調**——指揮官核定；核定後或交辦下級成子目標、或指派本級成任務；正式命令不可覆寫。
6. **執行管制修正**——追蹤執行回報、彙整上送上級，回饋下一輪研判。

研判與決策目前由人員執行；未來導入 AI 輔助時，**決策核定仍保留人類最終責任**。

C. 相關法規、標準與參考依據

依據	用在哪
OODA 決策環、IAP (Incident Action Planning)	六步驟指管循環的方法論基礎
Common Operating Picture (COP)、ICS／EOC 應變作業慣例	態勢頁與情態牆的呈現原則
Material Design 3、WCAG 2.1 AA、WAI-ARIA APG	操作介面的視覺與可近用性基準

D. 效益指標

效益	你會看到
擴編不改版	新增單位、加深層級、換掛領域包，全在維運台完成，系統不重佈
目標一條鏈	同一個目標從交辦到承接是同一筆資料的不同視角；從情資到回報全程可追溯、不可竄改
專業可插拔	新種類領域包獨立部署（自帶 image／chart），掛上去核心一字不改
跨域不失真	上級以各來源節點為基準重新研判、整體取瓶頸，不把下級分數拿來平均
出事守得住	領域服務中斷時核心資料無損，可切人工研判接手，恢復後留有完整稽核
權限有牆	可見範圍由授權與拓樸決定，越權必拒且留稽核紀錄

III. 功能與操作說明

本章分兩面：**程序面**先給職責體系（誰、在哪個作業、做哪些操作），逐層 domain → orgSop → teamSop → prsnSop，末端以參照連到對應的操作項（wi）；**人機面**再逐一列出各 wi 的實際操作步驟。每個 wi 有穩定錨點（如 [#wi-1-2-1](#)），系統內各頁右上角 [?](#) 會直接開到當前頁對應的段落；標題後括號內為程序面 SOP 編號（正本＝設計文件）；介面上的 wi 顯示碼用點號（如 [wi-1.2.1](#)），與本冊錨的連字號寫法（[#wi-1-2-1](#)）是同一編號兩形。

A. 程序面（職責體系）

依 誰做什麼 組織：管理單位（org）→ 小組（team）→ 個人工作（prsnSop）→ 逐步操作（wi）。

(A) 通用管理（domain#1）

由 **team 通用指管**（組員＝上級／下級參謀、組長＝指揮官）於通用指管操作台執行六步驟循環。

- **teamSop#1.1-1.4 接辦與回復任務／請求**：承接上級目標與橫向請求、辦理後回復 → [wi-1.3.1](#)。
- **teamSop#1.5.1 彙整情資與下級回報**：〔通用指管情資頁〕登錄情資、匯整下級回報 → [wi-1.1.1](#)。
- **teamSop#1.5.2 研判本級態勢**：〔通用指管態勢頁〕看地圖 COP 與 rollup 分項、可覆寫上級判斷 → [wi-1.2.1](#)。
- **teamSop#1.6.1 訂定本級目標**：〔通用指管決策頁〕訂目標、管理專案 → [wi-1.3.1](#)、[wi-1.3.2](#)。
- **teamSop#1.7.1 研擬行動方案**：〔通用指管決策頁〕提出方案 → [wi-1.3.3](#)。
- **teamSop#1.8.1 核定行動方案**：組員擬交辦 → [wi-1.3.4](#)；組長裁決核可（獨立權限）→ [wi-1.3.5](#)。
- **teamSop#1.9-1.12 發送與追蹤**：〔通用指管管辦頁〕追蹤執行、登錄回報、上送成果 → [wi-1.4.1](#)、[wi-1.4.2](#)、[wi-1.4.3](#)。
- **teamSop#1.13.1 值勤交接**：〔通用指管決策頁〕點交在途目標與未決方案、留交接摘要 → [wi-1.3.6](#)。

(B) 平台維運（domain#0）

把系統搭起來並維持運行的職責。由 **team 系統維保**（組員＝維運工程師、組長＝維運組長）執行。

- **teamSop#0.1.1 安裝部署與升級**：〔CLI／Helm〕依安裝章節以 Helm 部署與升級（無畫面、程序隨手冊）。

- **teamSop#0.2.1 帳號權限與授權：**〔通用帳號授權頁〕開帳號 → [wi-3.6.1](#)；維護角色 → [wi-3.6.2](#)；調整可視單位授權 → [wi-3.6.3](#)；組長核可授權變更 → [wi-3.6.4](#)。
- **teamSop#0.2.2 系統運用：**〔通用電視牆設定頁〕設定情態牆與牆機連線 → [wi-3.10.1](#)。
- **teamSop#0.2.3 健康監控與故障處置：**〔通用系統監控頁〕監測服務健康與資源趨勢 → [wi-3.1.1](#)；定期維保與故障排除走 CLI（程序隨手冊）。
- **teamSop#0.2.4 資料備份還原：**〔CLI〕定期備份、事故時還原（還原為破壞性動作，需二人覆核；程序隨手冊）。
- **teamSop#0.2.5 稽核查閱：**〔通用系統監控頁・稽核分頁〕查詢／篩選／匯出稽核紀錄 → [wi-3.1.2](#)。
- **teamSop#0.3.1 管理演習情境：**〔通用演習控制頁〕載入／重置情境 → [wi-3.11.1](#)；發放演習帳號憑證 → [wi-3.11.2](#)。
- **teamSop#0.4.x 資安管理作業：**態勢盤點、防護檢查、日常監控、應變還原、治理檢視（多數走 CLI+監控頁，程序隨手冊）。
- **teamSop#0.5.1-0.5.4 組織結構管理：**登記領域包 → [wi-3.8.1](#)；核可卸載（破壞性） → [wi-3.8.2](#)；套用至管理單位 → [wi-3.9.1](#)；圖形化編組拓樸 → [wi-3.7.1](#)。

B. 人機面（各 wi 操作步驟）

依 wi 類別分三組：**通用作業**（所有操作台共用）、**setWi**（維運設定類、把系統設起來）、**runWi**（執行類、日常跑六步驟與健康維保）。

(A) 通用作業（所有操作台共用）

登入、帳號與說明功能掛在每個操作台右上角，各角色操作方式相同。

登入系統

prsnSop#0.1 (通用作業) | 操作角色：所有角色 | 畫面：登入頁 /login

1. 以瀏覽器開啟系統網址（由維運提供；開發者本機試跑為 `http://localhost:5173`），未登入會自動導向登入頁。
2. 輸入帳號與密碼，按「登入」。
3. 登入成功後依你的角色進入對應操作台；帳號或密碼錯誤會就地顯示錯誤提示，重新輸入即可。
4. 使用中若憑證逾時（token 失效、伺服器重啟等），系統會自動登出並導回本頁、顯示「登入逾時，請重新登入」——重新登入即可繼續，不會卡在失效畫面。

尚未有帳號？請洽維運團隊在通用帳號授權頁建立（見「授權與單位隔離」，錨點 `#wi-3-6-1`）。
本手冊隨系統部署於 `/manual/`，登入後可自說明中心（右上角 `?`）開啟。




登入系統 (prsnSop#0.1 (通用作業))

登出系統

prsnSop#0.2（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：Top App Bar 帳號選單

1. 點右上角**頭像**開啟帳號選單。
2. 點「登出」。系統清除登入狀態並回到登入頁。

共用操作席（指揮中心輪班）交接時務必先登出，稽核紀錄才會記在正確的人身上。



登出系統（prsnSop#0.2（通用作業））

檢視帳號資訊

prsnSop#0.3（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：通用帳號資訊頁 /account

1. 點右上角頭像 → 「帳號資訊／變更密碼」。
2. 頁面顯示你的帳號、角色與所屬單位；這決定你看得到哪些單位的資料（可見範圍由授權與拓樸推導）。

覺得看不到該看的單位？請維運團隊檢查授權（見錨點 [#wi-3-6-1](#) 授權與單位隔離）。




檢視帳號資訊（prsnSop#0.3（通用作業））

變更密碼

prsnSop#0.4（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：通用帳號資訊頁 /account

1. 在通用帳號資訊頁（頭像 → 「帳號資訊／變更密碼」）找到變更密碼區塊。
2. 輸入「現行密碼」與「新密碼（≥6 碼）」，按「變更密碼」。
3. 成功後以新密碼重新登入生效；現行密碼錯誤會提示失敗。



變更密碼（prsnSop#0.4（通用作業））

檢視說明中心（使用說明／版本／CHANGELOG／版權・授權）

prsnSop#0.5（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：通用說明頁 /help

1. 在任何操作台頁面點右上角 ，進入站內「說明中心」。
2. 依 Tab 檢視：**使用說明**（開啟本手冊、開啟右欄操作說明）、**版本資訊**（目前系統版本）、**CHANGELOG**（改版紀錄）、**版權・授權**（開源套件授權清單，與本手冊附錄同源）。
3. 「使用說明」Tab 的「**開啟完整使用手冊（新視窗）**」會直接定位到你按  之前所在頁面對應的操作段落——手冊與工作畫面可並列參照、互不干擾。

回報問題時請附上「版本資訊」Tab 顯示的版本號。手冊隨系統一起部署（`/manual/`），離線／封閉網段環境同樣可用；PDF 版收錄於產品 repo 供列印與離線傳閱。



檢視說明中心（使用說明／版本／CHANGELOG／版權・授權）（prsnSop#0.5（通用作業））

開啟操作說明（程序面全層樹）

prsnSop#0.6（通用作業） | 操作角色：所有角色（展示對象／受訓學員以演習帳號登入後使用） | 畫面：右側欄「操作說明」分頁（亦可自通用說明頁 /help 開啟）

1. 開啟右側欄的「**操作說明**」分頁（右側欄常駐、可收合——收合時點右緣細軌上的樹狀圖示即展開）；或自說明中心（右上角 ）「使用說明」Tab 按「**開啟操作說明**」，同樣會展開右側欄並切到本分頁。
2. 面板把全系統作業**依組織層級層層擺出**：領域 → 組織職責（orgSop）→ 小組作業（teamSop）→ 個人作業（prsnSop）→ 工作指導（wi）。各層標編號、可逐層收合，層級與本手冊的編號完全一致。
3. 點任一**工作指導（wi）**：直接切換到該項作業的實際畫面，接著照右側欄「功能說明」分頁的逐步說明操作即可。本分頁**不隨頁面切換**——換頁後樹仍停在原處，方便照著清單一項一項走完。
4. 沒有畫面的作業（如 CLI 安裝）與你權限外的頁面以「**講解型**」灰字呈現：點選不切頁，面板下方顯示該項摘要並可開啟手冊該節。

操作說明是產品內建能力、不需載入演習情境；搭配演習情境（假資料）展示效果最佳——先請維運載入情境並發放演習帳號（見錨點 [#wi-3-11-1](#)）。展示時照樹逐項點給現場看即可，本版無自動播放。

開啟操作說明（程序面全層樹）（prsnSop#0.6（通用作業））

查看本頁功能說明（右側欄・單步定位）

prsnSop#0.7（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：右側欄「功能說明」分頁（隨所在頁面切換內容）

右側欄的「**功能說明**」分頁跟著你所在的頁面走：先垂直列出本頁有哪些作業（編號＋完整名稱），選定一項再看它的逐步操作（內容與本手冊同源）。寬螢幕首次登入時右側欄預設就開在本分頁；**視窗較窄時（如筆電）右側欄會自動收合以留出主畫面空間**，點右上角展開鈕即可打開。

1. 在任何操作頁面看右側欄「功能說明」分頁：上方**垂直列出本頁全部作業**（每列＝作業編號＋完整名稱，一眼看得出是什麼），點其中一項即在下方展開該項摘要與逐步操作步驟。
2. 點某一個**步驟**：帶定位圖示的步驟會在畫面上**高亮對應位置**並以氣泡說明操作方式（點氣泡的×關閉）；沒有定位圖示的步驟則直接看說明文字，若顯示「無法定位」表示此環境未載入對應元素、照文字說明操作即可。
3. 按「**開手冊此節**」以新視窗開啟完整手冊並直達本節；要看全站作業的層級結構改用「**操作說明**」分頁（見上一節）。
4. 右側欄可收合成細軌讓主畫面滿版；左側功能選單同樣可收合，兩者的收合狀態在本次登入期間會被記住。

The screenshot displays the CEPHEUS 模組式管理平台 interface. The main workspace shows a hierarchical diagram of units, with '上級管理中心・戰略' at the top, branching into '系統維保・戰術' and '下級管理單位・戰術'. Below these are '北區管理標的・戰鬥', '中區管理標的・戰鬥', and '南區管理標的・戰鬥'. The right sidebar contains the '功能說明' (Function Description) tab, which lists steps for unit grouping: 1. Left sidebar '編組與授權' → '通用單元編組頁'. 2. New unit: input name (id optional), click '新增'. 3. Build hierarchy: select '上級' and '下級' units, click '連結'; diagram below reflects structure. 4. Unit's command level is automatically recommended (line above, line below, no manual specification needed) — adjust hierarchy is adjusting connection. A '開手冊此節' (Open manual this section) button is at the bottom.

查看本頁功能說明（右側欄・單步定位）（prsnSop#0.7（通用作業））

(B) setWi——維運設定類

維運團隊把系統搭起來的設定操作；建議依序執行。

建帳號與授權可視單位

prsnSop#0.2.1.1.1 (承 teamSop#0.2.1) | 操作角色：維運工程師（督核：維運組長） | 畫面：通用帳號授權頁 /accounts

1. 左側導覽「編組與授權」→ 通用帳號授權頁。
2. **建帳號**：輸入帳號、密碼，選主單位與角色（組員 member／組長 lead／維運 adm），按「建帳號」。維運（adm）＝**超級使用者**（可檢視全部領域操作台）——請為每位維運人員開立**具名帳號、不共用**，其寫入操作全程入不可竄改稽核。
3. **授權**：選帳號與可視單位，按「授權」——使用者能看到的資料範圍＝授權單位沿組織拓樸往下展開；要收回就按該列「撤銷」。
4. 越權存取會被系統拒絕（403）並留稽核紀錄，可在通用系統監控頁查到。

CEPHEUS 模組式管理平台

首頁 / 維保 / 通用帳號授權頁

通用帳號授權頁

CORE · setWi 維運

帳號

帳號 密碼

主單位 角色 建帳號

帳號	主單位	角色	操作
hq-cmd	u-hq	指管組長	改角色
hq-staff	u-hq	指管組員	改角色
sub-cmd	u-sub	指管組長	改角色
sub-staff	u-sub	指管組員	改角色
ops	u-ops	維保超管	改角色

角色 (權限群組)

新建角色

角色	人數
維保超管 內建	31
指管組長 內建	18
指管組員 內建	17

授權可視單位 (含子樹；與角色正文)

帳號 單位 授權

帳號	可視單位	操作
hq-cmd	u-hq	撤銷
hq-staff	u-hq	撤銷
sub-cmd	u-sub	撤銷
sub-staff	u-sub	撤銷

建帳號與授權可視單位 (prsnSop#0.2.1.1.1 (承 teamSop#0.2.1))

維護自訂角色

prsnSop#0.2.1.3.1 (承 teamSop#0.2.1) | 操作角色：維運工程師（督核：維運組長） | 畫面：通用帳號授權頁 /accounts

1. 通用帳號授權頁 → 「角色」分頁。
2. 按〔新增角色〕，填角色名稱，勾選該角色可執行的**權限項目**。
3. 系統內建角色為唯讀，不可修改或刪除。
4. **不得指派自己未持有的權限**——系統會擋下（防提權）。

CEPHEUS 模組式管理平台

首頁 / 維保 / 通用帳號授權頁

通用帳號授權頁 CORE · setWi 維護

帳號

帳號 密碼

主單位 角色 建帳號

帳號	主單位	角色	
hq-cmd	u-hq	指管組長	改角色
hq-staff	u-hq	指管組員	改角色
sub-cmd	u-sub	指管組長	改角色
sub-staff	u-sub	指管組員	改角色
ops	u-ops	維保超管	改角色

角色 (權限群組) 新建角色

角色	內建	wi 數
維保超管	內建	31
指管組長	內建	18
指管組員	內建	17

授權可視單位 (含子樹；與角色正交)

帳號 單位 授權

帳號	可視單位	
hq-cmd	u-hq	撤銷
hq-staff	u-hq	撤銷
sub-cmd	u-sub	撤銷
sub-staff	u-sub	撤銷

維護自訂角色 (prsnSop#0.2.1.3.1 (承 teamSop#0.2.1))

調整可視單位授權

prsnSop#0.2.1.2.1 (承 teamSop#0.2.1) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用帳號授權頁 /accounts

1. 通用帳號授權頁 → 「帳號」分頁，選定帳號。
2. 設定其**可視單位** (含子樹) —— 決定這個人看得到哪些單位的資料。
3. 按〔儲存〕。授權變更屬敏感動作，需由組長核可後生效。

CEPHEUS 模組式管理平台

全域搜尋 (預留)

domain#1 domain#2

系統健康確保 teamSop#2.1
通用系統監控頁 modHmi#2.1.1
編組與授權 teamSop#2.2
通用單元編組頁 modHmi#2.2.1
通用帳號授權頁 modHmi#2.2.2
領域包素材 teamSop#2.3
通用領域包素材頁 modHmi#2.3.1
電視牆設定 teamSop#2.4
通用電視牆設定頁 modHmi#2.4.1
演習情境 teamSop#2.5
通用演習控制頁 modHmi#2.5.1

首頁 / 維保 / 通用帳號授權頁

通用帳號授權頁

CORE · setWi 維運

帳號

帳號 密碼

主單位 角色 建帳號

帳號	主單位	角色	
hq-cmd	u-hq	指管組長	改角色
hq-staff	u-hq	指管組員	改角色
sub-cmd	u-sub	指管組長	改角色
sub-staff	u-sub	指管組員	改角色
ops	u-ops	維保超管	改角色

角色 (權限群組)

角色 wi 數

維保超管	內建	31
指管組長	內建	18
指管組員	內建	17

新建角色

授權可視單位 (含子樹；與角色正交)

帳號 單位 授權

帳號	可視單位	
hq-cmd	u-hq	撤銷
hq-staff	u-hq	撤銷
sub-cmd	u-sub	撤銷
sub-staff	u-sub	撤銷

調整可視單位授權 (prsnSop#0.2.1.2.1 (承 teamSop#0.2.1))

核可授權變更

prsnSop#0.2.1.2.2（承 teamSop#0.2.1；督核） | 操作角色：維運組長 | 畫面：通用帳號授權頁 /accounts

1. 以維運組長身分開啟通用帳號授權頁。
2. 檢視待核之授權變更（誰、被授予哪些單位可視範圍）。
3. 確認無誤後核可。核可為獨立權限，與提出授權者分離，全程留稽核。

CEPHEUS 模組式管理平台

全域搜尋 (預留)

domain1 domain2

系統健康維護 teamSop#2.1

通用系統監控頁 modHmi#2.1.1

編組與授權 teamSop#2.2

通用單元編組頁 modHmi#2.2.1

通用帳號授權頁 modHmi#2.2.2

領域包素材 teamSop#2.3

通用領域包素材頁 modHmi#2.3.1

電視牆設定 teamSop#2.4

通用電視牆設定頁 modHmi#2.4.1

演習情境 teamSop#2.5

通用演習控制頁 modHmi#2.5.1

首頁 / 維保 / 通用帳號授權頁

通用帳號授權頁 CORE · setWi 維運

帳號

帳號 密碼

主單位 角色 建帳號

帳號	主單位	角色	
hq-cmd	u-hq	指管組長	改角色
hq-staff	u-hq	指管組員	改角色
sub-cmd	u-sub	指管組長	改角色
sub-staff	u-sub	指管組員	改角色
ops	u-ops	維保超管	改角色

角色 (權限群組) 新建角色

角色	內建	wi 數
維保超管	內建	31
指管組長	內建	18
指管組員	內建	17

授權可視單位 (含子樹；與角色正交)

帳號 單位 授權

帳號	可視單位	
hq-cmd	u-hq	撤銷
hq-staff	u-hq	撤銷
sub-cmd	u-sub	撤銷
sub-staff	u-sub	撤銷

核可授權變更 (prsnSop#0.2.1.2.2 (承 teamSop#0.2.1；督核))

圖形化編組管理單位拓樸

prsnSop#0.5.4.1.1 (承 teamSop#0.5.4) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用單元編組頁 /units

1. 左側導覽「編組與授權」→ 通用單元編組頁。
2. **新增單位**：輸入名稱 (id 選填)，按「新增」。
3. **建立隸屬**：選「上級」與「下級」單位後按「連結」；畫面下方的拓樸圖 (可拖拉) 即時反映組織結構。
4. 單位的**指揮層級由拓樸位置自動推導** (誰在上誰在下)，不必也無法手動指定層級——調整組織就是調整連線。

新單位要能跑六步驟，記得再到通用領域包素材頁把領域包套用給它 (錨點 `#wi-3-9-1`)。



圖形化編組管理單位拓樸 (prsnSop#0.5.4.1.1 (承 teamSop#0.5.4))

掃描探索與登記領域包

prsnSop#0.5.1.1.1 (承 teamSop#0.5.1) | 操作角色：維運工程師（督核：維運組長） | 畫面：通用領域包素材頁 /packages

1. 左側導覽「領域包素材」→ 通用領域包素材頁。**所有領域包都是獨立部署的外部服務**（官方出品與第三方同級）；清單逐包顯示：**WUI**（自帶畫面／無・通用頁）、**健康**（可達／不可達）、**狀態**（已套用／已登記未套用／待重新登記）與在用綁定數。
2. **掃描探索**（叢集環境）：按「 掃描探索」，系統以唯讀方式列出部署環境中掛 `cephus.pack/id` 標籤的候選領域包與其位址。**發現不等於信任**——勾選要納管的候選、按「確認登記」才會寫入系統，全程留稽核；登記同時代表信任該包自帶的畫面組件在操作台執行。
3. **手動登記**（本機／無探索環境）：輸入 `packageId` 與包的 `apiBaseUrl`（例 `http://pack-x.cephus:8090`），按「登記」。
4. **升級後舊登記**：顯示「待重新登記」的包（舊版內建包登記、無服務位址）暫不可呼叫——重新登記其位址，或改以 `umbrella` 一鍵安裝帶入。
5. **卸載**：按該列「卸載」移除登記；已被單位套用中的領域包請先解除套用。

安裝一種**全新**領域包＝獨立 `helm install` 該包＋在本頁登記——核心系統不需改版、不需重新部署。自帶畫面的包，套用後該域操作台即由包提供的專業頁呈現；沒有畫面的包（純算力）以通用頁呈現評量產出。



The screenshot displays the CEPHEUS 模組式管理平台 interface. The main content area is titled '通用領域包素材頁' (General Domain Package Material Page). It features a search bar and a table of registered packages. The table has columns for '領域包' (Domain Package), '版本' (Version), 'WUI', '健康' (Health), '狀態' (Status), and '在用' (In Use). The first row shows '官方通用指管領域包' (Official General Management Domain Package) with version '0.1.0', '自帶' (Built-in) WUI, '可達' (Reachable) health, '已套用' (Applied) status, and a count of '1' in use. The right sidebar shows a '套用 (掛到管理單位)' (Apply (Attach to Management Unit)) section with a dropdown for '單位' (Unit) and a '套用' (Apply) button. Below this, a table lists '單位' (Unit) and '領域包' (Domain Package) with a '卸載' (Uninstall) button.

掃描探索與登記領域包 (prsnSop#0.5.1.1.1 (承 teamSop#0.5.1))

核可卸載領域包

prsnSop#0.5.3.1.2（承 teamSop#0.5.3；督核） | 操作角色：維運組長 | 畫面：通用領域包素材頁 /packages

1. 通用領域包素材頁，於欲卸載的領域包列按〔卸載〕。
2. 系統顯示**在用綁定數**並要求二次確認——卸載為破壞性動作、無法復原。
3. 確認後卸載。使用該包的管理單位會回退為通用畫面（無殼降級），既有資料保留。



核可卸載領域包 (prsnSop#0.5.3.1.2（承 teamSop#0.5.3；督核）)

套用領域包至管理單位

prsnSop#0.5.2.1.1（承 teamSop#0.5.2） | 操作角色：維運工程師（督核：維運組長） | 畫面：通用領域包素材頁 /packages

1. 在通用領域包素材頁下方「套用」區塊，選**單位與領域包**，按「套用」。
2. 套用即刻生效（純資料異動、不動系統）：該單位的操作台立即以該領域包的態勢模型與評量器運作。
3. 同一個領域包可套用到多個單位，各單位資料範圍互相隔離。
4. 解除套用按該列「卸載」；單位回到無領域包的基本管理狀態，已產生的正式資料（目標／命令／任務／回報）全數保留。

CEPHEUS 模組式管理平台

通用領域包素材頁 (CORE • setWi 維護)

已登記領域包（一律外部服務；探索／登記／卸載）

掃描探索 packageId 包 apiBaseUrl（手動登記）

登記

領域包	版本	WUI	健康	狀態	在用
官方通用指管領域包	0.1.0	自帶	可達	已套用	2 卸載

套用（掛到管理單位）

單位 領域包

示範單位-luj9 官方通用指管領域包 套用


單位	領域包	狀態
上級管理中心	官方通用指管領域包	卸載
示範單位-luj9	官方通用指管領域包	卸載

套用領域包至管理單位（prsnSop#0.5.2.1.1（承 teamSop#0.5.2））

設定電視牆顯示

prsnSop#0.2.2.1.1（承 teamSop#0.2.2） | 操作角色：維運工程師（督核：維運組長） | 畫面：通用電視牆設定頁 /wallconfig

1. 左側導覽「電視牆設定」→ 通用電視牆設定頁。
2. 輸入情態牆標題，按「儲存並套用」；顯示「已儲存並套用」即完成。
3. 在電視牆顯示端（kiosk）以瀏覽器開 `/wall` 並登入後全螢幕——情態牆唯讀投影全局 COP：下級回報上送後**數秒內**自動反映（標題下方顯示「即時推播中」；推播中斷時自動退回每 5 秒更新並持續重連）。



設定電視牆顯示 (prsnSop#0.2.2.1.1（承 teamSop#0.2.2）)

載入／重置演習情境（含演習帳號發放）

prsnSop#0.3.1.1.1（承 teamSop#0.3.1） | 操作角色：維運工程師（督核：維運組長） | 畫面：通用演習控制頁/exercise

1. 左側導覽「演習情境」→ 通用演習控制頁。
2. 情境卡片列有「**所需包**」：情境用到的領域包與安裝狀態（未安裝的包，載入後該域頁面以通用頁降級展示、預鋪劇本仍完整）。挑一個情境（本版內建「上下級聯合演練」）按〔載入〕並確認：系統會在專屬的演習根單位下建立完整模擬子樹——情資、態勢、目標、任務全鏈預鋪，與正式運作互相看不見。
3. 載入後頁面上方顯示「演習進行中」，「演習帳號發放」表列出各演習帳號與**隨機產生的一次性密碼**：密碼僅此刻顯示，請用「複製」逐一發交展示對象／學員（以此帳密自登入頁一般登入即可進入演習）。
4. 密碼遺失或要換一批時按「**重產密碼**」：全部演習帳號改發新隨機密碼、舊密碼即刻失效（已登入中的演習使用者不受影響；表格再次一次性顯示新密碼）。
5. 演習結束按「重置（封存）」並確認：本輪演習被封存（**不刪除任何紀錄**）、演習帳號即刻失效——仍在線上的學員會被導回登入頁並看到「本輪演習已結束」提示（原帳密不能再登入）；之後可再載入開新一輪、發放新帳號。

同一時間僅能有一場進行中演習（多梯次請重置後再載入）。發發表含明文密碼，**請勿在投影畫面上開啟**、發放後即離開本頁。演習資料掛在演習單位子樹下，正式使用者完全看不到、也不會看到演習標示；重置不影響正式資料與稽核紀錄。情境檔不含任何明文密碼。操作說明（見錨點 [#wi-0-6](#)）為產品內建能力，載入情境後搭配假資料展示效果最佳。



載入／重置演習情境（含演習帳號發放）（prsnSop#0.3.1.1.1（承 teamSop#0.3.1））

發放演習帳號憑證

prsnSop#0.3.1.3.1（承 teamSop#0.3.1） | 操作角色：維運工程師（督核：維運組長） | 畫面：通用演習控制頁/exercise

1. 載入演習情境後，系統會**一次性**發放各演習帳號的隨機密碼——請當場複製並交付參演人員。
2. 憑證遺失或需再次交付時，於通用演習控制頁按〔重產演習密碼〕，系統重新產生並顯示一次。
3. 發放憑證等同**授予他人進入演習子樹**，故列為獨立權限（與情境載入分開）；全程留稽核。
4. 演習資料與正線嚴格隔離：演習帳號只看得到演習子樹，畫面全程標示「資料為模擬」。
5. 演習結束後按〔重置〕封存整個演習子樹，該批憑證即失效。

本版尚未提供：把既有一般帳號「指派入／撤出」演習子樹的授權指派表（設計已定、實作列後續增量）。現行做法為使用隨情境發放的演習帳號。

CEPHEUS 模組式管理平台

全域搜尋 (預留)

首頁 / 維保 / 通用演習控制頁

通用演習控制頁 CORE · setWi 維運 演習/展示模式

演習進行中 上下級聯合演練 第 1 場 · 載入 2026/7/30 下午3:46:01 · 演習根 ex1-root · 由 ops

重置 (封存)

演習帳號發放

⚠ 密碼僅此一次顯示，請立即發交展示對象／學員；離開或重新整理後不再可見。

帳號	角色	所屬單位	密碼	複製
ex1-cmd	lead	ex1-root	2GrFs-5wcWm	
ex1-cy	lead	ex1-sub	HRRae-waZGJ	

重產密碼

情境卡片

上下級聯合演練 已載入

上級單位發起跨層級聯合演練：下級單位就轄下三處管理標的盤點現況並上送回報；上級彙整下級回報與外部事件，研判整體態勢、訂定本級目標、研擬與核定行動方案，再交聯下級執行並依回報重評。全程於真實介面操作，供展示、採購評估與新人上手。

演習： orgSop#0.3 展示訓練演習
 orgSop#1.5 彙整情資研判態勢
 orgSop#1.6 訂定調整目標
 orgSop#1.7 研擬行動方案
 orgSop#1.8 核定行動方案
 orgSop#1.12 發送及追蹤內部下級任務

發放演習帳號憑證 (prsnSop#0.3.1.3.1 (承 teamSop#0.3.1))

(C) runWi——執行類

各操作台日常執行的操作：指管六步驟循環，與維運系統健康維保。

彙整下級回報與情資

prsnSop#1.5.1.1 (承 teamSop#1.5.1) | 操作角色：指管參謀 (督核：指揮官) | 畫面：通用指管情資頁 /d/generic/intel

1. 左側導覽「彙整情資 (O)」→ 通用指管情資頁。
2. 登錄本級掌握的事件與外部情資 (災情、設施狀態、公共服務中斷等)，按〔登錄情資〕。
3. 下級單位自「管辦頁」上送的領域回報 (DomainReport) 會自動進入本單位的情資池，與手動登錄的事件並列——這就是上級「不必自己去跑下級系統」的原料入口。
4. 情資屬於**選定中的專案**：未選定專案時登錄的情資不會掛在任何專案下，之後也無法一併封存。先在決策頁選定專案再登錄。

CEPHEUS 模組式管理平台

全域搜尋 (預置)

首頁 / 通用指管 / 通用指管情資頁

通用指管情資頁 CORE · 情資蒐集整備

下級 DomainReport / 情資彙整 登錄情資


類別	內容	時間
下級回報 / 事件類別	南區管理標的 A 服務中斷、待現地確認-luj9	7/30/2026, 3:46:13 PM

彙整下級回報與情資 (prsnSop#1.5.1.1 (承 teamSop#1.5.1))

研判本級態勢

prsnSop#1.5.2.1 (承 teamSop#1.5.2) | 操作角色：指管參謀 (督核裁定：指揮官) | 畫面：通用指管態勢頁 (通用 COP) /d/generic/situation

1. 左側導覽「研判態勢 (O)」→ 通用指管態勢頁。
2. 按〔產生態勢研判〕：領域包以下屬單位實際上送的回報為輸入彙整 (rollup)，算出本級態勢。
尚無下屬上送時該鈕不可按，畫面會說明「待下屬於管辦頁上送後再研判」——不會拿假資料充數。
3. 頂部 KPI 條顯示**整體分 (全局瓶頸・非平均)**，並另列「對照・直接平均」提醒兩者差異——平均會掩蓋最弱的那一環，故整體以瓶頸為準。旁列**瓶頸來源**與來源數。
4. 主畫面是**通用 COP**：地圖標出各來源節點的地理分布，標記色＝該來源態勢 (綠 ≥70／黃 ≥40／紅 <40)。無座標的來源降級列在地圖下方，不會消失。
5. 右側**來源明細**依態勢分升冪排列 (最弱在最上)，瓶頸來源標紅——要處理哪個，這張表由上往下看即可。
6. 領域服務中斷時本頁自動切**人工模式** (頂部標示)，可改於通用頁登錄人工研判；已核定的目標與命令不受影響。



研判本級態勢 (prsnSop#1.5.2.1 (承 teamSop#1.5.2))

訂定本級目標

prsnSop#1.6.1.1 (承 teamSop#1.6.1) | 操作角色：指管參謀 (督核：指揮官) | 畫面：通用指管決策頁
/d/generic/decide

1. 左側導覽「訂定目標・核定 (D)」→ 通用指管決策頁。
2. **先選定專案** (頁上方專案面板)：目標、方案、任務與回報都掛在選定中的專案下；未選定就建立的物件會成為孤兒，且該專案之後刪不掉也封存不了。
3. 依態勢研判結果輸入目標標題 (例：「南區支援量能七日內回到綠燈」)，按〔訂定目標〕。
4. 目標可量化、質性或混合；「視角」欄顯示各目標的承接／管理／交辦關係——同一筆目標在交辦方與承接方看到的是同一筆資料的不同視角，不是兩份拷貝。
5. 承接上級交辦的目標時不需另建：它已在清單中，直接往下研擬方案即可。

CEPHEUS 模組式管理平台

全域搜尋 (預置)

domain#1

專案 (可多筆並行；作業期間為其時程備位)

專案名稱 作業期間起 作業期間迄 新增專案

本單位尚無專案

值動交接 (點交在途目標與未決方案)

在途目標 1 未決方案 0

南區支援量能七日內回到綠燈-luj9 (draft)

交接註記 (注意事項／待辦提醒) 確認交接

新目標標題 訂定目標

目標	視角	狀態	動作
南區支援量能七日內回到綠燈-luj9	managed	draft	評量 核定調度

訂定本級目標 (prsnSop#1.6.1.1 (承 teamSop#1.6.1))

管理專案

prsnSop#1.6.1.1 (承 teamSop#1.6.1) | 操作角色：指管參謀 (督核：指管指揮官) | 畫面：通用指管決策頁 /d/generic/decide

1. 於決策頁上方「專案」面板，輸入**專案名稱**。
2. (選填) 填**作業期間**起訖日期——作業期間是專案的時程欄位，未填即顯示「作業期間未定」。
3. 按〔新增專案〕。同一單位可同時有多個**進行中專案**，六步驟的目標與工作掛屬所選專案。
4. 專案完成後按〔封存〕收起；誤按可再切回進行中（**封存可解除**）。
5. 按專案列尾的〔×〕可刪除；**已掛目標或情資的專案不可刪**，系統會說明擋下原因，請先封存。

CEPHEUS 模組式管理平台

首頁 / 通用指管 / 通用指管決策頁

通用指管決策頁 (CORE · 目標/方案/決策)

專案 (可多筆並行；作業期間為其時程欄位)

專案名稱: 作業期間起: mm/dd/yyyy 作業期間迄: mm/dd/yyyy [新增專案](#)

本單位尚無專案

值動交接 (點交在途目標與未決方案)

[在途目標 1](#) [未決方案 0](#)

• 南區支援量能七日內回到綠燈-luj9 (draft)

交接註記 (注意事項/待辦提醒) [確認交接](#)

新目標標題 [訂定目標](#)

目標	視角	狀態	動作
南區支援量能七日內回到綠燈-luj9	managed	draft	評量 核定調度

管理專案 (prsnSop#1.6.1.1 (承 teamSop#1.6.1))

研擬行動方案

prsnSop#1.7.1.1 (承 teamSop#1.7.1) | 操作角色：指管參謀 (督核：指管指揮官) | 畫面：通用指管決策頁 /d/generic/decide

1. 於決策頁目標清單中，按該目標列的〔評量〕：系統以目前資料對該目標算出可行性評量（分數、可空、等級、信心、證據來源與解釋），結果顯示於評量結果面板。
2. 依評量結果判斷是否調整目標，或直接進入核定（本版一目標對應單一行動方案，方案內容即該目標之處置意圖）。

本版尚未提供：多方案（COA）並列比較與逐案修訂——需要並列多案時，先各自訂為獨立目標再評量。

CEPHEUS 模組式管理平台

全域搜尋 (預留)

domain#1

彙整情資 (O)

teamSop#1.1

通用指管情資頁

modHmi#1.1.1

研判態勢 (O)

teamSop#1.2

通用指管態勢頁 (通用 COP)

modHmi#1.2.1

訂定目標・核定 (D)

teamSop#1.3

通用指管決策頁

modHmi#1.3.1

執行管制 (A)

teamSop#1.4

通用指管管辦頁

modHmi#1.4.1

首頁 / 通用指管 / 通用指管決策頁

通用指管決策頁

CORE・目標／方案／決策

專案 (可多筆並行；作業期間為其時程欄位)

專案名稱

作業期間起 mm/dd/yyyy

作業期間迄 mm/dd/yyyy

新增專案

本單位尚無專案

值動交接 (點交在途目標與未決方案)

在途目標 1

未決方案 0

・ 南區支援量能七日內回到綠燈-luj9 (draft)

交接註記 (注意事項／待辦提醒)

確認交接

新目標標題

訂定目標

目標	視角	狀態	動作
南區支援量能七日內回到綠燈-luj9	managed	draft	評量 核定調度

研擬行動方案 (prsnSop#1.7.1.1 (承 teamSop#1.7.1))

交辦下級任務

prsnSop#1.8.1.1 (承 teamSop#1.8.1) | 操作角色：指管參謀 (督核：指管指揮官) | 畫面：通用指管決策頁 /d/generic/decide

1. 交辦由**核定動作一併完成**：指揮官按目標列的〔核定調度〕後，系統即產生下屬任務（見管辦頁「下屬任務」表），不需另填交辦表單。
2. 參謀身分看不到〔核定調度〕鈕——該鈕依核可權限（wi-1-3-5）閘控，屬指揮官職權。
3. 「視角」欄顯示該目標的承接／管理／交辦關係：同一筆目標在交辦方與承接方是同一筆資料的不同視角。

本版尚未提供：交辦時指定承辦單位／承辦人與期限——任務產生後由承辦方於管辦頁自行認領與回報。

CEPHEUS 模組式管理平台

全域搜尋 (預留)

首頁 / 通用指管 / 通用指管決策頁

通用指管決策頁 CORE · 目標 / 方案 / 決策

專案 (可多筆並行；作業期間為其時程備位)

專案名稱 作業期間起 作業期間迄 新增專案

本單位尚無專案

值動交接 (點交在途目標與未決方案)

在途目標 1 未決方案 0

• 南區支援量能七日內回到綠燈-luj9 (draft)

交接註記 (注意事項 / 待辦提醒) 確認交接

新目標標題 訂定目標

目標	視角	狀態	動作
南區支援量能七日內回到綠燈-luj9	managed	draft	評量 核定調度

交辦下級任務 (prsnSop#1.8.1.1 (承 teamSop#1.8.1))

裁決核可行動方案

prsnSop#1.8.1.1.2（承 teamSop#1.8.1；督核） | 操作角色：指管指揮官 | 畫面：通用指管決策頁
/d/generic/decide

1. 以**指揮官**身分登入（本項為獨立核可權限，參謀看不到核可鈕）。
2. 於決策頁檢視待核方案與其評量結果（分數、等級、信心、證據來源）。
3. 確認後按〔核定〕。**核定後不可覆寫**，需修訂請建立新版本。
4. 核定紀錄寫入不可竄改稽核鍵，可於監控頁稽核查閱回溯。

CEPHEUS 模組式管理平台

首頁 / 通用指管 / 通用指管決策頁

通用指管決策頁 CORE · 目標 / 方案 / 決策

專案 (可多筆並行；作業期間為其時程備位)

專案名稱 作業期間起 mm/dd/yyyy 作業期間迄 mm/dd/yyyy 新增專案

本單位尚無專案

值動交接 (點交在途目標與未決方案)

在途目標 1 未決方案 0

南區支援量能七日內回到綠燈-luj9 (draft)

交接註記 (注意事項 / 待辦提醒) 確認交接

新目標標題 訂定目標

目標	視角	狀態	動作
南區支援量能七日內回到綠燈-luj9	managed	draft	評量 核定調度

裁決核可行動方案（prsnSop#1.8.1.1.2（承 teamSop#1.8.1；督核））

值勤交接

prsnSop#1.13.1.1 (承 teamSop#1.13.1) | 操作角色：指管參謀 (督核：指管指揮官) | 畫面：通用指管決策頁 /d/generic/decide

1. 輪替前於決策頁開啟「值勤交接」。
2. 系統列出本單位在途目標 (尚未結案者) 與其未決方案數量——這就是交班時手上的工作。
3. 確認清單無誤，填寫交接註記 (如注意事項、待辦提醒)。
4. 按〔確認交接〕。交接摘要寫入稽核鏈，接班者可回溯「交班時有什麼」。

CEPHEUS 模組式管理平台

全域搜尋 (預留)

首頁 / 通用指管 / 通用指管決策頁

通用指管決策頁 CORE · 目標 / 方案 / 決策

專案 (可多筆並行；作業期間為其時程備位)

專案名稱 作業期間起 mm/dd/yyyy 作業期間迄 mm/dd/yyyy 新增專案

本單位尚無專案

值勤交接 (點交在途目標與未決方案)

在途目標 1 未決方案 0

南區支援量能七日內回到綠燈-luj9 (draft)

交接註記 (注意事項 / 待辦提醒) 確認交接

新目標標題 訂定目標

目標	視角	狀態	動作
南區支援量能七日內回到綠燈-luj9	managed	draft	評量 核定調度

值勤交接 (prsnSop#1.13.1.1 (承 teamSop#1.13.1))

追蹤執行進度

prsnSop#1.12.2.1 (承 teamSop#1.12.2) | 操作角色：指管參謀 (督核：指管指揮官) | 畫面：通用指管管辦頁 /d/generic/act

1. 左側導覽「執行管制 (A)」→ 通用指管管辦頁。
2. 左半「下屬任務」表列出由決策頁〔核定調度〕產生的任務及其狀態；尚無任務時該表會說明任務從何而來。
3. 任務完成後按該列〔標記完成〕，狀態轉為 `done`、該列不再顯示該鈕。

本版尚未提供：點入任務查看承辦單位、期限與逐筆回報明細——清單即全部資訊。

CEPHEUS 模組式管理平台

首頁 / 通用指管 / 通用指管管辦頁

通用指管管辦頁 CORE · 執行管制修正

彙整回報並上送

任務	狀態
訂本級目標・擬方案・核定交辦	open 標記完成

回報	時間
尚無回報	


追蹤執行進度 (prsnSop#1.12.2.1 (承 teamSop#1.12.2))

登錄執行回報

prsnSop#1.11.2.1 (承 teamSop#1.11.2) | 操作角色：指管參謀 (督核：指管指揮官) | 畫面：通用指管管辦頁 /d/generic/act

1. 右半「執行回報 (追溯鏈)」表列出本單位已登錄的回報，依時間排列、**僅可附加不可覆寫**。
2. 回報以欄位與摘要文字呈現 (時間、要旨)，**不直接顯示原始資料**；完整內容留在後端追溯鏈可查。
3. 新增回報由「彙整回報並上送」一併完成 (見 [wi-1.4.3](#)) —— 本版不分「先登錄後上送」兩步。

本版尚未提供：逐筆填寫執行情形與成效分數的回報表單。



登錄執行回報 (prsnSop#1.11.2.1 (承 teamSop#1.11.2))

上送成果回報

prsnSop#1.2.2.1 (承 teamSop#1.2.2) | 操作角色：指管參謀 (督核：指管指揮官) | 畫面：通用指管管辦頁 /d/generic/act

1. 於管辦頁右上按〔彙整回報並上送〕。
2. 系統取本單位**最新一次態勢研判的整體分** (0-100) 隨回報上送——尚未研判過則不帶分。
3. 回報送達上級後，上級於其態勢頁按〔產生態勢研判〕即可納入重評；上級的整體分取各來源之**瓶頸** (非平均)。
4. 上送的回報同時進入本單位的追溯鏈 (左列「執行回報」表)，不可覆寫。

The screenshot displays the CEPHEUS 模組式管理平台 interface. The top navigation bar includes a search bar and user profile. The left sidebar lists various modules, with '通用指管管辦頁' (modHmi#1.4.1) selected. The main content area shows the '通用指管管辦頁' (CORE - 執行管制修正) with a '彙整回報並上送' button. Below this, there are two tables: '下屬任務' (Subordinate Tasks) and '執行回報 (追溯鏈)' (Execution Report (Trace Chain)).

任務	狀態	標記完成
訂本級目標・擬方案・核定交辦	open	標記完成

回報	時間
尚無回報	

上送成果回報 (prsnSop#1.2.2.1 (承 teamSop#1.2.2))

監測系統健康

prsnSop#0.2.3.1.1（承 teamSop#0.2.3） | 操作角色：維運工程師（督核：維運組長） | 畫面：通用系統監控頁 /monitor

1. 左側導覽「系統健康維保」→ 通用系統監控頁。
2. 檢視三個健康指標卡：管理單位數、稽核事件數、服務狀態。
3. 下方「近期稽核（不可竄改追溯鏈）」表列出最近的操作紀錄——誰、何時、對哪個單位做了什麼，供日常巡檢與事後追查。

CEPHEUS 模組式管理平台

全域搜尋 (預留)

首頁 / 維保 / 通用系統監控頁

通用系統監控頁 CORE · Observe/Orient (系統)

7 管理單位

3 稽核事件

正常 服務狀態

近期稽核 (不可竄改追溯鏈)


seq	操作者	動作	時間
3	ops	exerciseLoad	7/30/2026, 3:46:01 PM
2	ops	applyBinding	7/30/2026, 3:45:59 PM
1	ops	createUnit	7/30/2026, 3:45:55 PM

監測系統健康 (prsnSop#0.2.3.1.1 (承 teamSop#0.2.3))

稽核查閱

prsnSop#0.2.5.1（承 teamSop#0.2.5 稽核查閱） | 操作角色：維運工程師（督核：維運組長） | 畫面：通用系統監控頁 /monitor

1. 左側導覽「系統健康維保」→ 通用系統監控頁 → 「稽核」分頁。
2. 以**操作者**、**動作**、**時間區間**篩選；勾選「僅看被拒」可只列越權事件。
3. 被拒事件（權限不足）以高亮標示，並顯示操作者、動作與時間，供事後追查。
4. 需離線保存時匯出查詢結果。稽核鏈**不可竄改**，僅供查閱、無法編輯或刪除。



The screenshot shows the CEPHEUS 模組式管理平台 interface. The top navigation bar includes the platform name, a search bar, and user information. The left sidebar menu lists various system components under '系統健康維保' (System Health Maintenance). The main content area is titled '通用系統監控頁' (General System Monitoring Page) and displays a summary of system status, including '7 管理單位' (7 Management Units), '3 稽核事件' (3 Audit Events), and a '正常 服務狀態' (Normal Service Status) indicator. Below this, a table titled '近期稽核 (不可竄改追溯鏈)' (Recent Audit (Immutable Audit Chain)) shows the following data:

seq	操作者	動作	時間
3	ops	exerciseLoad	7/30/2026, 3:46:01 PM
2	ops	applyBinding	7/30/2026, 3:45:59 PM
1	ops	createUnit	7/30/2026, 3:45:55 PM

稽核查閱（prsnSop#0.2.5.1（承 teamSop#0.2.5 稽核查閱））

IV. 附錄與文件資訊

A. 技術支援與回饋管道

- 問題回報與功能建議：請至產品首頁 <https://github.com/twMoonBear-Laboratory/solCepheus>，於其 [GitHub Issues](#) 頁開立。
- 部署疑難：先查〈I. 快速入門〉之「C. 部署設定」與〈III. 功能與操作說明〉之程序面「系統維保」／人機面 setWi 安裝節；仍無法排除時，附 `helm status`、`kubectl get pods` 輸出至上述 [Issues](#) 頁開立。

B. 使用限制與注意事項

- 本版（MVP）為**純核心平台＋官方通用指管包**，以上下兩級管理單位驗證完整運作；資安、戰略綜管、人力、後勤等專業領域包由生態供給（與官方包同一安裝路徑掛載），一線作業小組展開為管理單位為後續版本。
- 橫向協同機關介接、正式上級系統介接、各專業領域之外部系統自動介接，本版以資料匯入或介面樁承接。
- 同時最多一場進行中的演習；把既有一般帳號指派入演習子樹的授權指派表為後續版本，現行一律以隨情境發放的專用演習帳號進入。
- 領域服務中斷時，系統停止接受自動評量並可切換人工研判；已核定的目標、命令、任務與回報不受影響。
- 站內手冊（`/manual/`）為免登入靜態資源，請勿在手冊擷圖中含入機敏資料；部署於封閉網段時手冊隨系統離線可用。

C. 隱私、資安與授權聲明

- 系統紀錄操作稽核（誰、何時、對哪個單位做了什麼）供追溯，稽核紀錄僅可附加、不可竄改。
- 帳號密碼經雜湊儲存；連線請一律走 HTTPS（部署層由 Ingress／Gateway 終結 TLS）。
- 本產品為 twMoonBear-Laboratory 內部研發成果，未經授權不得散佈；正式對外授權條款待釋出時公告。

D. 版權

© 2026 twMoonBear-Laboratory。保留所有權利。

本平台使用之開源套件依其各自授權條款釋出，完整清單如下（由 build 自動掃描產出，與系統內「關於」頁同源）：

套件	版本	授權
@emotion/react	11.14.0	MIT
@emotion/styled	11.14.1	MIT
@mui/icons-material	6.5.0	MIT
@mui/material	6.5.0	MIT
@types/ws	8.18.1	MIT
@xyflow/react	12.11.1	MIT
bcryptjs	2.4.3	MIT
driver.js	1.6.0	MIT
express	4.22.2	MIT
jsonwebtoken	9.0.3	MIT
leaflet	1.9.4	BSD-2-Clause
pg	8.22.0	MIT
react	18.3.1	MIT
react-dom	18.3.1	MIT
react-leaflet	4.2.1	Hippocratic-2.1
react-router-dom	7.18.2	MIT
recharts	2.15.4	MIT
taiwan-atlas	2021.9.20	MIT
topojson-client	3.1.0	ISC
ws	8.21.0	MIT
zod	3.25.76	MIT

E. 版本資訊

- 手冊對應系統版本：**1.1.1 (2026-07-30)**
- solCepheus — 可組合跨域指揮管理平台：管理基元（Holon）＋領域包（六步驟指管、同型 Objective 多視角、不可覆寫追溯鏈）

F. 改版紀錄

版本	日期	摘要
1.1.1	2026-07-30	增量 #198 (依賴安全升版+相依授權豁免定案, fix) : ①`postcss` (HIGH, source map 路徑穿越) 與 `body-parser` (LOW, limit 失效致 DoS) 已升至修復版, 三處建置單元 `npm audit` 由 5 項降至 2 項; ②`react-router-dom` 6.30.4 …
1.1.0	2026-07-30	增量 #182 (右欄兩固定分頁改為功能說明/操作說明, feat) : 右欄分工軸由「內容 vs 播放形式」改為**當頁 vs 全站**同軸對舉——①[使用說明]→[功能說明]: 本頁 wi 由水平 chip 列 (只顯碼) 改**垂直列示、顯示碼與 wi 全名同列**, 選定後列其步驟並可單步 coach-mark 定位; ②[展示…
1.0.0	2026-07-29	增量 #183 (純核心平台+官方通用指管領域包, feat!/breaking) : 收斂為純核心+單一官方通用指管包——①移除官方領域包 cyber/strategy/logistics (產品收斂、核心早已零領域包 #58); ②核心系統識別 sysCepheus→sysCore (資料夾/chart solcepheus-s…
0.32.0	2026-07-22	增量 #140 (SOP 顯示碼深化, feat) : #128 顯示碼三項打磨——①單 wi 頁使用說明分頁於標題旁顯一枚不可點 wi 顯示碼 token (原僅多 wi 頁出 chip 列); ②左欄 funcCat/funcPage 顯示碼 token 由原生 title 屬性改 MUI Tooltip (觸控/鍵盤可及); ③…
0.31.1	2026-07-22	增量 #139 (認證授權 UX 收尾, fix) : ①越權/無權被拒 (403) 原未寫稽核、README/design『越權留稽核』未兌現——requireWi 之 device/缺 wi 兩路與 auth device 白名單越界三處皆 best-effort appendAudit (action:denied; metho…
0.31.0	2026-07-22	增量 #151 (可編輯表單未存變更離開守衛, feat) : 管理網站常規缺項——design 與 modWeb 皆無未存守衛。
0.30.1	2026-07-22	增量 #150 (指揮管制最低能力三缺口收斂, fix) : [sysTechType指管] 最低能力清單三缺口逐項明落點——(gap#3 態勢可存取性, 已修) 態勢嚴重度改色+形+文三重編碼, 除三級燈號色外並帶形狀 (●可用/▲注意/■危急) 與文字標籤、不以顏色為唯一資訊管道 (WCAG 2.1 § 1.4.1 Use of Co…
0.30.0	2026-07-22	增量 #153 (決策/態勢頁承接證據與信心, feat) : spec#3「評量分數可空、須附證據/信心/解釋」原有契約與 EvaluationResult 欄位, 但決策頁評量跑了不顯示、態勢頁無信心/證據——退回 [sysTechType指管] 點名之「工單狀態機而非決策支援」。
0.29.0	2026-07-22	增量 #152 (作業期間生命週期歸屬, feat) : OperationalCycle (/api/cycles) 有核心物件與端點卻無角色/頁/wi 承接開立/封存, 正線起點只能靠演習載入或直呼 API。
0.28.0	2026-07-21	增量 #163 (RBAC 權限模型, feat; 流程面增量之核心) : 把 3-role enum (adm/lead/member) 硬切換為以 wi 為最小單位之 RBAC——prsnSop=角色群組、wi=權限項目、帳號指派至角色, funcPage 可見性與元件閘控皆由有效 wi 集算出, 無角色名硬編 (硬規則③)。
0.27.0	2026-07-20	增量 #148 (左欄導覽改操作面三層, feat) : 導覽不再由 SOP 三層機械衍生, 改為**操作面**自有三層——funcDomain (頂列圖示按鈕) /funcCat (功能列類別條目) /funcPage (功

版本	日期	摘要
		能列具體頁)；流程面 (orgSopDomain/orgSop/teamSop/prsnSop/wi) 移至右欄說明與…
0.26.0	2026-07-18	增量 #136 (左側導覽 SOP 顯示碼, feat; USR 翻案 #128 「Drawer 不帶碼」): 功能導覽 Drawer 三層選單原本只有層級圖示、無編號, 改為圖示旁並列 SOP 顯示碼弱化 token——section os-N (orgSop) /group ts-N.M (teamSop) /leaf ps-N.M. …
0.25.1	2026-07-18	增量 #134 (v0.25.0 發車評審回修, fix): ①使用手冊版釘與升級指令追平發行版——快速入門/安裝 wi 之 helm 指令自 0.1.5/0.22.1/0.2.0 對齊 0.1.9/0.25.1/0.2.1、修復 wi 之升級指令改官方 OCI chart 釘版 (原教 checkout 路徑、客戶照做必敗) …
0.25.0	2026-07-18	增量 #128 (SOP 層級縮寫前綴顯示碼, feat): UI 顯示 SOP 編號一律帶層級縮寫前綴 (orgSop→os、teamSop→ts、prsnSop→ps、wi→wi) ——SOP 樹 section 標頭 os-N、樹節點與右欄使用說明分頁 chip wi-N.M(K)、演習情境卡涵蓋 os-N; 顯示碼與手冊…
0.24.0	2026-07-18	增量 #127 (維保超級使用者, feat): 維保 (adm) 正式定位為超級使用者——各域操作台 (情資/態勢/決策/管辦) 對 adm 開放可見、所見與指揮官一致, 支援排障與展示講解; 伺服器端 adm 可視範圍由「授權單位子樹」擴為全部正線單位 (演習子樹除外——「正線帳號可視集永不含演習資料」隔離不變式優先, 檢視演習仍走演習…
0.23.0	2026-07-18	增量 #108 (態勢研判放上真資料, feat): 態勢頁「產生態勢研判」原吃前端寫死示範情資 (SAMPLE), 改為吃下屬單位上送之真實 DomainReport 匯總——每下屬單位=地圖一來源節點, score/loc 取自其上送報告與單位座標 (補全 spec#4 情資→快照追溯: 快照於 core 層記錄來源 report…
0.22.1	2026-07-18	增量 #118 (JWT/DB 簽章金鑰整治, fix; #113 後續・安全 hotfix): 正式部署之 JWT_SECRET/DB_PASSWORD 原寫死已知預設 change-me-in-prod——任何人可用已知簽章金鑰偽造 {role:adm} 或裝置 token 免登入取全權 (比公開密碼帳號更易利用)。
0.22.0	2026-07-18	增量 #52 (modWeb 介面/UX 打磨二・#47 認證失效後續, feat): 情態牆牆機在連線/憑證失效時不再整版黑屏——保留最後已知 COP (地圖與態勢) + 頂部降級橫幅 (標示失效原因與最後成功更新時間) + 自動重試; 斷線與憑證失效分文案、kiosk 副文不再誤寫「請重新登入」(kiosk 不給登入表單)、失效副文對…
0.21.0	2026-07-18	增量 #57 (電視牆顯示端登入與 token 換發, feat): 情態牆牆機常無人值守、token 失效後無人重登——新增顯示端裝置簽入: 維運於電視牆設定頁「產生牆機連線」得一次性配對碼與 /wall?pair= 網址, 牆機開啟即換發長效 (30d) 唯讀裝置憑證, 之後失效由維運遠端重產配對碼即可、免人到場登入。
0.20.0	2026-07-18	增量 #114 (發車評審既有缺陷整治, feat; 含情態牆真 COP): 情態牆 /wall 從「只有卡片、無地圖」做成真正的全國跨域 COP——各管理單位以地理位置上台灣地圖、標記色=該單位最新上送態勢分 (三級燈號)、下級→上級上送以連鎖線示、無座標單位降級側欄, 顯示單位名非 raw id、保留 WS 即時推播 (兌現 t…

版本	日期	摘要
0.19.2	2026-07-18	增量 #113 (正式部署之預設憑證整治, fix; hotfix 單獨發車): v0.19.0 發車評審判最高優先之既有缺陷——B1 pg 正式環境開機亦種 5 組 demo1234 帳號 (含 adm 之 ops) + B5 umbrella registrar hook 於 values 明文寫死 ops/demo1234 (互…
0.19.1	2026-07-17	增量 #111 (發車評審回修, fix; v0.19.0 未 tag、由本版收束): v0.19.0 釋出前測之 solution 級業界評審擋車一條——**modCore replicas>1 靜默漏事件** (#53 引入之迴歸: 0.19.0 前為無狀態 REST+輪詢、多副本原本可用; 改行程內事件匯流排後, WS 連得上其…
0.19.0	2026-07-17	增量 #53 (WebSocket 推播・情態牆即時更新, feat; sprint #105 之③; 兌現 comIntf自訂 WebSocket推播連線 契約): modCore 增 /ws 推播端 (首則訊息認證——token 不入 URL/query、逾時即關、pre-auth 限訊息大小; 認證拒絕 close 4401、成…
0.18.0	2026-07-17	增量 #65 (域頁 COP 地圖化與領域深化, feat; sprint #105 之②=本期頭牌; #58 審查 F1/F10 務必要修級承接): 官方兩包態勢頁自「共享模板+單一 bar chart」升格為真 COP——資安態勢頁=台灣地圖主體 (taiwan-atlas 內政部行政區 TopoJSON 隨包內建、零外部圖磚…
0.17.3	2026-07-17	增量 #97 (chart 預設 host 去硬編網域, fix; sprint #105 之①): chart 預設值原硬編展測機網域 (host: cepheus.twstellerwhale.duckdns.org, 客戶自架照預設值不可用、且短名 cepheus 與跨產品慣例混用)——改 host 預設鍵 solcephe…
0.17.1	2026-07-17	增量 #100 (orgsopCat 一域一頁籤, fix; BatchFix #91 之④; USR 對話定案修正 #95 之 L0 切法): 左欄 L0 頁籤自「指管 (全域合併) /維保」改為**一個業務域一個頁籤** (戰略統管、資安…各一枚+維保; 無包時通用 fallback 自成一枚; 排序照包掛載序)——對齊參考實作 sy…
0.17.0	2026-07-17	增量 #95 (三欄殼與作業脈絡輔助, feat; BatchFix #91 之③; 收 svc#5 客訴「實際使用無從下手」): modWeb 殼層改三欄——左欄增 L0 orgsopCat 圖示頁籤 (機械導出: 域 sections→指管、系統維保→維保) + SOP 樹層級圖示 (orgSop 建築物/teamSop 多人/prs…
0.14.0	2026-07-10	增量 #58 (領域包全外掛化, spec#5/#6 收斂+spec#9 調和): 廢「內建參考包」——所有領域包 (含官方資安/戰略綜管) 一律獨立部署外部服務, 核心 release 零領域包、七法呼叫收斂 HTTP 單一路徑 (刪 DomainRegistry/builtins 行程內實作; 舊登記無 apiBaseUrl 視同…
0.13.0	2026-07-10	增量 #62 (說明中心+展示導覽重構, spec#10): 說明入口內移+導覽升級為產品能力。
0.12.0	2026-07-10	增量 #48 (內建演習/展示模式, spec#10): 情境載入+orgSop 展示導覽。
0.11.2	2026-07-10	增量 #59 (modWeb 介面/UX 打磨・第二批 F3-F6): F3 登入落點與麵包屑「首頁」同源收斂——nav.ts homeTarget 升為登入預設落點單一目標函式 (角色+單位領域感知三態: 已知→單位領域態勢頁/查無或失敗→fallback 戰略態勢頁/查詢中→等待), auth 增單位領域 session 快…

版本	日期	摘要
0.11.1	2026-07-09	增量 #46 (modWeb 介面/UX 打磨・F1 假麵包屑)：頁首麵包屑改真導覽——由導覽樹 (nav.ts 單一來源) + 當前路由自動衍生；首段「首頁」角色感知可點 (指管→戰略情資頁、維運→系統監控頁，當前頁即目標時退化不可點)、中段 L1 區段分類標籤不可點、末段 aria-current=page；移除 11 頁手…
0.11.0	2026-07-09	增量 #45 (產品使用手冊 doc pipeline)：以 docs/manual/ wi fragments 為單一來源，build 出三表面——① styled HTML 手冊 (完整 TOC + 每 wi 穩定錨點，隨 modWeb 部署 bundle 至 /manual/ 免登入自 serve、air-gapped …
0.10.1	2026-07-09	增量 #47 (modWeb 認證失效與 API 錯誤處理，fix)：依 design <III.B.(A)> 認證失效與錯誤呈現契約——(1) req 唯一 fetch chokepoint 攔 401→全域清 session→導 /login + 「登入逾時，請重新登入」info 提示 (/api/auth/login 之…
0.10.0	2026-07-09	增量 #44 (領域包外部化與可發現掛載)：領域包由 in-process 升為可獨立部署之外部服務 (out-of-process)，兌現 spec#5 「裝全新包不動核心 release」 + 新增 spec#9 (探索登記)。
0.9.0	2026-07-09	增量 #29 (管理基元 + 領域包 大改)：核 + 殼重建為領域無關 Holon API + 領域包，取代 OODA/Measure/三域。
0.8.0	2026-07-02	增量 #21 (issue #21 落地遞迴管理單位理論，一核 + 三域，模型 A：各域自己的具名頁)：指標正名 目標→Measure (kind MOE/MOP、parentId 遞迴分解、issuer/receiver 跨機構、current_value 由領域 evaluator 產出核不加總)；單位關係改 UNIT_E…
0.7.0	2026-07-01	增量 #7 (issue #14 頂欄帳號選單與使用說明頁，對齊業界操作框架)：Top App Bar 依 MD3 慣例收斂——頭像展開帳號選單 (個人資訊／登出)、新增使用說明入口 (?)；新增 [通用使用說明頁] /help，內容取自 README (單一來源；build context 內投影副本 + 防漂移測試 readm…
0.6.0	2026-06-30	增量 #6 (techApp 三層技術選型契約落實 + COP 拉到指管 bar)：方法論側補齊 techApp/techItem 契約正本 (techApp指管含反「作業感」介面 bar、6 techItem 型態)、techCat 更名 techApp、散落 canon 收回契約；本 repo 同步——design <…
0.5.0	2026-06-29	增量 #5 (design 升 3.1 + 三層導覽 IA 實做)：依 FORMAT 3.1 將 design 重排為一級三章 + 內層四步 (運作想定/組態設定/規格效益)、IV 併入各層 D；新增導覽衍生規則 (硬規則④，IA 三層 ← SOP 三層：orgSop→Drawer 主項 L1、teamSop→次層群組 L2、p…
0.4.0	2026-06-28	增量 #4 (cut2 兌現 design 核心抽象)：統一核心物件 CORE_OBJECTS (type + JSONB metadata 信封，取代具體 intel) + OODA 處理器契約 (情資整理 objects→COP、策略分析 COP→決策；核底版通用 + 殼可宣告 handler id 客製，如資安加權嚴重度)；新增…
0.3.0	2026-06-27	增量 #3：design 收斂為 MVP (純核 + 單一國家戰略單位)；依深化後核/殼設計重建 modWeb 暗色 MD3 指揮台 (整體情報/情態/代辦/情態牆 + 通用維運頁；list-detail/supporting-pane/feed 版型，可重用 DataTable)；modCore seed/config 對齊…

版本	日期	摘要
0.2.0	2026-06-27	增量 #2：依 3.0 design 重建——指管核(單圈狀態機/原子落帳/隔離/稽核鏈)、殼載入契約＋四域(資安/運輸/人資/情蒐)、modWeb 四 surface(情態牆/指管操作台/維運台/行動現場台)、pg 落帳＋WebSocket 續傳、Helm 部署包
0.1.0	2026-06-25	增量 #1：通用 OODA 指管平台雛型（指管核＋落帳基底＋領域殼：資安/志工/運輸）