电腦網路 94 (關務)

在 ISO/OSI 的七層的網路參考模式 (reference model)中,分層時需要用到包裝與解包裝 (Encapsulation/De-capsulation)、切割與組合 (Segmentation/Re-assembly)、多工與解多工 (Multiplexing/De-multiplexing) 等技術。請以 Internet Protocol (IP)協定的觀點來說明這三項工作是如何達成的。(9分)

(1) 包装 (Encal	Networks: Sender 日午下	psulation): ovk layer T 層接收到上	ransport layer 層的質料時,再加入
Network layer			新組合成本層的協
定單元、再	自事送船下層。	be compa	
	Transport layer header	Message	Trasport layer
- B	包裝	म स्वयं भार	177010
IP header	Transport layer header	Message	Network layer
公知可能(N Idea Service	Network lo	yer Datalink layer 安收到其下一層的言刊見
3 74	Avel Allen	解包含	
	TD to fact Trans	ort layer hea	der Message Trailer Data li
Datalink layerh	eader It header transp	ifer her	
			94.6 (用 Id·Flags·Offsee)
		embly):高巷	
t71割與組含	i (Segmentation/Re-asse	embly):高巷	94.6 (用 Id·Flags·Offsee)
t71割與組含	i (Segmentation/Re-asse	embly):高巷	94.6 (用 Id·Flags·Offsee)

- 二、ISO/OSI 的第一層是實體層 (physical layer), 處理訊號在傳輸媒體上傳輸的方式。 (一)請解說 NRZ (Non-Return to Zero) 的傳輸方式。(3分)
 - (二)在實際的應用上(如高速乙太網路(Fast Ethernet)),通常我們需要再加 4B/5B、scrambler、NRZI 等技術,而不是直接用 NRZ,為什麼?(請就每一項技術說明需要的原因)(12分)
 - (一) NRZ (Non-Return to Zero):使用2種不同的电壓值, 行別來表示"0"和"("的一種簡單的权位訊號表示法。訊號結束後, 不需要回復 0 V。比較能有效利用頻寬, 即資料 傳輸可以達頻率的 2倍。但其同步上較有問題, 因此在权位訊號的傳輸上較不適用。

U

U

6

(

(

- (三) 為何不直接用 NRZ: 因 NRZ 缺少同步的 能力,故無法提供 較佳的訊號校正能力。
 - (1) 4B/SB: 因在遇到較多個連續的0時, 容易造成 receiver 同多有問題, 故用4B/SB, 将每一組連續的4bits 轉換成5bits, 会使它最多只有連續的2個0,可使同步容易進行。
 - ② Scrambler:可不增加位元且提供同步。區地編編和 NRZ-I的組合不適於長距離的編碼,當权位訊號的电位持續固定不變,頻譜產生非常低的頻率。 Scrambler 在电壓維持固定值的期間的訊號,更換為一組特定的碼,以便使 receiver 能同步。
 - (3) NRZI: 傳送"0"時电壓不變,傳送"1"時起焰电壓需轉變。 NRZ-長串0或1時沒有同步處理;而NRZI-長串↓時沒有同步 處理,而一長串0時有同步處理。
- 三、ISO/OSI的第二層是資料鏈結層 (data link layer),請問:
 - (一)以 ISO/OSI 的参考模式的觀點來看,資料鏈結層 (data link layer) 的主要功能是什麼? (3分)
 - 仁)在實務上,通常在具廣播特性的媒體上,需要有一媒體存取控制的次層 (MAC sub-layer),為什麼呢? (3分)
 - (三)目前在高速乙太網路上的 MAC 用的是 CSMA/CD, IEEE 802.11 無線網路用的是 CSMA/CA, 第三代行動通訊用的是以 WCDMA 為主。請就這三種技術做一比較並說明在上述三種網路上選擇這三種技術的主要原因。(15分)

四、ISO/OSI的第三層是網路層 (network layer),主要解決不相鄰雨點之間傳輸。以目前 的網際網路而言,主要是由 Internet Protocol (IP) 來負責此項功能。以 IP 協定而言, 請問: (一)當一電腦 (end host) 要傳送一封包時,如何決定是該將封包直接送給目的地的電 腦 (destination host) 還是送給路由器 (router/gateway)? (5分) 仁此電腦如何知道要送去的目的地 (host or router)的 MAC 位址 (address)? (5分) (三)當一路由器 (router) 收到此一封包時,又如何知道該如何轉送此封包? (5分) 四路由器是如何取得這些轉送的資訊?如何保證此一轉送的機制能夠將封包以最短 路徑傳送? (5分) → 若在同一個 Subnet 软直接 傳送, 反之就交給 router 轉送。 (三) 用目的IP address 查电腦上的 ARP table, 若查不到, 则用 ARP詢問。 (三) 以目的 IP的 Subnet no 查 routing table 本決定 如何轉送。 (四) Youter 互相交换 資訊,各自產生 Youting table。 五、ISO/OSI 的第四届是傳輸屬 (transport layer), 目前的網際網路主要是使用 TCP 與