申脂網路100(關務)

請說明 DNS (Domain Name System) 的主要與次要伺服器之間的關係,以及 Cache 伺服器的功能。(15分)

調90.2

二、請說明 TCP (Transmission Control Protocol)協定發生「逾時」 (Timeout) 之可能原因。 (10分)

Timeout 是因對包責失引起的,如:

- (1) 當終端主機送出去的封包,在傳送的過程中遺失。
- (a) 當終端主機送出去的封包,正確無誤到達目的終端主義,但ACK在回應的過程中當失。
- ③ 當終端主機送出去的封包正確無誤到達目的終端主機,但ACK雖然 回應,但在傳送過程中延遲到達。

現在因傳輸錯誤造成封包遺失己很少見,故 TCP 質假設 timeout 是由參塞 造成的,並以監視 timeout 作為問題的警訊。

· 若是 TCP 的「三向交握」(Three-Way Handshake)已完成前 2 個部分,而第 3 部分在傳送過程中遺失,則依然可開始傳送資料嗎?請說明原因。(10 分)

三向交握三步驟,不論第一(SYNI)或第二(SYN2+AcKI)的訊息對包邊失,都 包直接造成連線的失敗;但維使第三步(ACK2)沒有被完整的完成,此連 線所需要的同步資訊 SYNI和 SYN2 都已在前2步驅完成交換動作,故 連線已可由 Client→ Server 的傳輸,雖然 Server→ Client 還無法正常 傳輸,但當 Server 收到第一次由 Client→ Server 的資料傳輸後,表 不連線已完成,就取代第三步驟,故 Client 在送出最後階段的 ACK2 後,不必經過對方再確認,就馬上開始傳送資料給 Server。 如下圖,使用前 sender 必須先向 CA 申請,CA 驗證外後發給 sender 的 private key 和权位意登(sertificate); 1事选時, Sender 以 private key 和口 窓原文,並搭配 certificate 1事出。 sender 收到後,向 CA 遞交 certificate 和本身的身介憑證,CA 驗證無誤後気回傳 Sender的 public key, receiver 以此 public key 解忽。此法可由 CA 驗證 1專接双方身介, 並達成 1專輸 保密性。 加密厚文 加密原文 public private Certificate certificate certificate 提出 视觉键 報問か 槽 Certificate

(

五、(一)若是 TCP/IP 協定組中沒有「傳輸層」,也就是沒有「連接埠」(Port)的存在, 試問會有什麼結果?(10分)

(二)為何「傳輸層」也稱之為「End-to-End」或「Host-to-Host」? (5分)

(一) 由於Transport layer 負責定義連接埠 (port),可指定特定主機上的特定應用程式,若缺少此層,即無法完成此一指定,造成各主機 只容許單一應用程式執行,否則会造成混淆。

故 Client端主機在同一時間只能有一個應用程式和問路連線, server端主機在同一時間只能提供一種服務,無法同時提供多種服務。

(三) 图 Transport layer 足負責 sender 到 Veceiver 之通訊,而不管中間所經過的子網路,只在 Sender 和 receiver 主機上執行。

六、請說明 MAC 位址、IP 位址與網域名稱 (Domain Name) 之間的關係。另外,其彼此間轉換的協定各為何? (15分)

(→) MAC address 代表主機在網路上的實体位址,通常每一張網路卡上都有一個 MAC address,此一位址在網路卡出廠時就燒在卡上了,每部機器則視集上網路卡較量而有不同的 MAC address。

IP address 代表主機在網路上的邏輯位址,是連上 Internet 不可或 缺且 吨—的位址,但此一位址可以改動,通常由軟体系統維護。

Domain Name 是為了解決 IP address 均為校字差以 記憶的問題而產生,用類以英文地址的方式編製。每個網域名稱對應到(個 IP address,1但一個 IP address 可對應到多個網域名稱。

(二) MAC address 可對應到多個網域名稱。

(二) MAC address → IP address :用 RAPP、BOOTP、DHCP。

IP address → MAC address : APP。

IP address → Pomain Name: DNS。

世〉當封包經過 1 個網路設備時,網路介面卡可根據那 4 種方式來判斷該封包是否要往上層傳送? (10 分)

- (一)目的位址和本機位址相符。
- (=)目的位址為群播位址(Multicast),而本機亦是該群播位址的一個成員。
- (三) 目的位址為廣播位址 (broadcast)。
- (四) 網路介面卡被 啓動為 混雜模式,指一台粮器的網路卡能接收所有經過他的資料,而不論其目的位址是否是他。
- 人。(一試說明 NAT (Network Address Translation) 伺服器的運作原理。(10分) (二試問何謂靜態 NAT 與動態 NAT?(5分)
 - (一) NAT: 朝92.6.4