◇ 埋点事件注册


1. 意义:

埋点规范平台为了解决以下问题:

- ① 事件 ID 人工命名易出错难管理问题
- ② 业务方注册事件的埋点规则后,数据平台会严格按照各个事件的规则校验上传的埋点的信息,以保证后续报表数据的准确性。

2. 事件注册使用说明:

- ① 注册链接地址: https://iovdata.baidu.com/data/biindex#/tool/rule/elist
- ② 三种注册类型:
 - a) 【批量上传事件】。当有大量新增埋点事件时适用此功能。与数据 PM 拿到录入模板 → 按要求填入相关需求→点击【埋点标准】→【事件列表】→【客户端事件】→ 【批量上传事件】。
 - b) 【新增事件】。如果该事件 ID 首次出现,则可点击该按钮后,填写表单新增全新的 事件
 - c) 列表操作列【复用】按钮。如果该事件 ID 已经被定义过,则点击复用按钮后,填写 表单



3. 埋点注册注意事项:

① 事件 ID:

新增事件 ID 不需要填写,由平台自动分配

② app 版本号的填写说明:

同一个事件 ID,如果后续的版本号中,需要更改数据格式,则需要重新定义,并填写应用该规则的最低版本。

- a) 如果事件注册时填写的适用版本是 1.0.0 ,则后续所有>= 1.0.0 版本的埋点 都会用该规则进行校验。
- b) 但是如果又重新注册了一个适用版本是 3. 0. 0, 那么该规则会 3. 0. 0 以前的版本会应用旧规则,而 3. 0. 0 以后的版本会用新的规则进行校验上传的埋点。

③ Attach 字段的填写说明:

attach 本质上是一个 JSON 对象,客户端 RD 需要对 PM 提出的需求参数中每一个 key 的字段类型以及取值范围进行定义。具体要求如下:

每个 key 占一行。格式为: key name | key type | key value range | key description

- a) key name: 键值的名称
- b) key_type: 键值的类型,有 string(字符串),int(整形),float(浮点类型),enmu(枚举类型),timestamp(毫秒结束的时间戳,13位的整数)
- c) key_value_range:取值范围,对于字符串来说没有取值范围的概念,可省略该项。timestamp 类型该项也不用填写; int, float 类型的 key_value_range 示例: [0,100] 代表取值范围 在 0-100 之间; enum 类型的 key_value_range 示例: {"offline":"离线","online":"在线","mix":"混合解析"};
- d) key description: 对 key 的解释说明,比如 status 代表开关状态等。
- e) 会应用旧规则,而 3.0.0 以后的版本会用新的规则进行校验上传的埋点。

④ 其他

- a)操作列有【新增】,【修改】,【删除】操作,只有标记操作类型,才会被系统感知到变化
- b)除了attach列、状态列、生效事件列,不允许有空值

4. 注册后事件修改:

一般经审核的事件不允许修改,如果确需修改,点击【编辑】按钮重新编辑,目前平台暂不支持删除与恢复功能

◇ 埋点查询

1. 意义:

- ① 可以实时查询,一般日志上报后,在一分钟左右即可查询
- ② 上报的埋点支持 excel 导出。目前只支持导出一万条
- ③ 对于未校验通过的埋点,可以看到未通过的原因。
- ④ 同一个 logid 代表同一批次的事件上传,有助于 RD 排查埋点丢失问题

2. 操作方式:

- ① 查询链接地址: https://iovdata.baidu.com/data/biindex#/tool/realtime
- ② 【埋点校验】→【实时埋点】→配置车系、event ID、数据时间(平台支持最近一周在线数据)→查看/导出数据

◇ 埋点质量

1. 意义:

协助 PM、RD、QA 查询车企车系上报的埋点数据

2. 质量验证标准:

① 基础字段

主要是针对 attach 字段校验, attach 字段是用户自定义字段。该字段是一个 json, 主要验证 json 中预定义的 key 是否存在

② 自定义字段

每个上报的事件均会检查以及基础字段包括:事件开始时间(start),事件结束时间(end),app版本号,事件开始时间〈时间结束时间,是否30天以内发生的事件

3. 埋点质量使用说明:

① 链接地址:

https://iovdata.baidu.com/data/biindex#/tool/quality/overview

- ② 使用方式:
 - a) 【埋点校验】→【质量工具】→【汇总分析】→选择日期 →【搜索】 可以查看车系数据上报量与通过率概览

b) 【埋点校验】→【质量工具】→【埋点质量查询】→选择车系、模块、时间、VIN 码等→【搜索】 可以查看/下载具体模块各埋点质量情况

