Hello World

Just So So ...

首页

关于本站

友情链接

用acme.sh脚本申请证书并自动续更

作者: 毕世平

时间: 2019-11-14 分类: vps,acme证书

前言: acme.sh 脚本实现了 acme 协议,可以从 letsencrypt 生成免费的证书,并且支持手动发行免费的通配符证书,这对 广大个人站长无疑是个很大的福利。

本文则主要介绍使用 acme.sh 脚本搭配 Cloudflare 的 Global API Key 来为托管在 Cloudflare 上的域名申请证书,并实 现到期自动续订的步骤。

本文参考: https://github.com/Neilpang/acme.sh/wiki/%E8%AF%B4%E6%98%8E

一、安装acme.sh脚本

1.1 执行下面的命令

apt-get update && apt-get -y install socat //安装socat

wget -qO- get.acme.sh | bash //安装脚本

source ~/.bashrc //让环境变量生效,以后无论在哪个路径,直接使用acme.sh

说明:root用户和非root用户都可以安装使用,安装过程不污染已有的系统任何功能和文件,所有的修改都限制在安装 目录中。

1.2 安装过程及安装目录解释(嫌麻烦可以跳过)


- 先把 acme.sh 安装到你的 /home/user/.acme.sh 目录下, root用户则安装到 /root/.acme.sh 目录下。
- 创建一个bash的alias, 方便你的使用: alias acme.sh=~/.acme.sh/acme.sh
- 它会自动在 .bashrc 的最后添加环境变量, . "/home/user/.acme.sh/acme.sh.env", 如果是root用户,则为 . "/root/.acme.sh/acme.sh.env" , 你需要 source ~/.bashrc 命令使环境变量生效, 以后就可以直接使用 acme.sh 命令了。
- 自动为你创建crontabjob任务,每天o:oo自动检测所有的证书,如果快过期了需要更新,则会自动更新证书。
- 更高级的证书安装选项请参考: https://github.com/Neilpang/acme.sh/wiki/How-to-install

二、到Cloudflare那里拿到Global API Key

2.1 注册Cloudflare账号并添加域名

这个就不用多做介绍了吧,注意要在域名注册商那里把域名的NS权限交由Cloudflare来解析,才能添加上域名,之后添加A 记录,假设域名是 mydomain.me , Name填 @ 或者 www , Content填你的 VPS IP , TTL默认, CDN云朵可以开启也可以不 开启。

2.2 获取Global API Key



按照图示操作复制此Key即可,注意保存在安全位置。

三、配置证书(dns+cf api验证)

3.1 配置条件

export CF_Key="slfjksjffjfhfhkjhfksjf" //此处替换成你自己的Key export CF_Email="yourcloudflare@gmail.com" //此处填写你注册Cloudflare使用的邮箱账号

3.2 申请颁发ECC证书

acme.sh --issue --dns dns_cf -d mydomain.me -k ec-256

说明:上面的CF_Key和CF_Email在执行这一步之后将被保存到 /root/.acme.sh/account.conf 文件中,在需要时会被重新使用。域名套CDN状态下也可以申请成功证书。

关于更详细的api用法,请参考: https://github.com/Neilpang/acme.sh/blob/master/dnsapi/README.md

3.3 复制/安装证书

注意:默认生成的证书都放置在 ~/.acme.sh/mydomain.me_ecc 目录下,请不要直接使用这目录下的文件,因为这里属于内部文件,且将来目录结构可能会变化。

正确的使用方法如下 (假定在 /root/ssl 目录下放置证书):

acme.sh --installcert -d mydomain.me --fullchain-file /root/ssl/web.cer --key-file /root/ssl/web.key --ecc

值得注意的是: 这里指定的所有参数会被自动记录下来,并且在证书自动更新以后会被再次调用。

四、更新证书

关于从Letsencrypt申请到的证书,有效期为90天,脚本会每60天自动更新证书,你无须进行任何操作,今后可能会缩短这个时间,不过都是自动的,你不用关心。

五、更新acme.sh脚本

目前由于acme协议和letsencrypt CA都在频繁的更新,因此 acme.sh 脚本呢也经常更新以保持同步。

5.1 升级acme.sh到最新版

acme.sh --upgrade

5.2 如果你不想手动升级,可以开启自动升级:

acme.sh --upgrade --auto-upgrade

5.3 你也可以随时关闭脚本的自动更新

acme.sh --upgrade --auto-upgrade 0

六、定时任务

6.1 安装crontab

apt-get update && apt-get -y install cron

6.2 设置定时任务

如果你是用的lamp搭建的网站,并在lamp add添加站点过程中手动指定了证书的位置为 /root/ssl , 证书: /root/ssl/web.cer 和key: /root/ssl/web.key , 那么你可以设置定时任务定时自动将证书放到这里。

crontab -e //编辑定时任务

0 3 15 */2 * acme.sh --installcert -d mydomain.me --fullchain-file /root/ssl/web.cer --key-file /root/ssl/web.key

说明: 这是设置每隔2个月在15号的3:00安装证书和key到 /root/ss1 目录下, 并重启apache服务。

标签: acme, cloudflare

添加新评论

称呼*

Email *

	-9. E.
IWI	77 E
IAAI	ИΠ

http://

内容 *

提交评论

上一篇: 用Caddy配合Docker搭建V2Ray的(vmess+ws)+tls,可选套cdn

下一篇: 安装经9seconds重构的mtg代理

© 2019 Hello World. 由 Typecho 强力驱动.