



FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA

Curso: 2022/2023

1er curso Grado en Ingeniería Informática

Tema 1b

Tema 1b

Capítulo 1b: Corrientes eléctricas estacionarias


1b.1 Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia y resistividad.

1b.2 Potencia disipada.

1b.1 Corriente eléctrica.

Movimiento de cargas en un conductor

MATERIAL CONDUCTOR



A= área o sección; q = cargas en movimiento

Vamos a estar en situación NO estática, hay movimiento de cargas

Movimiento de cargas en un campo eléctrico

Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido combinando la 2ª Ley de Newton con la Ley de Coulomb

- Newton: la Fuerza F produce una aceleración a: F = m⋅a
- Si además tenemos un campo E se ejerce F sobre carga q

$$F = q \cdot E$$

 Por tanto, combinando ambas ecuaciones podemos despejar la aceleración que sufre una carga en presencia de un campo eléctrico

$$a = \frac{F}{m} = \frac{qE}{m}$$


la aceleración es un vector.

Ecuaciones movimiento acelerado en 1D

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \dots$$

Movimiento de cargas en un conductor




$$a = \frac{F}{m} = \frac{qE}{m}$$

$$v = at = \frac{qE}{m}t...?$$

- En un campo constante E se ejerce una fuerza constante F = q E sobre la carga q. Por lo tanto, q se acelera con a constante y su velocidad y crecería indefinidamente con el tiempo... llegaría a ser superior a c= velocidad de la luz ... o NO puede ser (!)
- Pero las cargas se mueven en el campo *E* asociado a la diferencia de potencial *V* (ojo: hay *E* en el interior del conductor, pues <u>no es una</u> <u>situación estática</u>: Esto como veremos más adelante va a implicar que hay corriente eléctrica)

Movimiento de cargas en un conductor

- v no puede crecer indefinidamente $\rightarrow F$ sólo puede actuar durante un cierto tiempo. En promedio: t iempo promedio τ . Tras ese tiempo, la carga q sufre una colisión en la que pierde su velocidad y cede su energía al medio (calentamiento Joule, lo veremos más adelante).
- Se puede definir una Velocidad final (promedio) v_d de los portadores de carga q:



$$v_d = \frac{qE}{m}\tau$$

1b.1 Corriente eléctrica.


Corriente eléctrica

- Corriente eléctrica: carga eléctrica en movimiento
- Si pasa una cantidad de carga ∆Q en un tiempo ∆t, definimos la corriente eléctrica / como:

$$I \equiv \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$


más general:


$$I \equiv \frac{dQ}{dt}$$



Corriente eléctrica

- Se toma como sentido de la corriente el del flujo de cargas positivas.
- Esta convención es anterior a que se supiera que los portadores de carga son los electrones o cargas negativas
- Es decir, los electrones se mueven en sentido contrario al de la corriente eléctrica






1b.1 Corriente eléctrica. Ley de Ohm.

Ley de Ohm

- Observación experimental (empírica):
 - Para muchos conductores (ej. metales) se verifica la ley de Ohm:


La corriente es proporcional a la diferencia de potencial aplicada



1b.1 Corriente eléctrica. Ley de Ohm.

Ley de Ohm


- No todos los sistemas cumplen la ley de Ohm:
 - Contraejemplo: elementos semiconductores (diodos):




1b.1 Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia y resistividad

Resistencia eléctrica

- Ley de Ohm: La corriente l es proporcional a la diferencia de potencial aplicada V
 - → el cociente es una constante
- Definición: Resistencia eléctrica R:





1b.1 Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia y resistividad

Resistencia ↔ Resistividad

Para un conductor de longitud L y sección A, la resistencia
 R es proporcional a L e inversamente proporcional a A:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

• La resistividad ρ es una propiedad característica del material que nos dice cuán buen conductor es.


$$\rho = R \frac{A}{L}$$
 unidad: $[\rho] = \Omega$ m

Resistividades de algunos materiales

Material	Resistivity ρ at 20°C, Ω ·m	Temperature Coefficient α at 20°C, K ⁻¹
Silver	1.6×10^{-8}	3.8×10^{-3}
Copper	1.7×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Aluminum	2.8×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Tungsten	5.5×10^{-8}	4.5×10^{-3}
Iron	10×10^{-8}	5.0×10^{-3}
Lead	22×10^{-8}	4.3×10^{-3}
Mercury	96×10^{-8}	0.9×10^{-3}
Nichrome	100×10^{-8}	0.4×10^{-3}
Carbon	3500×10^{-8}	-0.5×10^{-3}
Germanium	0.45	-4.8×10^{-2}
Silicon	640	-7.5×10^{-2}
Wood	$10^8 - 10^{14}$	
Glass	$10^{10} - 10^{14}$	
Hard rubber	$10^{13} - 10^{16}$	
Amber	$5 imes 10^{14}$	

- La resistividad ρ es una magnitud física que varía en muchos órdenes de magnitud de unos materiales a otros.
- Hay muy buenos conductores (metales) y muy buenos aislantes.
- Semiconductores: (Si, Ge): tienen resistividades intermedias y, más importante, son fácilmente manipulables

Analogía mecánica de la corriente eléctrica



 Bolas cayendo por la pendiente:


$$a = \text{cte.} \rightarrow v \sim a t$$

- Hay colisiones tras un tiempo promedio τ
- Debido a las colisiones

$$\mathbf{V_d} = \mathbf{a} \, \tau$$

 ¿Quién aporta la energía necesaria para mantener la corriente?

Analogía mecánica de la corriente eléctrica



 Un campo *E estático* no es suficiente (sólo daría una corriente transitoria muy breve)

- Para mantener una corriente hace falta un aporte externo continuo de energía.
- Es necesaria una fuente de alimentación que aporte una "fuerza electromotriz" (fem): una diferencia de potencial que se mantenga aún cuando pase una corriente.
- La energía puede ser de origen químico (pila), mecánico (generador eléctrico), luminoso (célula solar), etc.

Ejemplo 1. La corriente eléctrica en un alambre es de 6 A. ¿Cuántos electrones fluyen a través de un punto dado en un tiempo de 3 s?

$$I = \frac{q}{t}; \quad q = It$$

$$I = 6 A$$

$$q = (6 \text{ A})(3 \text{ s}) = 18 \text{ C}$$

Recuerde que: $1 e^{-} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, luego convierta:

$$18 \text{ C} = (18 \text{ C}) \left(\frac{1 \text{e}^{-1}}{1.6 \times 10^{-19} \text{C}} \right) = 1{,}125 \times 10^{20} \text{electrons}$$

En 3 s: 1.12 x 10²⁰ electrones

Ejemplo 2. Cuando una batería de 3 V se conecta a una luz, se observa una corriente

de 6 m/. ¿Cuál es la resistencia del filamento

de la luz?


$$R = \frac{V}{I} = \frac{3.0 \text{ V}}{0.006 \text{ A}}$$

$$R = 500 \Omega$$

La unidad SI para la resistencia eléctrica es el ohm, Ω:

$$1 \Omega = \frac{1 V}{1 A}$$





W

Ejemplo 3. ¿Qué longitud L de alambre de cobre se requiere para producir un resistor de 4 mQ? Suponga que el diámetro del alambre es 1 mm y que la resistividad ρ del cobre es 1.72 x 10⁻⁸ Ω ·m.

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (0.001 \text{ m})^2}{4}$$
 $A = 7.85 \text{ x } 10^{-7} \text{ m}^2$

$$R = \rho \frac{L}{A}$$
 $L = \frac{RA}{\rho} = \frac{(0.004 \ \Omega)(7.85 \ \text{x} \ 10^{-7} \text{m}^2)}{1.72 \ \text{x} \ 10^{-8} \Omega \ \text{m}}$

La longitud requerida es:

L = 0.183 m

Ejercicio 10 hoja 1 de problemas

¿Qué intensidad pasará a través de un conductor de aluminio de 2 Km de longitud y 1 mm² de sección, cuando se le aplique una d.d.p. de 50V?

Dato: Resistividad del aluminio = $2.8 \cdot 10^{-8} \Omega$. m

Resolución

Ohm:
$$I = \frac{V}{R}$$
 (1)

Conocemos la Diferencia de Potencial (V) pero no conocemos la Resistencia, pero se puede conocer puesto que:

$$R = \varrho \cdot \frac{L}{S}$$

 $\varrho = \text{Resistividad} (\Omega \cdot \mathbf{m})$

L = Longitud del conductor (m)

S = Sección del conductor (m²)

$$S = 1 \text{ m/m}^{2} \cdot \frac{1 \text{ m}^{2}}{10^{6} \text{ m/m}^{2}} = 10^{-6} \text{ m}^{2}$$

$$R = 2.8 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \frac{2000 \text{ m}}{10^{-6} \text{ m}^{2}} = 2.8 \cdot 10^{-8} \cdot 2000 \Omega \cdot \text{m/}^{2} / 10^{-6} \text{m}^{2} = 5600 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{6} \Omega = 5600 \cdot 10^{-2} \Omega = 56 \Omega$$

Conocida la resistencia volvemos a la ecuación (1):

$$I = \frac{V}{R}$$
; $I = 50 \text{ V} / 56 \Omega = 0.89 \text{ A}$

Potencial eléctrico

Potencial ↔ Energía potencial

Potencial eléctrico: energía potencial por unidad de carga:

$$V(r) \equiv \frac{U(r)}{q}$$

• Unidades: [V] = [U] / [q] = J/C = V (Voltio)

 \rightarrow la energía potencial de una carga q en un lugar r del espacio donde el potencial es V(r) vale:

$$U(r) = qV(r)$$

Potencial ↔ Energía potencial

• Energía potencial de dos cargas puntuales en interacción electrostática mutua


$$U(r) = \frac{k q q_i}{r}$$

U: energía potencial electrostática de dos cargas puntuales q y q_i separadas por una distancia r.

• Calculamos el potencial de Coulomb $V(\mathbf{r})$ creado por una carga puntual q_i :

$$V(r) \equiv \frac{U(r)}{q} = \frac{kq_i}{r}$$

Potencia disipada por una corriente



• Al pasar de un potencial V_a a V_b , una carga (Δq) pierde una energía:

$$\Delta U = (\Delta q)(V_a - V_b)$$

$$\Delta U = (\Delta q)V$$

• Durante un tiempo (Δt):

$$\frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{\Delta q}{\Delta t} V$$

 (ΔU) : energía potencial que se disipa en forma de calor durante Δt . **Potencia disipada**:

$$P = \frac{\Delta U}{\Delta t} = IV$$

Potencia disipada en una resistencia

$$P = IV$$

La caida de potencial V tiene lugar en una resistencia R:
 Por la definición de resistencia

$$R = \frac{V}{I}$$

• Tenemos distintas relaciones para la potencia *P* disipada por una resistencia *R*:

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

Unidades de potencia y energía

$$P = IV$$

$$[P] = [I][V] = A \cdot V = C/s \cdot J/C = J/s = W$$
(Watio)

$$P = \frac{W}{t}$$

$$W = Pt$$

También: 1 J = 1 W s:

El trabajo y la energía se pueden medir en unidades de P × t :

Ejemplos:

- 1 W s = 1 J
- 1 W h = 1 W \cdot 3600 s = 3600 J
- 1 kW h = $1000 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$

Ejemplo 5. Una herramienta se clasifica en 9 A cuando se usa con un circuito que proporciona 120 V. ¿Qué potencia se usa para operar esta herramienta?

$$P = VI = (120 \text{ V})(9 \text{ A})$$
 $P = 1080 \text{ W}$

Ejemplo 6. Un calentador de 500 W extrae una corriente de 10 A. ¿Cuál es la resistencia?

$$P = I^2 R; \quad R = \frac{P}{I^2} = \frac{500 \text{ W}}{(10 \text{ A})^2}$$

 $R = 5.00 \Omega$


Resumen: Corriente eléctrica

- Corriente eléctrica: carga eléctrica en movimiento
- Si pasa una cantidad de carga ∆Q en un tiempo ∆t, definimos la corriente eléctrica / como:

$$I \equiv \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$


más general: | I =


$$I \equiv \frac{dQ}{dt}$$



Resumen: Ley de Ohm

- Ley de Ohm: La corriente l es proporcional a la diferencia de potencial aplicada V
 - → el cociente es una constante
- Definición: Resistencia eléctrica R:





Resumen: Potencia disipada en una resistencia

Potencia P disipada por una resistencia R:

$$P = IV$$

Además, hay varias expresiones útiles:

$$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

Unidades:

$$[P] = [I][V] = A \cdot V = C/s \cdot J/C = J/s = W \text{ (Watio)}$$