

主讲人: 李全龙

本讲主题

计算机网络性能(1)

速率

- ❖ 速率即数据率(data rate)或称数据传输速 率或比特率(bit rate)
 - 单位时间(秒)传输信息(比特)量
 - 计算机网络中最重要的一个性能指标
 - 单位: b/s(或bps)、kb/s、Mb/s、Gb/s
 - $k=10^3$, $M=10^6$, $G=10^9$
- ❖ 速率往往是指额定速率或标称速率



带宽

- ❖"带宽" (bandwidth)原本指信号具有的频带宽度, 即最高频率与最低频率之差,单位是赫兹(Hz)
- ❖网络的"带宽"通常是数字信道所能传送的"最高数据率",单位: b/s (bps)
- ❖常用的带宽单位:
 - kb/s (10³ b/s)
 - Mb/s (10⁶ b/s)
 - Gb/s (109 b/s)
 - Tb/s (10^{12} b/s)




延迟/时延(delay或latency)

Q:分组交换为什么会发生丢包和时延?

A:分组在路由器缓存中排队


- * 分组到达速率超出输出链路容量时
- * 分组排队,等待输出链路可用



可用缓存:如果缓存满, 到达分组被丢弃 -丢包(loss)



四种分组延迟



 d_{proc}: 结点处理延迟

 (nodal processing delay)


- 差错检测
- 确定输出链路
- 通常< msec

d_{queue}: 排队延迟 (queueing delay)

- 等待输出链路可用
- 取决于路由器拥塞程度



四种分组延迟



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

d_{trans}: 传输延迟 (transmission delay)

- L: 分组长度(bits)
- R: 链路带宽 (bps) 完全不同!
- $d_{trans} = L/R$

d_{prop}: 传播延迟(propagation delay)

- d: 物理链路长度
 - s: 信号传播速度 (~2×10⁸ m/sec)
 - $d_{\text{prop}} = d/s$



类比:车队



- ❖ 车速为100 km/hr ~ 信号传播速度
- ❖ 收费站放行一台车用时12 秒 ~ 比特传输时间
- ❖ 车~比特;车队~分组
- ❖ 车队通过收费站时间 ~ 传输延迟(120秒)
- ❖ 每台车从第一个收费站跑到第二个收费站用时∼ 传播延迟(1小时)



主讲人: 李全龙

排队延迟

* R: 链路带宽(bps)

* L: 分组长度 (bits)

* a: 平均分组到达速率

流量强度(traffic intensity) = La/R

- ❖ La/R ~ 0: 平均排队延迟很小
- ❖ La/R → 1: 平均排队延迟很大
- ❖ La/R > 1: 超出服务能力,平均排 队延迟无限大!

