分析型数据库 AnalyticDB

AnalyticDB 资源评估与规划




弹性计算单元-ECU 资源模型 资源评估

集群资源物理资源图




- 所有物理机器的SATA盘组成一个共享的分布式存储
- · SSD作为物理机本地空间—存储加速



集群资源逻辑资源图



每个DB有独立的FN/BN/CN 集群共享一个盘古文件系统 每个CN有本地的SSD存储



弹性计算单元ECU



弹性计算单元ECU:分析型数据库中存储和计算资源最基本的分配单位

■ 计算节点(CN):用于存储用户数据和进行计算,用户可按ECU模式配置。

■ 接入节点(FN):用于接收用户的应用前端接入等工作,根据计算节点个数自动分配。

■ 缓存节点(BN):用于实时数据的写入缓冲。


ECU 的特点:

- ECU 的每种型号标识着不同的CPU核数、内存大小、磁盘空间大小。
- ECU 的初始数量必须是偶数,至少2个,按偶数增加。
- ECU的数量可以在使用中随时调整(扩容/缩容)。

ECU与物理机器

「阿里云 aliyun.com

- 一台物理机器可以运行N个ECU节点
- ECU的规格可以配置
- 每个ECU按规格分配资源
- 大存储资源ECU分配盘古存储空间
- ECU并不是虚拟机





弹性计算单元-ECU

资源模型


资源评估

资源模型介绍



· 高性能资源模型:所有数据存储在CN的 本地SSD,同时在盘古有一份永久存储

• 大存储资源模型:数据存储在盘古上,本 地配置的SSD作为盘古的混存。



ECU类型与规格



型号	内存	磁盘类型	磁盘容量(SSD) 磁盘	容量(SATA)	实例类型
c8	60GB	SSD	600GB		高性能实例
s8	60GB	SSD+SATA	600GB	6TB	大存储实例

- 在公有云、专有云资源模型存在一些差异,查询元数据库 resource_type的定义
- 常用的资源类型: c1, c4, ,s1, s2n 等
- 预定义了标准模型,ECU类型可以新建和修改配置
- 高性能实例:采用全SSD存储的高性能ECU类型,适合并发量大,延迟敏感型业务。
- 大存储实例:采用SSD、SATA混合存储的大容量型实例,存储成本极低,性能较高性能有一定差 距。适合对性能要求较低但是成本非常敏感的客户。查询RT是高性能的3~10倍左右。

FN/BN 与 CN的比例



- FN属于前置节点,主要是客户端接入,SQL解析,SQL下发,及结果集汇总
- BN属于前置节点,主要是处理实时insert
- BN/FN无需存储数据,所以对磁盘的需求与CN不一样
- FN/BN: CN 的比例,不同的资源模型比例有差异

节点类型	资源型号	资源比例
COMPUTENODE	c8	100
FRONTNODE	c8	4
BUFFERNODE	c8	2
COMPUTENODE	S8	100
FRONTNODE	S8	6
BUFFERNODE	S8	6

- 最少2个节点
- 根据实际业务负载差异,可以调整比例
- 如写入压力大情况,需要增加FN,Bn比例
- 如查询QPS高,需要增加FN,CN比例

• 前置机/后端机

从硬件成本考虑:物理机器需要单独采购前置机,前置机与后端机的配置不一样



弹性计算单元-ECU

资源模型

资源评估

资源评估的目的




资源评估的目的是选择正确的ECU类型以及数量,以确保客户的业务得到满意 支撑的同时,以最低的成本获取最优的性能。

主要从以下几个基本维度进行考量:

■ 磁盘 :数据量

:查询的并发度与复杂度 ■内存

:查询的并发度与复杂度 ■ CPU



资源评估必备的调查问卷



为了能够有效的进行评估,调查问卷:

关注点	估计情况
数据库预计的数据量大小	1PB
每日增量数据是多少	1T
数据保留多久	2 year
数据库最大的表有多少数据量	100T
数据库的查询并发度的峰值预计有多少	QPS>1000?
数据库的典型性查询是什么?最复杂的查询是什么?单表查询占比多少?	负载情况
数据库的写入数据量是多少	100G

处理能力水平参考指标



单集群最低可输出物理机器数:10台

物理机器机型:阿里云V3 AnalyticDB标准机型

本参考指标:只作为资源评估参考使用

按C8/S8的资源类型 1 ECU的能力值=1/4 物理机器

存储容量

数据量按数据文本文件大小

大存储:10TB/物理机器

高性能: 1TB/物理机器

扩展性:线性扩展动态扩容

总容量:PB级

查询QPS

因素:数据量+查询复杂度

简单查询(分区列查询): 4000并发/物理机器

RT < 10ms

可线性扩展

复杂查询:

需要压力测试

实时写入能力

Insert和前端机配置相关 与表列数有关

10w/s/前置物理机器

扩展性:线性扩展动态扩容

在线业务最大写入:200万/s

资源评估—如何选择ECU资源类型



QPS 不高 RT:100ms-10s		大存储:S8	大存储:S8
QPS 高 RT: 10ms1s	高性能:C8	高性能:C8	
QPS 数据量	数据量<10T	数据量<100T	数据量:100T—1P

- · 本表格提供一个选择ECU类型的一个参考方法,实际情况,QPS受查询复杂度影响
- 公有云上数据量<10T情况也可以根据业务的特性选择大存储资源类型
- 专有云项目中:可能根据业务情况,拆分2个数据库(一个高性能,一个大存储)

资源评估案例(1)



实例一:客户数据库预计大小 1TB

ECU 计算公式为:

- c8 ECU 个数 >= (1024GB * 2(副本数))/(600GB(ECU) * 70%磁盘预警) = 4
- ■映射到物理机器 = 1台

实例二:客户数据库预计大小 100TB

ECU 计算公式为

- s8 ECU 个数 >= (100TB *)/(6TB(ECU) * 70% 磁盘预警) = 48
- ■映射到物理机器 = 12台

资源评估案例(2)



实例三:客户数据库预计每日新增实时数据 10亿条记录:

ECU 计算公式为:

■ ECU 个数(c8/s8) >= (20亿条记录)/(2亿条记录) = 10

注:

- 每个CN默认限制每日新增实时数据不得超过 2亿条记录
- 每个CN默认限制每日新增实时数据量不得超过 100GB

资源评估案例(3)



依据QPS评估计算能力:

- 简单查询(基于分区键查询): 4000 QPS/物理机器, 1000QPS/ECU
- QPS需要根据客户环境进行压测。
- 不同的SQL业务场景(数据量、SQL复杂度),QPS不一样。需要根据实践业务场景进行 并发QPS测试。
- 考虑到测试环境资源和生产环境的差异,按数据量规模 / QPS 按比例进行测试。按线性扩 展,比如16节点(测试环境),支持数据量m TB,QPS=50。那么扩展到64节点情况,可 以按4倍扩展。

资源评估说明




计算资源估算:

- 计算资源(CPU、内存、网络带宽)是一个难以估算的值
- 估算计算资源,必须明确:sql pattern、查询并发、基准数据量、RT基线采
- 用1/N数据实测再线性放大的方式进行评估
- 内存有时候不能线性计算
- 需要综合考虑:读写混合业务负载的影响,也需要考虑系统负载峰值和系统稳定性负载值要求

系统负载及压测:RT & QPS



QPS



- 1. 压测环境—问题尽量在上线前解决
- 2. 高QPS+资源评估—业务高峰QPS目标,并规划 充足的资源
- 3. 业务流量控制—RT>1秒的查询需要严控并发量, 20%的查询消耗80%资源,需要对这20%的查询 限流, 排队控制

RT

Thanks!

咨询邮箱:ADB_SUPPORT@service.alibaba.com