
NPC 基类创建:


- 1. 创建蓝图 Pawn 对象,设置名称为 BP_NPC_Base,作为 NPC 的基类,用来存储通用数据或处理共同的逻辑。
- 2. 打开 BP_NPC_Base 蓝图,添加 SkeletalMesh 组件,并添加第三人称的模型,旋转模型使其面朝 X 轴方向(一般 X 轴就是物体的正方向,旋转朝向);添加 Capsule 组件,设置 Capsule Half Height 值为 90, Capsule Radius 值为 35,并调整位置,以匹配模型。




3. 添加角色控制器,创建蓝图 PlayerController 对象,设置名称为BP_PlayerController,打开并在细节面板把 ShowMouseCursor 为真,可以让鼠标在运行时候可以正常显示。找到 BP_ThirdPersonGameMode 把 PlayerControllerClass 的值选择为 BP_PlayerController。(如果没效果,可以看看细节面板中的世界设置中对应的值是否同步更新了)



4. 添加点击交互功能,打开 BP_PlayerController,打开并在细节面板把 EnableClickEvents 为真。 打开 BP_NPC_Base,选择 SkeletalMesh,并在 细节面板把碰撞设置为 UI(模型需要要有物理资源)。在 BP_NPC_Base 事件图表中添加事件 OnClicked(SkeletaMesh),写上需要执行的逻辑程序。




5. 头顶信息面板的设置,创建蓝图 UserWidget 对象,并设置名称为UI_NPCHeadInf,打开并修改尺寸大小为 500*100,然后添加 SizeBox 控件设置尺寸为 500*100,在 BoxSize 控件下添加一个垂直布局 VerticalBox 控件,垂直布局 VerticalBox 控件,垂直布局 VerticalBox 控件。修改 Text 标签名为 "Name",勾选是变量,控制文本为 "NPC 姓名";第一个 ProgressBar 控件标签名为 "HP",底色改成红色,数值设为 1;第二个 ProgressBar 控件标签名为 "MP",数值设为 1。




对于 Text 控件设置水平中间对齐, 上下下边对齐




打开图表面板,添加四个函数 F_ShowHeadInf、F_ShowName、F_ShowHP、




函数 F_ShowName,输入参数 NPCName、IsShowNPCName,根据 NPCName 传入的值设置文本数据,并根据 IsShowNPCName 设置文本是否显示



函数 F_ShowHP,输入参数 CurrentHP、MaxHP、IsShowHP,根据 CurrentHP、MaxHP 传入的值计算出血条值,并根据 IsShowHP 设置血条是否显示




函数 F_ShowMP,输入参数 CurrentMP、MaxMP、IsShowMP,根据 CurrentMP、MaxMP 传入的值计算出魔法条值,并根据 IsShowMP 设置魔法条是否显示




函数 F_ShowHeadInf,输入参数 NPCName、IsShowNPCName、CurrentHP、MaxHP、IsShowHP、 CurrentHP、 MaxHP、 IsShowHP, 并调用函数 F_ShowName、函数 F_ShowHP、函数 F_ShowMP




6.添加血条到 BP_NPC_Base 中,在 BP_NPC_Base 里添加 Widget 组件,并设置 WidgetClass 为 UI_NPCHeadInf,设置尺寸为 500*100。调整位置和缩放,使其位置适当




6. 设置 NPC 信息,创建蓝图结构体 S_NPCInformation,并添加以下属性 ID、Name、MaxHP、MaxMP、IsShowNPCName、IsShowHP、IsShowHP。以结构体 S_NPCInformation 创建数据表格 Table_NPCInformation,配置自己的 NPC 数据。




在 BP_NPC_Base 蓝图中添加参数 NPCName,设置类型为 NPCName,并设置为可编辑实例(对放入场景的实例,可以更改此值),并设置对应的自 定 义 分 类 , 以 便 管 理 数 据 。 NPCName 对 应 的 值 为 表 Table NPCInformation 行命名一列的值




在 BP_NPC_Base 蓝图的事件图表中的 Event BeginPlay 事件中根据 NPCName 的值加载表 Table_NPCInformation 中的数据,并调用 UI NPCHeadInf给 UI 赋值。



将 BP_NPC_Base 拖入场景中,在细节面板中修改 NPCName,对应的值为表 Table_NPCInformation 行命名一列的值,运行游戏,就可以看到正常显示了。



7. 设置 NPC 信息一直朝向摄像机,在 BP_NPC_Base 蓝图添加函数 F_FacePlayer



在 BP_NPC_Base 事件图表中添加事件 Event Tick,并调用函数 F_FacePlayer

