Opis działania programu projektowego – Systemy Operacyjne

Na początku pracy programu proces macierzysty tworzy trzy procesy potomne w kolejności P3, P2 i P1. Wykonuje wstępne konfiguracje i tworzy łącza FIFO, pipe, pamięć współdzieloną, zestaw semaforów i maski sygnałów. Dodatkowo, wysyła do procesu P3 PIDy P1 i P2, a do P2 – PID P1.

Funkcje poszczególnych procesów potomnych są następujące:

P1:

- Wyświetla menu wyboru trybu działania:
 - 1: Czytanie z pliku
 - 2: Czytanie z terminala
- W pierwszej iteracji proces opuszcza semafor, a w następnych czeka, aż P3 podniesie go po wypisaniu długości linii
- Odczytuje linie z pliku/terminala i zapisuje je do dołączonej pamięci współdzielonej
- Podnosi semafor, aby P2 mógł zacząć odczytywać pamięć współdzieloną

• P2:

- Czeka na podniesienie semafora przez P1
- Odczytuje linię z pamięci współdzielonej
- Oblicza długość linii i zapisuje wynik do pipe w celu dalszego odczytania go przez P3

• P3:

- o Czeka, aż P2 wpisze wartość do pipe, a następnie ją odczytuje
- Wypisuje odczytaną wartość na terminal
- Podnosi semafor dla P1 informując tym samym o możliwości odczytu następnej linii

Sygnały SIGTSTP, SIGCONT i SIGTERM są przechwytywane wyłącznie przez proces P2. Po otrzymaniu sygnału proces P2 przesyła go w niezmienionej formie do PM, który czeka na otrzymanie sygnału od P2. Następnie PM umieszcza wartość numeryczną sygnału w łączach nazwanych FIFO dla każdego procesu. W kolejnym kroku wysyła sygnał SIGUSR1 do P1. Ten po jego otrzymaniu odczytuje FIFO i wysyła SIGUSR1 dalej do P2. P2 podobnie do P1, po otrzymaniu sygnału odczytuje FIFO i wysyła SIGUSR1 do P3. P3 odczytuje FIFO po otrzymaniu tego sygnału.

Reakcja procesów na sygnały:

SIGTSTP

- P1 zatrzymuje się na funkcji sigwaitinfo, oczekując na otrzymanie sygnału SIGUSR1 od PM.
- P2 zatrzymuje się, ponieważ P1 nie podniesie semafora do odczytu pamięci współdzielonej, gdyż jest zatrzymany.
- P3 analogicznie zatrzymuje działanie, z uwagi na brak danych zapisywanych do pipe.

• SIGCONT

- o P1 kończy czekanie nie uruchamiając funkcji *sigwaitinfo*.
- o P2 uruchomi się w wyniku rozpoczęcia pracy przez P1.
- o P3 uruchomi się w wyniku umieszczenia danych w pipe.

SIGTERM

- o P1 ustawia flage w celu przerwania działania głównej petli.
- P2 wykonuje tą samą czynność, co P1.
- o P3 analogicznie kończy działanie.
- PM czeka na zakończenie procesów potomnych, usuwa utworzone struktury i kończy działanie.

Opis działania programu projektowego – Systemy Operacyjne

Schemat działania i komunikacji międzyprocesowej:

