257

4차 산업혁명과 함께하는 네트워크

진혜진 지음



네트워크 통신

- 다른 컴퓨터에 데이터 전송 서비스를 제공하는 컴퓨터를 '서버'라 하고, 서버에서 보내주는 데이터 서비스를 수신하는 컴퓨터를 '클라이언트'라고 한다.
- 서버는 클라이언트(사용자)한테 요청 받아 서비스를 제공하는데, 이렇게 구성된 시스템을 '클라이언트/서버 시스템'이라고 한다.




그림 3-1 서버와 클라이언트의 데이터 전송 관계

1. LAN에서 통신하는 방식

- 유니캐스트는 가장 많이 사용하는 통신 방식으로 수신지 주소(MAC 주소)를 적어 특정 컴퓨터에만 전송한다.
- 브로드캐스트는 영역 안에 있는 모든 컴퓨터에 한 번에 다 전송한다.
- <mark>멀티캐스트는 유니캐스트와 브로드캐스트의 장점</mark>을 결합하여 특정 그룹 컴퓨터 에만 한 번에 데이터를 전송하여 그룹 이외의 컴퓨터에는 영향을 주지 않는다.

■ 유니캐스트(Unicast)

- 네트워크에서 가장 많이 사용하는 유니캐스트(Unicast)는 서버와 클라이언트 간의 일대일(1:1) 통신 방식을 말한다.
- 데이터를 송신하려는 컴퓨터의 MAC 주소를 90-2B-35-91-E0-3F, 수신하려는 컴 퓨터의 MAC 주소를 90-2B-34-92-C0-5F라고 가정해 보자.
 - 통신하려면 전송되는 프레임 안에 항상 송신지(90-2B-35-91-E0-3F)와 수신지(90-2B-34-92-C0-5F) 주소, 즉 MAC 주소가 있어야 한다.



자신의 MAC 주소와 수신지 MAC 주소가 동일하다면 전송된 데이터를 수신하고,
 자신의 LAN 카드 MAC 주소가 수신지 주소가 아니라고 판단되면 해당 프레임은 버린다.



그림 3-3 유니캐스트 방식

브로드캐스트

- 브로드캐스트(Broadcast)는 로컬 LAN(라우터로 구분된 공간)에 있는 모든 네트워크 단말기에 데이터를 보내는 방식으로, 서버와 클라이언트 간에 일대모두(1:모두)로 통신하는 데이터 전송 서비스다.
- 브로드캐스트의 주소는 FF-FF-FF-FF-FF로 미리 정해져 있다.




그림 3-4 브로드캐스트 발생

- 브로드캐스트는 다른 라우터를 찾거나, 라우터끼리 데이터를 교환하거나, 서버가 서비스를 제공하려고 모든 클라이언트에게 알릴 때 등 여러 상황에서 사용할 수 있다.
- 하지만 불특정다수에게 전송되는 서비스라 수신을 원치 않는 클라이언트도 수신 하게 되므로 네트워크 성능 저하를 가져올 수 있다.





그림 3-5 브로드캐스트 방식

멀티캐스트

- 브로드캐스트는 데이터를 무조건 CPU로 전송하기 때문에 컴퓨터 자체의 성능을 떨어뜨린다. 이 문제를 가장 쉽게 해결할 수 있는 방법이 바로멀티캐스트 (Multicast)이다.
- 멀티캐스트는 전송하려는 특정 그룹에게만 한 번에 전송할 수 있기 때문에 유니 캐스트처럼 반복해서 보낼 필요가 없고, 브로드캐스트처럼 전송받을 필요가 없는 컴퓨터에 보내지 않아도 된다.



멀티캐스트 그룹

2. 전송 방향에 따른 통신 방식

■ 통신은 떨어져 있는 두 지점 간에 정보를 전송하는 것을 말한다. 두 장치 간에 데이터를 전송 할 때는 데이터 전송 방향에 따라 단방향 simplex 통신과 양방향 duplex 통신으로 나눌 수 있다. 양방향 통신은 정보를 주고받는 시점에 따라 다시반이중 half-duplex 통신과 전이중 full-duplex 통 신으로 나뉜다.




그림 3-7 전송 방향에 따른 통신 방식

■ 단방향(Simplex) 통신

- 송신 측과 수신 측이 미리 고정되어 있고, 통신 채널을 통해 접속된 단말기 두 대사이에서 데이터가 한쪽 방향으로만 전송되는 통신 방식을 말한다.
- 단방향 통신에서 전기적으로 신호를 보내려면 송신 측과 수신 측을 연결하는 회로를 구성해야 하므로, 비록 단방향 전송일지라도 전송로는 두 개가 필요하다.
- 대표적인 단방향 통신에는 예전에 많이 사용하던 무선호출기나 라디오, 아날로그
 TV 방송, 모니터, 키보드 등이 있다.



양방향(Duplex) 통신

- 통신 채널을 통해 접속된 두 대의 단말기 사이에서 데이터의 송수신이 모두 가능한 방식으로, 데이터의 송수신을 한 번씩 번갈아 가면서 할 수 있는 반이중 통신과 송수신을 동시에 할 수 있는 전이중 통신으로 구분된다.
- 반이중(Half-Duplex) 통신
 - 통신 채널에 접속된 두 대의 단말기 중 어느 한쪽이 데이터를 송신하면 상대방은 수신만 할수 있는 통신 방식이다. 송신 측과 수신 측이 정해져 있지 않으며, 양쪽 단말기의 상호 협력에 따라 송수신 방향이 바뀐다.
 - 대표적인 예로, 휴대용 무전기와 모뎀을 이용한 데이터 통신을 들 수 있다.




그림 3-9 반이중 통신

■ 전이중(Full-Duplex) 통신

- 통신 채널에 접속된 단말기 두 대가 동시에 데이터를 송수신할 수 있는 통신 방식을 말한다
- 전이중 통신은 통신 채널 두 개를 이용하여 한 번에 데이터를 송수신할 수 있다.




그림 3-10 전이중 통신

3. 직렬 전송과 병렬 전송

- 장치 사이에 데이터를 전송할 때 몇 가지 고려해야 할 사항이 있다. 예를 들어 여러데이터를 한꺼번에 전송할 것인가, 아니면 한 번에 하나씩만 전송할 것인가, 그리고데이터를 하나씩 전송한다면 어떤 방식을 사용할 것인가 등을 고려해야 한다.
- 데이터 전송은 2진 데이터를 전압이나 전류의 변화로 표현한 신호에 실어 보내는 것을 말하며, 데이터 비트를 전송하는 방법에 따라 직렬 전송과 병렬 전송으로 나눌수 있다.

■ 직렬 전송

- 하나의 정보를 나타내는 각 데이터 비트를 직렬로 나열한 후 하나의 통신회선을 사용하여 순차적으로 1비트씩 송신하는 방식이다.
- 하나의 통신회선을 사용하기 때문에 송신 측에서는 데이터를 1비트씩 송신하고, 수신 측에서는 수신되는 비트를 일정한 단위로 모아서 사용한다.
- 병렬 전송에 비해 데이터 전송속도가 느린 반면, 원거리 데이터 전송에서는 통신 회선이 한 개만 필요하므로 경제적이다.




그림 3-11 직렬 전송

■ 병렬 전송

- 부호를 구성하는 비트 수와 같은 양의 통신회선을 사용하여 여러 데이터 비트를 동시에 병렬로 전송하는 방식으로, 비트 n개를 전송하려고 회선 n개를 사용한다.
- 송신 측과 수신 측 단말기 간에 여러 개의 통신회선을 사용하기 때문에 여러 비트의 데이터를 한 번에 송신한다.
- 병렬 전송은 거리에 비례해서 선로비용이 많이 들기 때문에 전송속도가 빨라야 하는 짧은 거리의 데이터 전송에 주로 사용한다.






그림 3-16 병렬 전송


- 수신 측으로 전송한 데이터는 송신 측의 데이터와 동일해야 하지만, 다양한 원인 때문에 데이터 오류가 발생할 수 있다.
- 따라서 신뢰할 수 있는 네트워크 통신을 하려면 오류를 검출·수정해야 한다.



- 단일-비트 오류(Single-bit Error)
 - 데이터 단위 중 하나의 비트만 변경하는 오류를 말한다.



- 다중-비트 오류(Multiple-bit Error)
 - 데이터 단위 중 두 개 이상의 비연속적인 비트를 변경하는 오류를 말한다



■ 집단 오류(Burst Error)

- 데이터 단위 중 두 개 또는 그 이상의 연속적인 비트를 변경하는 오류를 말한다.
- 송신 측이 보내려는 데이터 외에 별도로 잉여(중복)분의 데이터를 추가해서 전송하면 수신 측은 이 잉여 데이터를 검사하여 오류를 검출할 수 있다.
- 오류를 검출하는 방식에는 패리티 비트 검사 parity bit check, 블록 합 검사 block sum check, 순환 중복 검사 Cyclic Redundancy Check, CRC 등이 있다.




그림 3-20 집단 오류

1. 패리티 비트 검사

- 패리티 비트 검사(Parity Bit Check)는 전송하는 데이터마다 패리티 비트를 하나씩 추가하여 홀수 또는 짝수 검사 방법으로 오류를 검출한다.
- 예를 들어, 7비트 데이터를 전송할때 1비트 검사 비트를 추가로 전송하여 수신 측에서 데이터 전송 중 발생한 오류를 검출할수 있도록 하는 방식이다.
- 추가로 전송되는 1비트를 '패리티 비트'라고 한다.
- 패리티 비트의 값은 데이터 코드 내에 있는 1의 수를 계산함으로써 결정된다.



그림 3-21 패리티 비트 검사

홀수 패리티 방식(Odd Parity)

- 전체 비트에서 1의 개수가 홀수가 되도록 패리티 비트를 정하는 것을 말한다.
- 데이터 비트에서 1의 개수가 짝수면 패리티 비트를 1로 정하여 전송되는 전체 데이터에 있는 1의 개수는 홀수가 된다.

짝수 패리티 방식(Even Parity)

- 전체 비트에서 1의 개수가 짝수가 되도록 패리티 비트를 정하는 것을 말한다.
- 데이터 비트에서 1의 개수가 홀수면 패리티 비트를 1로 정하여 전송되는 전체 데이터에 있는 1의 개수는 짝수가 된다.

표 3-2 패리티 비트 검사 적용 예

7비트 데이터	패리티 포함 8비트				
	짝수 패리티	홀수 패리티			
0100101(3)	10100101	00100101			
0111010(4)	00111010	10111010			
1101011(5)	11101011	01101011			

- 홀수 패리티 검사
- 전송하려는 데이터가 1101001이라고 가정해 보자. 1의 개수를 홀수로 만들려고 패리티 비트를 1로 지정한다(11101001).
- 데이터를 전송 받은 수신 측은 패리티 비트를 포함한 데이터 내 1의 개수를 세어 홀수인지 판단한 후 홀수가 아니면 재전송을 요청한다.




그림 3-22 홀수 패리티 검사 오류 검출 예

- 패리티 검사는 모든 단위 비트열 오류를 검출할 수 있다. 데이터를 전송할 때 홀수 개의 비트에 오류가 발생하면 오류가 검출되지만, 짝수 개의 비트에 오류가 발생하면 오류를 검출할 수 없다(11011001: 짝수 개의 오류가 발생하여 1의 개수가 홀수인 경우).
- 전송 중에 두비트가 변경되어 비트열이 손상되었음에도 패리티 검사를 통과하기 때문이다. 예를 들어 HyeJin이라는 단어를 전송할 때 패리티 검사를 적용해보자. 다음은 짝수 패리티 방식을 적용한 경우이다. 문자에 해당하는 2진 값은 [표 3-4]를 참고한다.

'HyeJin'이라는 단어 송신 1001000 1111001 1100101 1001010 1101001 1101110

패리티 비트 적용(even) 후 전송 01001000 11111001 01100101 11001010 01101001 11101110

수신된 정보(accept)

수신된 정보(reject, 재전송 요구: 1의 개수가 홀수인 경우) 01101000 11111001 01101101 11001010 01101001 11101110

오류 검출이 불가능한 경우(짝수 개의 비트 오류 발생) → 블록 합 검사로 오류 검출 가능 0111000 11100001 01100101 11001010 01101001 11101110

표 3-4 문자에 해당하는 2진 값

2진수	8진수	10진수	16진수	문자	2진수	8진수	10진수	16진수	문자
100 0001	101	65	41	Α	110 0001	141	97	61	a
100 0010	102	66	42	В	110 0010	142	98	62	b
100 0011	103	67	43	С	110 0011	143	99	63	С
100 0100	104	68	44	D	110 0100	144	100	64	d
100 0101	105	69	45	Е	110 0101	145	101	65	е
100 0110	106	70	46	F	110 0110	146	102	66	f
100 0111	107	71	47	G	110 0111	147	103	67	g
100 1000	110	72	48	Н	110 1000	150	104	68	h
100 1001	111	73	49	1	110 1001	151	105	69	i
100 1010	112	74	4A	J	110 1010	152	106	6A	j
100 1011	113	75	4B	K	110 1011	153	107	6B	k

100 1011 - 110 0111 - 110 1010 -> 홀수 >1100 1011 - 0110 0111 - 1110 1010

	1	1	1	1	I .	1	1	1	
100 1100	114	76	4C	L	110 1100	154	108	6C	1
100 1101	115	77	4D	М	110 1101	155	109	6D	m
100 1110	116	78	4E	N	110 1110	156	110	6E	n
100 1111	117	79	4F	0	110 1111	157	111	6F	0
101 0000	120	80	50	Р	111 0000	160	112	70	р
101 0001	121	81	51	Q	111 0001	161	113	71	q
101 0010	122	82	52	R	111 0010	162	114	72	r
101 0011	123	83	53	S	111 0011	163	115	73	s
101 0100	124	84	54	Т	111 0100	164	116	74	t
101 0101	125	85	55	U	111 0101	165	117	75	u
101 0110	126	86	56	٧	111 0110	166	118	76	V
101 0111	127	87	57	W	111 0111	167	119	77	w
101 1000	130	88	58	Х	111 1000	170	120	78	х
101 1001	131	89	59	Υ	111 1001	171	121	79	у
101 1010	132	90	5A	Z	111 1010	172	122	7A	Z

2. 블록 합 검사

- 문자를 블록으로 전송하면 오류 확률이 높아지는데, 오류 검출 능력을 향상시키려고 문자 블록에 수평 패리티와 수직 패리티를 2차원적으로 검사하는 방법이 바로 블록 합 검사(Block Sum Check)이다.
- 행 단위 패리티에 열 단위의 오류 검사를 수행할 수 있는 열 패리티 문자를 추가 하여 이중으로 오류 검출 작업을 수행한다.
- 추가된 열 패리티 문자를 '블록 검사 문자(BCC, Block Check Character)'라고 한다.
- 블록 합 검사를 사용하면 한 데이터에서 짝수 개의 오류가 발생하더라도 오류를 검출할 수 있다.




그림 3-23 블록 합 검사

- 'HyeJin'이라는 단어를 전송하는 데 블록 합 검사를 적용한 경우를 살펴보자.
- **송신 측**: 수평 패리티 검사는 홀수 패리티를 적용하고, 수직 패리티 검사는 짝수 패리티를 적용하여 프레임(단어) 끝에 10011001 BCC를 추가해서 전송한다.




그림 3-24 'HyeJin'을 전송할 때의 블록 합 검사

■ 수신 측: 수신된 프레임의 문자에 대해 BCC를 계산(10010111계산된 결과)하고 송신 측이 전송한 BCC와 비교하여 오류를 검출한다. 이때 두 값이 같으면 오류가 없는 것이다. 만약 두 값이 다르면 1비트 오류는 위치까지 알 수 있고, 2비트 오류의 경우 위치는 알수 없으나 오류 여부는 판단이 가능하다. 블록 합 검사라도 연속된 2개의 문자에서 같은 위치의 2비트가 오류일 때는 오류를 검출할 수 없다. J(11) 문자와 i(01) 문자를 전송하다가 각 문자당 2비트에 오류가 발생했는데도 불구하고 수직 패리티 검사를 해보면 송신 측의 BCC(01)와 일치하기 때문에 오류 검출이 불가능하다




그림 3-25 블록 합 오류 검출 여부

3. 순환 중복 검사

- 순환 중복 검사(CRC, Cyclic Redundancy Check)는 정확하게 오류를 검출하려고 다항식 코드를 사용하는 방법이다.
- 오류가 없을 때는 계속 발생하지 않다가 오류가 발생하면 그 주위에 집중적으로 오류를 발생시키는 집단 오류를 검출하는 능력이 탁월하고, 구현이 단순하다.

다항식(Polynomial)

■ CRC 발생기는 0과 1의 스트링 보다는 대수 다항식으로 표현하며, 하나의 다항식은 하나의 제수(Divisor)를 표현한다.




그림 3-26 다항식 표현의 예

CRC-12
 CRC-16
 CRC-ITU-T

$$x^{12} + x^{11} + x^3 + x + 1$$
 $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
 $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
 $x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{11} + x^{10} + x^{11} + x$

그림 3-27 생성 다항식

- 다항식을 이용한 순환 중복 검사의 오류 검출 과정을 살펴보자.
 - 1. 송신 측이 데이터를 전송하기 전에 송수신 측은 동일한 생성 다항식을 결정한다
 - 2. 송신 측에서는 K비트의 전송 데이터를 생성 다항식으로 나눈 n비트의 나머지 값을 구한다. K비트의 전송 데이터에 n비트의 나머지 값을 추가하여 K+n비트의 데이터를 수신 측으로 전송한다.
 - 3. 수신 측에서는 수신된 K+n비트의 데이터를 생성 다항식으로 나눈다. 나눈 나머지가 0이면 오류가 없는 것이고, 0이 아니면 오류가 발생한 것이다.




그림 3-28 순환 중복 검사 과정

① 송신 측

- a. 데이터 전송
- b. 오류 검출코드 계산
- c. CRC 추가

② 수신 측

- a. 데이터 수신
- b. 오류 검출코드 계산
- c. 수신된 CRC와 계산된 CRC 비교 검사
- d. 동일하지 않으면 오류 검출 신호 발생

- CRC는 패리티 검사처럼 데이터마다 추가 비트를 붙이지 않아도 되지만, 프레임의 실제 내용으로 계산되는 프레임 검사 순서Frame Check Sequence, FCS를 프레임 끝에 추가해서 전송해야 한다.
- 순환 중복 검사 과정을 좀 더 자세히 살펴보자.
 - 전송 데이터 다항식 P(x) = 10101101(x⁷+x⁵+x³+x²+1)
 - 생성 다항식 G(x) = 11101(x⁴+x³+x²+1)
 - FCS 비트 수는 생성 다항식(제수)보다 1비트 작은 4비트이다.

✓ 1단계

- P'(x): 전송 데이터 다항식 P(x)를 FCS의 비트 수만큼 왼쪽 시프트 shift한다(왼쪽 시프트한 후 빈자리에는 0이 들어간다).
- P(x) = 10101101을 FCS 비트 수만큼 왼쪽 시프트
- P'(x) = 101011010000

✓ 2단계

P'(x)를 G(x)로 나누어 나머지를 계산한다. 나눗셈 연산은 캐리(overflow, borrow)를 무시하고 XOR(mod-2)을 수행한다.

XOR 연산: 서로 다른 값일 때는 1, 같은 값일 때는 0을 반환한다.

✓ 3단계

P''(x) = 101011011011

✓ 4단계

P"(x)를 수신 측으로 전송한다.

✓ 5단계

수신 측에서는 전송받은 P"(x)를 생성 다항식으로 나눈다. 나머지가 0이면 오류가 없는 것이고, 0이 아니면 오류가 발생한 것이다.

송신 측 과정

```
11101 101011010000

11101

10001

11101

11000

11101

10110

11101

10110

11101

10110

11101

10110

11101

10110
```

11101: 생성 다항식 0000: FCS 비트 수 1011: 나머지

수신 측 과정

```
11101 10101101 1011

11101

10001

11101

11000

11101

10111

10100

11101

10011

11101

11101

11101

11101

11101
```

11101: 생성 다항식 1011: 송신 측 나머지 값 0: 나머지