Project2 Non-PreemptiveKernel 设计文档

冯吕 2015K8009929049

2017年10月18日

一、Content Switching 设计流程

在本次任务中,需要实现一个非抢占式的调度器,以及多 task 的启动和 content switch。在设计过程中,首先,需要确定 PCB 保存的信息,即进程控制块信息。根据简单分析可知,PCB 需要保存的信息如下:

- sp: 栈指针, 栈指针指向进程当前栈的位置, 因此在上下文切换的时候需要进行保存。
- ra: ra 保存着返回地址, 因此需要保存。
- $s_0 \sim s_7$: 这 8 个寄存器会保存寄存器变量,因此需要保存。
- 进程状态。

上下文切换时,只需要保存上面这些信息,其他寄存器的值不再需要保存,比如 $a_0 \sim a_3$,尽管它们保存着函数参数,但是如果进程切换回来之后还需要使用这些参数,那么它会在进程切换前先将这些参数压栈,因此不需要保存。

启动进程时,首先需要初始化进程的调度队列,初始化 PCB,初始化 PCB 时,将 $s_0 \sim s_7$ 这八个寄存器的值均初始化为 0,ra 的值设置为进程/线程的地址,sp 设置为进程的栈起始地址。初始化完成之后,便调用 $scheduler_entry()$ 函数加载准备队列中的第一个进程运行。

当进程运行过程中遇到 yield() 函数,或进程运行中遇到 $do_yiled()$ 函数,则进行进程切换。线程切换时, $do_yiled()$ 函数首先调用 $save_pcb()$ 函数保存当前进程的 PCB 信息,并 push 到准备队列中,然后调用 $scheduler_entry()$ 函数启动新的进程。 $scheduler_entry()$ 调用 scheduler() 函数 pop() 一个进程到 $current_running$ 中,然后将 PCB 中保存的寄存器值加载到寄存器中,之后跳到 ra 所在地址继续运行。若是进程遇到 yield() 函数,则通过系统调用来调用 $do_yield()$ 来切换进程。

下面是简单的函数调用关系:

- bootblock读盘 ⇒ _stat()
 _stat() 函数完成 PCB 的初始化和准备队列的初始化,之后调用 scheduler_entry() 启动进程(线程 1);
- scheduler_entrry() ⇒ scheduler() ⇒ 启动第一个进程
- 线程切换: do yield() \Rightarrow save PCB()&&queue push&&scheduler entry()
- 进程切换: $yield() \Rightarrow$ 系统调用 \Rightarrow $do_yield()$

上下文切换时,需要保存 PCB,主要是将寄存器的值保存到 PCB 中,对于 $s_0 \sim s_8$ 这八个寄存器,直接保存即可,而对于 $s_0 \sim s_8$ 这八个寄存器,直接保存即可,而对于 $s_0 \sim s_8$ 过八个寄存器,直接保存即可,而对于 $s_0 \sim s_8$ 过八个寄存器,

到 PCB 中,以及压在栈中的 ra 保存到 PCB 中。

bootblock 的传参:

在实验一中,我是直接修改指令实现传参,但是,这样实际上我需要事先知道指令地址,因此并不是一个好的方法。在实验二中,我改为将参数写到 bootblock 这一扇区最后为 0 的其中一个位置,然后在 bootblock 中通过 lw 指令将参数加载到寄存器中。

运行截图:

```
Time (in us):
          8133931
Thread 1 (time) :
Thread 2 (lock) :
Thread 3 (lock) :
            11
00 00 00
      00
       00
         00
           00 00
              00
               00
                 00
                   00
                    00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      00
                       00
00
 00 00 00 00 00 00
           00 00 00
               00
                 00
                   00 00
                      00
                        00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                       \Theta\Theta
00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      00
                       00
```

二、Content Switching 开销测量

对于线程切换到线程和进程切换到进程的开销测量,可直接利用全局变量来测量,当一个进程执行 yiled() 函数之前调用 get_timer() 函数获取一次时间,切换到下一个进程里面再测量一个时间,两个时间的差便是进程之间切换的时间开销。线程和线程之间的切换也是同样的测量。

对于线程和进程之间的切换,则有所不同,由于线程和进程之间不同共享变量,因此,上面的方法行不通,解决办法就是,当从线程切换到进程之后,立刻又切换回线程,从而算出两次切换的时间和,除以二便可得到线程和进程之间上下文切换的开销。

运行截图:

```
The switch time from thread to thread: 11
The switch time from thread to process: 11
The switch time from process to process: 13
All Processes Exited!
```

三、互斥锁的设计

任务三中,需要设计一个实现进程调度的互斥锁。互斥锁的设计是为了保证共享数据操作的完整性。 自旋锁与互斥锁功能类似,都是为了解决对某项资源的互斥使用。无论是互斥锁,还是自旋锁,在任何时刻,最多只能有一个保持者,也就说,在任何时刻最多只能有一个线程能够获得锁。但是两者在调度机制上略有不同。对于互斥锁,如果资源已经被占用,资源申请者只能进入睡眠状态。但是自旋锁不会引起调用者睡眠,如果自旋锁已经被别的线程占用,调用者就一直循环在那里看是否该自旋锁的保持者已经释放了锁。

对于互斥锁,线程如果获取锁成功,那么便可以执行,如果获取锁失败,那么就会进入 block 状态,即被压入 block 队列。被阻塞后的线程只有等到 unblock 之后获得了锁才能够继续执行。

运行截图:

```
Hlock initialized by thread 1!
lock acquired by thread 1! yielding...
thread 3 in context! yielding...
thread 4 in context! acquiring lock...
thread 1 in context!
Hthread 1 releasing lock
thread 1 exiting
thread 3 acquiring lock!
thread 3 in context! releasing lock!!
thread 3 exiting
thread 4 in context! releasing lock...
thread 4 exiting!
00
```

全部测试截图:

```
2382588
Time (in us):
Thread 1 (time) :
Thread 2 (lock) :
Thread 3 (lock) :
                              Exited
                              Passed
Did you know that 1 + ... +100 = 5050
Process 2 (Math)
                           : Exited
Hlock initialized by thread 1!
lock acquired by thread 1! yielding...
thread 3 in context! yielding...
thread 4 in context! acquiring lock...
thread 1 in context!
Hthread 1 releasing lock
thread 1 exiting
thread 3 acquiring lock!
thread 4 in context! releasing lock...
thread 4 exiting!
thread 3 in context! releasing lock!!
thread 3 exiting
```

四、关键代码片段

```
1. scheduler_entry() 函数:
scheduler_entry:
la t0, scheduler
jal t0
lw t1, (current_running)
lw s0, 0(t1)
lw s1, 4(t1)
lw s2, 8(t1)
lw s3, 12(t1)
lw s4, 16(t1)
lw s5, 20(t1)
lw s6, 24(t1)
lw s7, 28(t1)
lw sp, 32(t1)
lw ra, 36(t1)
jr ra;
```

该函数首先调用 scheduler() 函数弹出一个新的进程到 $current_running$,然后将相应值加载到寄存器中,再跳到 ra 所在的位置执行,因此,初始化 PCB 时,存储 ra 的位置存的就是进程的地址。

```
2.save\_pcb() 函数:
```

```
save_pcb:
la t0, current_running
```

```
addiu sp, sp, 24
lw t1, (current_running)
sw s0, 0(t1)
sw s1, 4(t1)
sw s2, 8(t1)
sw s3, 12(t1)
sw s4, 16(t1)
sw s5, 20(t1)
sw s6, 24(t1)
sw s7, 28(t1)
sw\ sp, 32(t1) # save sp
addiu sp, sp, -24
lw t2, 16(sp) # save ra
sw t2, 36(t1)
jr ra
该函数将寄存器的值保存到 PCB 中,需要注意的是 sp 和 ra 的值在调用函数的过程中会发生变化,因
此保存时候需要特殊处理。
   3. _stat() 函数:
void _stat(void){
  blocked_queue = &block_queue;
  ready_queue = &task_queue;
  queue_init(ready_queue);
  queue_init(blocked_queue);
  clear_screen(0, 0, 30, 24);
  int i, j;
  ready_queue->capacity = NUM_TASKS;
  ready_queue->pcbs = ready_array;
  for (i = 0; i < NUM\_TASKS; i++)
    for (j = 0; j < NUM_REGISTERS; j++ )
      ready\_arr[i].reg[j] = 0;
    ready\_arr[i].sp = STACK\_MAX - i * STACK\_SIZE ;
    ready_arr[i].ra = task[i]->entry_point;
    ready_arr[i].state = PROCESS_READY;
  ready_queue->pcbs = ready_array;
  for (i = 0; i < NUM_TASKS; i++)
    queue_push(ready_queue, &ready_arr[i]);
  blocked_queue->pcbs = blocked_arr;
  blocked_queue->capacity = NUM_TASKS;
```

```
scheduler\_count = 0;
 scheduler_entry();
 ASSERT(0);
}
该函数是内核中最开始执行的函数,它需要完成 PCB 的初始化,然后启动第一个进程。初始化 PCB 时
候,sp 初始化为进程栈的位置,ra 初始化为进程的地址,其余寄存器的值初始化为 0。
   4. do_yiled() 函数:
void do_yield(void)
 save_pcb();
 current_running->state = PROCESS_READY;
 /* push the qurrently running process on ready queue */
 queue_push(ready_queue, (pcb_t *)current_running);
// call scheduler_entry to start next task
 scheduler_entry();
// should never reach here
 ASSERT(0);
}
该函数首先调用 save_pcb() 函数将当前正在运行的进程的状态保存下来,然后压入准备队列,再从准备
队列中加载下一个进程运行。
   5. lock() 函数:
void block(void)
 save_pcb();
 current_running->state = PROCESS_BLOCKED;
 queue_push(blocked_queue, (pcb_t *)current_running);
 scheduler_entry();
 ASSERT(0);
}
需要锁的线程如果获取锁失败,则被压入 block 队列,只有等到当前拥有锁的线程释放了锁,它获得了锁,
才能够重新运行。
   6. un block() 函数:
int unblock (void)
 if (blocked_tasks()){
   unblock_pcb = queue_pop(blocked_queue);
   unblock pcb->state = PROCESS READY;
```

```
queue_push(ready_queue, (pcb_t *)unblock_pcb);
  return 1;
}
return 0;
}
```

当线程释放锁以后,需要调用该函数,如果 block 队列中有被阻塞的线程,那么把它加入准备队列,同时返回 1,否则返回 0,以便确定 $un_block()$ 执行完以后锁的状态。