



信号量、管程与屏障



中国科学院大学计算机学院 2024-10-09



内容提要

- 锁的扩展
- 信号量
- 管程
- 屏障



• 自旋锁

- 一个线程试图获取锁时,如果获取不到,则会不断"自旋",即循环检查锁的状态,直到锁可用
- 适用于锁定时间非常短的场景,开销小

互斥锁

- 一个线程试图获取锁时,如果获取不到,则会进入等待 状态
- 当线程释放锁时,根据公平性策略决定哪个线程获得锁, 例如按锁的请求顺序决定获得锁的线程



• 读写锁

- 允许多个读者同时访问共享资源,不允许读者和写者同时访问资源;写者在进行写操作时要独占资源
- 读操作
 - 如果没有写者持有锁,且没有任何写者正在等待获取锁(写者优先),那么读者可以获得读锁并访问共享资源
 - 如果没有写者持有锁,那么读者可以获得读锁并访问共享资源 (读者优先)
- 写操作:如果没有写者持有锁,且所有持有的读锁都已 释放,则可以获得写锁




• RCU锁

- 读写锁不足
 - 读操作需要获取锁
 - 写操作在读操作进行时会被阻塞;读操作在写操作进行时也会被阻塞
 - 读多写少的情况下, 读被写阻塞, 影响系统效率
- Read-Copy-Update锁(RCU锁)
 - 读操作不需要获取锁,可以并发执行
 - 写操作首先复制旧数据,在副本上进行更新
 - 更新完成后,使用RCU函数更新指针(rcu_assign_pointer)或替换节点(list_replace_rcu)
 - 确认所有当前的读操作已完成,再将旧数据清理(释放内存)
- 适用于高并发读(读多写少)场景



• RCU锁示例

```
1 q = kmalloc(sizeof(*p), GFP_KERNEL);
2 *q = *p;
3 q->b = 2;
4 q->c = 3;
5 list_replace_rcu(&p->list, &q->list);
6 synchronize_rcu();
7 kfree(p);
```





• RCU锁示例


```
1 q = kmalloc(sizeof(*p), GFP_KERNEL);
2 *q = *p;
3 q -> b = 2;
4 \text{ q->c} = 3;
5 list_replace_rcu(&p->list, &q->list);
6 synchronize_rcu();
7 kfree(p);
                                                 5,6,7
                                       q
                   拷贝旧数据
                                                  5,2,3
                                        q
                                                  5,6,7
                      head
```

更新数值



• RCU锁示例


```
1 q = kmalloc(sizeof(*p), GFP_KERNEL);
2 *q = *p;
3 q->b = 2;
4 q->c = 3;
5 list_replace_rcu(&p->list, &q->list);
6 synchronize_rcu();
7 kfree(p);
```





• RCU锁示例

```
1 q = kmalloc(sizeof(*p), GFP_KERNEL);
2 *q = *p;
3 q->b = 2;
4 q->c = 3;
5 list_replace_rcu(&p->list, &q->list);
6 synchronize_rcu();
7 kfree(p);
```



链表完成更新,旧数据被释放



内容提要

- 锁的扩展
- 信号量
- 管程
- 屏障



有锁就足够了么?

• 生产者-消费者问题



- 一个生产者在生成数据后,将数据写入一个缓冲区中
- 一个消费者从缓冲区读出数据进行处理
- 任何时刻只能有一个生产者或消费者可访问缓冲区
- 应用场景:驱动程序从设备获取数据后写入缓冲区, 内核模块从缓冲区读取数据

• 锁方案

- 临界区:读写缓冲区
- 保证只有一个线程访问缓冲区
- 一问题:生产者线程释放锁后,可能仍然是生产者线程 获得锁



有锁就足够了么?

• 生产者-消费者问题



- 锁方案
 - 锁保护共享资源互斥访问
 - 无法提供线程按某些条件进行同步
- 所需的同步机制的特征
 - 表示资源状态: 缓冲区空 vs. 缓冲区满
 - 条件同步:使得多线程根据资源状态执行
 - 缓冲区空时, 生产者可以写入数据
 - 缓冲区满时,消费者可以读取数据



信号量 Semaphores (Dijkstra, 1965)

- 信号量是操作系统提供的一种协调共享资源访问的方法
- 信号量组成
 - 一个整形变量,表示系统资源的数量
 - 两个原子操作:P操作(Wait操作)和V操作(Signal操作)

```
P 操作(又名 Down 或 Wait)

- 等待信号量为正,信号量减1

P(s) {

while (s <= 0);

s--;
}
```

```
v 操作(又名 Up 或 Signal)
- 信号量加1
V(s) {
s++;
}
```



信号量的实现与使用

```
Class Semaphore {
  int sem;
  WaitQueue q;
}
```

```
Semaphore::P() {
    sem--;
    if (sem < 0) {
        Add this thread t to q;
        block(t);
    }
}</pre>
```

```
Semaphore::V() {
    sem++;
    if (sem<=0) {
        Remove a thread t from q;
        wakeup(t);
    }
}</pre>
```

• 信号量的使用

- 互斥访问:保护临界区互斥访问, Semaphore(1)

- 条件同步: 多线程之间同步, Semaphore (N>=0)





- 有界缓冲区的生产者-消费者问题
 - 一个或多个生产者在生成数据后放在一个缓冲区里
 - 单个消费者从缓冲区取出数据处理
 - 任何时刻只能有一个生产者或消费者可访问缓冲区

■要求

- □ 任何时刻只能有一个线程操作缓冲区(互斥访问)
- 缓冲区空时,消费者必须等待生产者(条件同步)
- 缓冲区满时,生产者必须等待消费者(条件同步)



设计

- 缓冲区空:信号量emptyBuffers

- 缓冲区满:信号量fullBuffers

```
Class BoundedBuffer {
   fullBuffers = new Semaphore(0);
   emptyBuffers = new Semaphore(1);
}
```

```
BoundedBuffer::Deposit(c) {
    emptyBuffers->P();
    Add c to the buffer;
    fullBuffers->V();
}
```

```
BoundedBuffer::Remove(c) {
   fullBuffers->P();
   Remove c from buffer;
   emptyBuffers->V();
}
```



设计

- 缓冲区空:信号量emptyBuffers

- 缓冲区满:信号量fullBuffers

```
Class BoundedBuffer {
   fullBuffers = new Semaphore(0);
   emptyBuffers = new Semaphore(n);
}
```

```
BoundedBuffer::Deposit(c) {
    emptyBuffers->P();
    Add c to the buffer;
    fullBuffers->V();
}
```

```
BoundedBuffer::Remove(c) {
    fullBuffers->P();
    Remove c from buffer;
    emptyBuffers->V();
}
```



设计

- 缓冲区空:信号量emptyBuffers

- 缓冲区满:信号量fullBuffers

```
Class BoundedBuffer {
   mutex = new Semaphore(1);
   fullBuffers = new Semaphore(0);
   emptyBuffers = new Semaphore(n);
}
```


```
BoundedBuffer::Deposit(c) {
    emptyBuffers->P();
    mutex->P();
    Add c to the buffer;
    mutex->V();
    fullBuffers->V();
}
```

```
BoundedBuffer::Remove(c) {
    fullBuffers->P();
    mutex->P();
    Remove c from buffer;
    mutex->V();
    emptyBuffers->V();
}
```



示例1:哲学家就餐问题

- 5个哲学家围绕一张圆桌而坐
 - 桌子上放着5支叉子
 - 每两个哲学家之间放一支叉子
- 哲学家的动作包括思考和进餐
 - 进餐时需同时拿到左右两边的叉子
 - 思考时将两支叉子放回原处



- 如何保证哲学家们的动作有序进行
- 不出现有人永远拿不到叉子



方案1

二值信号量(锁)

```
#define N 5
                           // 哲学家个数
                           // 信号量初值为1
semaphore fork[5];
void philosopher (int i) // 哲学家编号:0-4
   while (TRUE)
     think();
                          // 哲学家在思考
                         // 去拿左边的叉子
     P(fork[i]);
     P(fork[(i + 1) % N]); // 去拿右边的叉子
                         // 吃面条中....
     eat();
                      // 放下左边的叉子
     V(fork[i]);
     V(fork[(i + 1) % N ]); // 放下右边的叉子
```

不正确,可能导致死锁



方案2

• 一把大锁。。。

```
// 哲学家个数
#define N 5
semaphore fork[5];
                             // 信号量初值为1
                             // 互斥信号量, 初值1
semaphore mutex;
                             // 哲学家编号:0 - 4
void philosopher(int i)
   while(TRUE) {
                             // 哲学家在思考
       think();
                            // 进入临界区
      P(mutex);
                           // 去拿左边的叉子
      P(fork[i]);
      P(fork[(i + 1) % N]); // 去拿右边的叉子
                            // 吃面条中....
      eat();
                          // 放下左边的叉子
      V(fork[i]);
      V(fork[(i + 1) % N]); // 放下右边的叉子
                           // 退出临界区
      V(mutex);
```

互斥访问正确,但每次只允许一人进餐



方案3

• 调整执行顺序

```
#define N 5
                               // 哲学家个数
                               // 信号量初值为1
semaphore fork[5];
void philosopher(int i)
                              // 哲学家编号:0 - 4
   while (TRUE)
                               // 哲学家在思考
       think();
       if (i\%2 == 0) {
         P(fork[i]);
                            // 去拿左边的叉子
          P(fork[(i + 1) % N]); // 去拿右边的叉子
       } else {
          P(fork[(i + 1) % N]); // 去拿右边的叉子
                              // 去拿左边的叉子
          P(fork[i]);
                             // 吃面条中....
       eat();
                              // 放下左边的叉子
      V(fork[i]);
      V(fork[(i + 1) % N]); // 放下右边的叉子
```

没有死锁,可有多人同时就餐



示例2:读者-写者问题

- 共享数据的两类使用者
 - 读者:只读取数据,不修改
 - 写者:修改数据
- 读者-写者问题描述:对共享数据的读写
 - "读 读"允许
 - 同一时刻,允许有多个读者同时读
 - "读 写" 互斥
 - 没有写者时读者才能读
 - 没有读者时写者才能写
 - "写 写" 互斥
 - 没有其他写者时写者才能写



用信号量解决读者-写者问题

- 用信号量描述每个约束
- 信号量WriteMutex
 - 控制读写操作的互斥
 - 初始化为1
- 读者计数Rcount
 - 正在进行读操作的读者数目
 - 初始化为0
- 信号量CountMutex
 - 控制对读者计数的互斥修改
 - 初始化为1



用信号量解决读者-写者问题

- 写互斥
- 读写互斥

Writer

```
P(WriteMutex);
write;
V(WriteMutex);
```

此实现中,读者优先

Reader

```
P(CountMutex);
if (Rcount == 0)
   P(WriteMutex);
++Rcount;
V(CountMutex);

read;

P(CountMutex);
--Rcount;
if (Rcount == 0)
   V(WriteMutex);

V(CountMutex)
```



内容提要

- 锁的扩展
- 信号量
- 管程
- 屏障



为什么需要管程(Monitors)


- 信号量定义
 - 资源数目和队列
 - P/V操作
- 潜在问题
 - 调用者手动调用P/V操作做条件同步
 - 可能因调用错误,导致程序出错
- 所需机制的特征
 - 避免调用者错误,将共享变量及对共享变量的操作进行封装
 - 形成一个具有一定接口的功能模块,供线程调用实现 并发控制

```
Class Semaphore {
  int sem;
  WaitQueue q;
}
```



管程(Monitors)


- 管程是一种用于多线程互斥访问共享资源的程序结构
 - 平用面向对象方法,提供了一个封装共享资源及其操作的机制,使得共享资源的访问模块化、易维护
 - 任一时刻最多只有一个线程执行管程代码
 - 正在管程中的线程可临时放弃管程的互斥访问,等待事件 出现时恢复





管程组成

- 组成
 - 一个锁
 - 控制管程代码的互斥访问
 - 条件变量(Condition Variables)
 - 管理共享数据的条件同步
 - 等待原因
 - 是否需要等待的条件





管程示例


```
可能需要等待的线程
Acquire(mutex);
while (等待条件满足)
cond.wait(mutex);
...
(使用资源)
...
Release(mutex);
```

```
改变等待条件的线程
Acquire (mutex);
...
(使资源可用,使等待条件不满足)
...
Signal (cond);
/* 或 Broadcast(cond); */
Release (mutex);
```



管程组成

- 面向对象封装
 - 成员变量
 - 等待原因(例如,某个变量值)
 - 条件变量
 - 成员函数
 - 资源操作代码
- 条件变量
 - 提供原语操作,实现等待和 通知
 - 包含等待队列





管程示例

- 面向对象封装
 - ExampleMonitor.op1()
 - ExampleMonitor.op2()

```
Monitor ExampleMonitor
                             procedure op2()
   condition cv1;
                             begin
   bool flag;
                                 acquire(mutex)
   procedure op1()
                                 use resource
   begin
                                 flag = false
                                 cv1.signal()
      acquire (mutex)
                                 release (mutex)
      while(flag)
         cv1.wait(mutex)
                             end
      use resource
      release (mutex)
   end
```



条件变量原语操作

- 条件变量是管程内的等待机制
 - 每个条件变量表示一种等待原因,对应一个等待队列
- Wait()原语操作
 - 将自己阻塞在等待队列中
 - 等待被唤醒或执行线程释放管程的互斥访问
- Signal()原语操作
 - 将等待队列中的一个线程唤醒
 - 如果等待队列为空,则等同空操作
- Broadcast()原语操作
 - 唤醒所有等待的线程



条件变量实现

• 实现示例

```
Class Condition {
   int numWaiting = 0;
   WaitQueue q;
}
```

```
Condition::Wait(lock) {
    numWaiting++;
    Add this thread t to q;
    release(lock);
    schedule();
    acquire(lock);
}
```

```
Condition::Signal() {
    if (numWaiting > 0) {
        Remove a thread t from q;
        wakeup(t);
        numWaiting--;
    }
}
```



用管程实现生产者-消费者问题

示例

```
Class BoundedBuffer {
    ...
    Lock lock;
    int count = 0;
    Condition full, empty;
}
```

```
BoundedBuffer::Deposit(c) {

   Add c to the buffer;
   count++;
}
```

```
BoundedBuffer::Remove(c) {
    Remove c from buffer;
    count--;
}
```



用管程实现生产者-消费者问题

示例

```
classBoundedBuffer {
    ...
    Lock lock;
    int count = 0;
    Condition full, empty;
}
```

```
BoundedBuffer::Deposit(c) {
   lock->Acquire();

Add c to the buffer;
   count++;

   lock->Release();
}
```

```
BoundedBuffer::Remove(c) {
   lock->Acquire();

   Remove c from buffer;
   count--;

   lock->Release();
}
```



用管程实现生产者-消费者问题

```
classBoundedBuffer {
    ...
    Lock lock;
    int count = 0;
    Condition full, empty;
}
```

```
BoundedBuffer::Deposit(c) {
   lock->Acquire();
   while (count == n)
       full.Wait(&lock);
   Add c to the buffer;
   count++;

   lock->Release();
}
```

```
BoundedBuffer::Remove(c) {
   lock->Acquire();

   Remove c from buffer;
   count--;
   full.Signal();
   lock->Release();
}
```



用管程实现生产者-消费者问题

```
Class BoundedBuffer {
    ...
    Lock lock;
    int count = 0;
    Condition full, empty;
}
```

```
BoundedBuffer::Deposit(c) {
   lock->Acquire();
   while (count == n)
       full.Wait(&lock);
   Add c to the buffer;
   count++;
   empty.Signal();
   lock->Release();
}
```

```
BoundedBuffer::Remove(c) {
   lock->Acquire();
   while (count == 0)
   empty.Wait(&lock);
   Remove c from buffer;
   count--;
   full.Signal();
   lock->Release();
}
```



用管程实现生产者-消费者问题

- 另一种实现
 - 问题: signal后被唤醒线程是否立即运行?

```
Class BoundedBuffer {
    ...
    Lock lock;
    int count = 0;
    Condition full, empty;
}
```

```
BoundedBuffer::Deposit(c) {
   lock->Acquire();
   if (count == n)
        full.Wait(&lock);
   Add c to the buffer;
   count++;
   empty.Signal();
   lock->Release();
}
```

```
BoundedBuffer::Remove(c) {
   lock->Acquire();
   if (count == 0)
      empty.Wait(&lock);
   Remove c from buffer;
   count--;
   full.Signal();
   lock->Release();
}
```



Signal 之后的三种选择

- 关键:要保证管程代码只有一个线程在执行
- 发送方退出管程 (Hansen管程)
 - 规定Signal 必须是管程中的过程的最后一个语句
 - 例如, signal函数后就执行exit退出
- · 让被唤醒的线程立即执行,发送方进入signal队列 (Hoare管程)
 - 被唤醒的线程执行完后再唤醒发送方
 - 如果发送方发送signal后,仍然有其他工作要做,会因进入signal队列,而无法立即执行
 - 一般实现时,发送方应在发送signal前把工作做完
- 发送方继续执行 (Mesa管程)
 - 被唤醒的线程进入管程入口队列中排队
 - 被唤醒的线程实际回到wait()执行时,条件可能不为真,需要 重新判断等待原因条件
 - 易于实现



Mesa管程解决生产者-消费者问题

```
static count = 0;
static Cond full, empty;
static Mutex lock;
Enter(Item item) {
 Acquire (lock);
  if (count==1)
    full.wait(lock);
 Add c to the buffer
  count++;
  Signal(empty);
  Release (lock);
```

```
Remove(Item item) {
   Acquire(lock);
   if (!count)
     empty.wait(lock);
   Revmoe c from buffer
   count--;
   Signal(full);
   Release(lock);
}
```

不规范的编程模式



Mesa管程解决生产者-消费者问题

```
static count = 0;
static Cond full, empty;
static Mutex lock;
Enter(Item item) {
  Acquire(lock);
  while (count==1)
    full.wait(lock);
  Add c to the buffer
  count++;
  Signal (empty);
  Release(lock);
```

```
Remove(Item item) {
   Acquire(lock);
   while (!count)
    empty.wait(lock);
   Revmoe c from buffer
   count--;
   Signal(full);
   Release(lock);
}
```

规范的编程模式



编程语言对管程的支持

- Java内置管程
 - 参考MESA模型实现,支持一个条件变量
 - 使用synchronized关键字修饰代码块,编译时自动生成加、解锁的代码
 - 提供wait() , notify() , notifyAll()
- pthread库
 - 提供相关原语,用于实现管程
 - pthread_mutex_lock、pthread_cond_wait、pthread_cond_signal、pthread_cond_broadcast



信号量与管程对比

信号量

- 控制对多个共享资源的访问,用于进程/线程间条件同步
- 可以并发,取决于sem初始值
- sem表示资源数量
- P操作可能导致阻塞,也可能不阻塞
- V操作唤醒其他进程/线程后,当前进程/线程与被唤醒者可以并发执行

• 管程

- 一种程序结构、共享资源访问的封装方法
- 管程内部同一时刻只有一个线程执行
- 自行判断资源可用性(等待原因判断)
- wait操作一定会阻塞
- signal操作后,被唤醒线程是否执行取决于管程风格



用管程解决读者-写者问题

- 管程封装
 - 两个基本方法

```
Database::Read() {
     Wait until no writers;
     read database;
     check out - wake up waiting writers;
}
```

```
Database::Write() {
     Wait until no readers/writers;
     write database;
     check out - wake up waiting readers/writers;
}
```

■ 管程的状态变量

```
AR = 0;  // # of active readers
AW = 0;  // # of active writers
WR = 0;  // # of waiting readers
WW = 0;  // # of waiting writers
Lock lock;
Condition okToRead;
Condition okToWrite;
```



读者实现

• 对写友好

```
AR = 0; // # of active readers
AW = 0; // # of active writers
WR = 0; // # of waiting readers
WW = 0; // # of waiting writers
Lock lock;
Condition okToRead;
Condition okToWrite;
```

```
Public Database::Read() {
    //Wait until no writers;
    StartRead();
    read database;
    //check out - wake up waiting writers;
    DoneRead();
}
```

```
Private Database::StartRead() {
    lock.Acquire();
    while ((AW+WW) > 0) {
        WR++;
        okToRead.wait(&lock);
        WR--;
    }
    AR++;
    lock.Release();
}
```

```
Private Database::DoneRead() {
   lock.Acquire();
   AR--;
   if (AR ==0 && WW > 0) {
       okToWrite.signal();
   }
  lock.Release();
}
```



写者

```
AR = 0; // # of active readers
AW = 0; // # of active writers
WR = 0; // # of waiting readers
WW = 0; // # of waiting writers
Lock lock;
Condition okToRead;
Condition okToWrite;
```

```
Public Database::Write() {
    //Wait until no readers/writers;
    StartWrite();
    write database;
    //check out-wake up waiting readers/writers;
    DoneWrite();
}
```

```
Private Database::StartWrite() {
    lock.Acquire();
    while ((AW+AR) > 0) {
        WW++;
        okToWrite.wait(&lock);
        WW--;
    }
    AW++;
    lock.Release();
}
```

```
Private Database::DoneWrite() {
   lock.Acquire();
   AW--;
   if (WW > 0) {
       okToWrite.signal();
   }
   else if (WR > 0) {
       okToRead.broadcast();
   }
   lock.Release();
}
```



内容提要


- 锁的扩展
- 信号量
- 管程
- 屏障



屏障 (Barrier)

- 线程 A 和线程 B 希望在某个特定的点交会并继续执行
 - 示例1
 - 父线程调用pthread_join等待
 - 直到子线程调用pthread_exit退出
 - 示例2
 - 多线程map-reduce操作

线程 A 线程 B






屏障原语(Barrier)


功能

- 协调多个线程并行共 同完成某项任务
- 设定一个屏障变量b及 其初始值n
- 若屏障变量值小于n , 则线程等待
- 若屏障变量的值达到 n ,则唤醒所有线程 , 所有线程继续工作

操作原语

barrier_wait








屏障实现

- 使用管程实现
 - 等待原因:抵达屏障的线程数量没有达到n
- 可以使用信号量来实现么?



同步机制

• 同步机制总结





总结

- 锁的扩展:读写锁、RCU锁
- 锁方案的不足
- 线程间的条件同步
 - 信号量
 - 使用信号量表明可用资源和等待线程数量
 - · 提供P/V操作
 - 管程
 - 实现对资源并发访问的封装
 - 屏障
 - 协调多线程在屏障点进行同步