

## 操作系统结构与组成


中国科学院大学计算机学院 2024-08-28





## 回顾Intro01:什么是操作系统?

- 承上启下
  - 在应用和硬件之间的一层软件
  - 对上层软件提供硬件抽象、实现共用功能和操作接口
  - 对底层硬件进行管理、实现共享、保证隔离






## 内容提要

- 操作系统结构
  - 内核态与用户态
  - 中断与系统调用
  - 操作系统启动
  - 常见内核架构
- 操作系统组成




## 典型的计算机系统硬件结构






## 典型的计算机硬件主板





## 典型的计算机系统





## 典型的UNIX操作系统结构

应用

程序员编写并编译后的应用程序

库

可移植层

机器相关层



## 典型的UNIX操作系统结构

应用

库

- 精心设计的代码
- 预编译好的对象
- 通过头文件定义
- 通过链接器引入
- 类似函数调用
- 程序加载时必须定位

可移植层

机器相关层

## 库示例:stdio.h

```
*fopen(const char *, const char *);
FILE
         fprintf(FILE *, const char *, ...);
int
int
         fputc(int, FILE *);
int
         fputs(const char *, FILE *);
size t
         fread(void *, size t, size t, FILE *);
FILE
        *freopen(const char *, const char *, FILE *);
         fscanf(FILE *, const char *, ...);
int
int
         fseek(FILE *, long int, int);
         printf(const char *, ...);
int
int
         putc(int, FILE *);
         putchar(int);
int
int
         vfprintf(FILE *, const char *, va list);
int
         vprintf(const char *, va list);
int
         vsnprintf(char *, size t, const char *, va list);
         vsprintf(char *, const char *, va list);
int
```



## 典型的UNIX操作系统结构

应用 (Application)

库 (Libraries)

用户态(User mode)

可移植层

(Portable Layer)

机器相关层

(Machine-Dependent Layer)

内核态(Kernel mode)



## 为什么需要区分用户态和内核态

- 审视操作系统的功能范围
  - 应用程序生命周期管理、调度与切换
  - 内存资源分配、回收
  - 外部设备访问和控制
- 审视应用程序的操作边界
  - 应用程序A执行开关中断操作,是否允许?
  - 应用程序A修改OS的代码和数据结构,是否允许?
  - 应用程序A写入磁盘的任意位置,是否允许?



## 为什么需要区分用户态和内核态

- 操作系统设计的诉求
  - 能操作计算机系统的各类资源,同时让应用程序不能 随意访问计算机资源
  - 操作系统自身不能受到应用程序的干扰
  - 隔离是操作系统设计的一个基本诉求
    - CPU操作隔离
    - 内存访问隔离



## 如何支持用户态和内核态

### • CPU具有不同特权级

- CPU设计有特权寄存器
  - MIPS: Coprocessor 0系列寄存器,
     CP0\_Status, CP0\_Cause等
  - RISC-V: CSR系列寄存器, mstatus, mcause, sstatus, scause等
- 特权寄存器用于管理机器状态、中断、内存访问等
- 特权寄存器需要使用特权指令在特定的特权级别进行访问
  - MIPS: mfc0, mtc0等
  - RISC-V: csrr, csrw等
- 在非特权级执行特权指令,会触发 异常

特权级别	运行
M态	BIOS
S态	操作系统
U态	应用程序

RISC-V指令集

高4位值	运行级别
00	所有态
01	S态和M态
10	M态

RISC-V CSR寄存器高4位含义



## 内核态的保护机制

- 利用处理器特权级实现CPU操作隔离
- 利用页表机制实现内存访问隔离(后续介绍)

## 非特权级 (用户态)

- 常规指令
- 访问用户内存

### 特权级(内核态)

- 常规指令
- 特权指令
- 访问用户内存
- 访问内核内存



## 典型的UNIX操作系统结构

应用

库

可移植层

系统调用功能的集合

机器相关层



## 典型的UNIX操作系统结构

应用

库

可移植层

机器相关层


- 启动
- 初始化
- 中断和例外
- 1/0设备驱动
- 内存管理
- 处理器调度
- 模式切换




异常


## 用户态-内核态切换

特权级和非特权级切换





- 硬件中断(Hardware Interrupt)
  - 由外部事件(外部设备)触发
    - 例如,时钟中断,硬盘读写请求完成,移动鼠标,键盘输入
  - 一硬件中断产生与当前正在执行 的进程无关
  - 硬件中断可以被关闭
    - 例如 x86架构 EFLAGS寄存器 bit9 (Interrupt enable Flag)
- 中断处理程序(Interrupt Service Routines, ISR)
  - 中断处理程序运行在内核
- 最终恢复被中断的进程





## 软件中断(系统调用)

- 软件中断
  - 编程者用相应软件中断 指令触发
  - 例如
    - 32位Linux操作系统通过 INT 0x80 指令触发系统 调用
    - 64位Linux操作系统使用 syscall指令触发系统调 用

```
.section .data
msg:
        .ascii "Hello world!\n"
.section .text
.globl _start
start:
       movl $4, %eax 系统调用号
       movl $1, %ebx
                       输出位置
       mov1 $msg, %ecx
       movl $13, %edx 字符串长度
        int $0x80
       movl $1, %eax
       movl $0, %ebx
        int $0x80
```

32位x86架构下系统调用示例



## 软件中断(系统调用)

系统调用实现示例 asmlinkage long sys\_getpid(void) { return current-> tgid; }

# 异常

- 异常 (Exceptions)
  - 由当前正在执行的进程产生
- 类型
  - 出错(Fault):处理后,重新执行触发异常的指令
    - 例如,缺页异常
  - 陷入(Trap):处理后,执行触发异常指令的下一条 指令
    - 例如,调试断点
  - 中止(Abort): 不再执行指令



## 中断向量表示例

- 中断向量表
  - 操作系统中用于管理中断和异常处理的关键数据结构 / 保存在内存中的固定位置
  - 表中每个条目包含一个中断处理程序的入口地址,指 向实际的中断服务例程

```
      +----+
      中断服务例程入口地址
      |

      +----+
      +----+
      +----+

      | IRQ0
      | 0×10002000 (时钟中断处理程序)
      |

      +----++
      | 0×10003000 (键盘中断处理程序)
      |

      | IRQ1
      | 0×10004000 (串口1中断处理程序)
      |

      | IRQ2
      | 0×10005000 (串口2中断处理程序)
      |


      | IRQ3
      | 0×10005000 (串口2中断处理程序)
      |

      | IRQn
      | 0×1000XXXXX (其他中断处理程序)
      |
```



## 系统调用机制

- 系统调用
  - 关键、核心功能由内核完成
- 过程
  - 系统调用参数传递
  - 系统模式从用户态切换到内 核态
  - 执行系统调用功能
  - 返回结果, 切换到用户态





### • 系统调用执行流程

#### **EntryPoint**:

switch to kernel stack

save context

check R<sub>0</sub>

call the real code pointed by R<sub>0</sub>

place result in R<sub>result</sub>

restore context

switch to user stack

iret (change to user mode and return)

User stack

User memory

Registers

Kernel stack


Registers

Kernel memory

(Assume passing parameters in registers)



## 系统调用机制



# 系统调用

- 操作系统的API
  - 应用和操作系统之间的接口
- 种类:
  - 进程管理: sys\_fork, sys\_execve, sys\_exit, sys\_getpid ...
  - 内存管理: sys\_brk
  - 文件管理: sys\_write, sys\_read, sys\_open, sys\_close ...
  - 设备管理: sys\_ioctl
  - 通信: sys\_signal, sys\_pipe



# Linux syscalls

1	sys_exit
2	sys_fork
3	sys_read
4	sys_write
5	sys_open
6	sys_close
7	sys_waitpid
8	sys_creat
9	sys_link
10	sys_unlink
11	sys_execve
12	sys_chdir

33	sys_access
34	sys_nice
35	not implemented
36	sys_sync
37	sys_kill
38	sys_rename
39	sys_mkdir
40	sys_rmdir
41	sys_dup
42	sys_pipe
43	sys_times
44	not implemented
45	sys_brk



## 系统调用方法

- 直接调用对应库函数,由库函数进一步调用系统调用用
- 使用通用的C库函数syscall
  - long syscall(long sys\_number, ...)
- 使用内联汇编和软件中断指令调用

```
int read(int fd,char* buf,int size) { move\ fd,buf,size\ to\ R_1\,R_2\,R_3\\ move\ READ\ to\ R_0\\ int\ \$0x80\\ move\ result\ to\ R_{result}\\ }
```



## 如何向内核态传递参数

- 寄存器传参
  - 系统调用参数被加载到寄存器
    - 例如,RISC-V a0-a7寄存器可以用于传参
  - 可用寄存器个数 vs. 系统调用参数个数
- 栈传参
  - 系统调用参数个数多于寄存器数量,或者参数太大不适合使用寄存器
  - 参数通过栈传递
- 内存向量(数组)传参
  - 一个寄存器传递起始地址
  - 向量位于用户地址空间

# 系统调用返回

- 系统调用
  - 通过寄存器返回结果,例如X86 eax寄存器
  - 怎么把错误返回给调用者
    - 将错误码保存在全局变量errno
    - perror函数读取errno



## 系统调用 vs. 库函数调用

- 以内存管理为例
- 内核
  - 分配带硬件保护的页面
  - 分配一大块(多个页面)给库
  - 不关心小粒度的分配
  - sbrk()/brk()/mmap()
- 库
  - 提供 malloc/free函数用于分配/释放
  - 应用使用这些函数细粒度管理内存
  - 当页面用完后,库函数会向内核批量请求更多的页面




## 系统调用 vs. 库函数调用

- 系统调用
  - 陷入内核, 在内核态执行具体功能
  - 依赖于操作系统的实现
  - 伴随着内核态和用户态切换
- 库函数调用
  - 在进程用户态空间执行功能
  - 过程调用
- 为什么还需要库函数?



## 操作系统启动

- 计算机上电
- 处理器Reset
  - 设置到初始状态
  - 跳转到ROM代码(BIOS)
  - 初始化启动所需最少的设备
- 从持久存储加载 BootLoader
- 跳转到BootLoader执行
- 加载OS其余的部分
- 初始化OS并运行






## 内核架构 -- 宏内核 (Monolithic)

- 在内核态实现操作系统所有功能
- 应用通过调用系统调用使用操作系统提供的功能
- 例子:
  - Linux
  - BSD Unix
  - Windows
- 好处:
  - 内核所有函数共享地址空间
  - 内核模块相互调用方便高效
- 缺点:
  - 不稳定:模块crash → 系统crash
  - 不灵活:新增模块 → 内核编程

### The UNIX Time-Sharing System

Dennis M. Ritchie and Ken Thompson Bell Laboratories






## 内核架构 -- 微内核 (microkernel)

- 操作系统部分功能服务作为 用户态的常规进程
- 应用通过消息获取服务进程的服务
- 例子:
  - Mach (CMU)
  - MINIX(Andrew Tanenbaum)
- 好处:
  - 开发灵活
  - 故障隔离
- 缺点:
  - 应用程序和OS服务通信效率 低
  - 用户态程序漏洞多,保护机制 不完整

#### **CMU Mach Project**

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project
/mach/public/www/mach.html






## 内核架构 -- 库操作系统(LibOS)

- 应用程序直接通过 库与底层硬件交互
- 库函数完成OS功能
- 例子:
  - Exokernel
  - ExOS
- 好处
  - 效率高
- 缺点
  - 通用性差
  - 无法和其他程序共 享资源

#### Exokernel: An Operating System Architecture for Application-Level Resource Management

Dawson R. Engler, M. Frans Kaashoek, and James O'Toole Jr. M.I.T. Laboratory for Computer Science






## 内容提要


- 操作系统结构
- 操作系统组成



## 处理器管理

- 目标:
  - I/O和计算重叠
  - 分时复用
  - 多个CPU的分配
- 研究问题:
  - 不能浪费CPU:调度
  - 同步和互斥
  - 公平、无死锁







## 内存管理

- 目标
  - 支持程序的运行
  - 分配和管理
  - 与持久化存储交换数据
- 研究问题
  - 访问效率和便捷性
  - 公平共享
  - 数据访问保护

Register: 1x

L1 cache: 2-4x

L2 cache: ~10x

L3 cache: ~50x

DRAM: ~200-500x

Disks: ~30M x

Archive storage: >1000M x



## I/O设备管理

- 目标
  - 设备和应用之间的交互
  - 可动态插拔设备
- 研究问题
  - 访问效率
  - 驱动稳定性
  - 安全保护

User 1 ... User n

Library support

Driver


I/O device Driver


I/O device



## 文件系统

- 目标
  - 管理磁盘空间
  - 映射文件和磁盘块
  - 保证数据可靠性保证
- 研究问题
  - 数据访问效率
  - 数据可靠性
  - 数据安全保护







## 窗口系统(GUI)

- 目标
  - 人机交互
  - 检查和管理系统的接口
- 研究问题:
  - 多方式输入、输出



# 

- 操作系统结构
  - 内核态和用户态的区分
    - 安全保护的需求
    - 用户程序、 库、可移植层、 机器相关层
  - 内核态和用户态切换
    - 硬件中断
    - 软件中断(系统调用)
    - 异常
  - Bootloader
  - 内核架构:宏内核、微内核



- 操作系统的组成
  - 进程管理
  - 内存管理
  - 文件系统
  - I/O设备管理
  - 用户接口