H5 UPhone - SDK 接入文档

变更历史

版本	发版日期	更新内容
1.0.0	2022/6/7	1. 初始版本

目录

1 概述 4

2 快速入门&集成 SDK 4

2.1 准备环境 4

2.2 导入 SDK 4

3 API 接口 6

3.1 状态回调函数 6

3.2 启动云手机 7

3.3 获取远程媒体流 7

3.4 断开云手机连接 8

3.5 重新连接 8

3.6 切换分辨率 8

3.7 获取最后一次操作的时间戳 8

3.8 获取延迟显示 8

3.9 返回云手机桌面 9

3.10 一键拉起游戏 9

3.11 清理云手机后台进程 9

4 导入官方 Demo 9

1 概述

欢迎使用 H5 UPhone SDK，产品能够为开发者提供更便捷接入、高可靠的云手机服务，让开发者快速搭建实时项目。开发者可在 H5 UPhone SDK 提供的功能基础上开发新功能，同时还可结合官方提供的配套 demo 进一步了解内置功能，应用场景广阔，开发简单易懂。

2 快速入门&集成 SDK

2.1 准备环境

在开始集成 H5 UPhone SDK 前，请确保开发环境满足一下要求：

- 准备一台可以连接到互联网的 Windows 或 macOS 计算机。
- 使用最新版本的 Chrome 浏览器。
- 网页执行 H5 标准。
- viewport 设置不可缩放。

2.2 导入 SDK

1. 解压 SDK 压缩包，将 uphone-sdk 文件夹放入项目中。*开发者可借鉴官方提供 demo。

2. 用户创建媒体界面，并在媒体界面导入"controller.js"、"proto.js"。

```
<script src="./uphone-sdk/proto.js"></script>
```

```
import controller from "./uphone-sdk/controller.js"
```

说明：在创建引擎之前，开发者需定义一个 id 为 phone-video 的 video 标签，SDK 会在这个元素内加载音视频。video 标签设置 autoplay、playsinline、webkit-playsinline 属性。

示例代码

```
  <div>
    <video id="phone-video" autoplay="autoplay" playsinline webkit-playsinline></vi
deo>
  </div>

<script src="./uphone-sdk/proto.js"></script>
<script type="module">

import controller from "../uphone-sdk/controller.js "; //文件路径不固定

</script>
```

3. 初始化创建引擎实例，创建 controller 引擎实例，将参数传入。

var Controller = new controller(loadingParams)

示例代码

```
  <div>
    <video id="phone-video" autoplay="autoplay" playsinline webkit-playsinline></
video>
  </div>

<script src="./uphone-sdk/proto.js"></script>
<script type="module">
import controller from "../uphone-sdk/controller.js "; //文件路径不固定

//----第一步初始化 SDK----

var loadingParams = {

        Id: "替换为可用 ID",

        mediaConstraints: {

            audio: true,

            video: true,

        },

        gamename: "拉起游戏名字",

        jobid: "唯一即可", //

        token:"如果调用 api 接口 SetUPhoneToken 进行了设置，此处为必填，否则为可选"

    }

 var Controller = new controller(loadingParams)

</script>
```

参数说明

Id:可连接的云手机 ID。必填

mediaConstraints:连接约束条件。必填

audio:true/false,为 true 则获取音频流。

video:true/false,为 true 则获取视频流

gamename:要拉起的游戏名称

jobid:唯一即可

token:如需调用 api 接口 SetUPhoneToken 进行了设置,此处为必填。

3 API 接口

3.1 状态回调函数

具体例子请查看官方 demo

示例代码

```
Controller.onstatus(statustype,callback)
      //设备连接状态回调
      Controller.onstatus("devicestatus", (states) => {
        if (states == 1001) {
          console.log("连接设备失败");
        }
        if (states == 1003) {
          console.log("创建设备控制失败");
        }
        if (states == 1008) {
          console.log("服务器应答失败");
        }
        if (states == 1026) {
          console.log("设备已被占用");
        }
        if (states == 73002) {
         console.log("设备不存在");
        }
      });
      //网络连接状态回调
      Controller.onstatus("networkstatus", (states) => {
        if (states == "connected") {
          console.log("网络连接成功");
        }
        if (states == "disconnected") {
          console.log("网络连接失败");
```

```
    }
  });
  //启动游戏状态回调
  Controller.onstatus("gamestatus", (states) => {
    if (states == "success") {
      console.log("启动成功");
    }
    if (states == "fail") {
      console.log("启动失败");
    }
  });
  //切换分辨率状态回调
  Controller.onstatus("resolution", (states) => {
    if (states == "success") {
      console.log("切换成功");
    } else {
      console.log("切换失败");
    }
  });
```

参数	类型	必填	意义
states	int	回调数据	连接状态的回调函数返回数据

3.2 连接云手机

开发者在媒体界面创建实例之后，即可启动云手机建立连接。

示例代码

```
Controller.startConnection();
```

3.3 获取云手机媒体流

建立信令服务器连接并且 p2p 连接成功后，即可获取远程媒体流。

示例代码

```
var stream = Controller.getPhoneStream();
var phoneVideo = document.getElementById("phone-video");
```

```
phoneVideo.srcObject = stream;      // 添加视频流到video 标签
```

说明：目前云手机视频流比例分为 1:2 或 9:16 两种。开发者可在 video 标签方法 onloadedmetadata 中 获取到视频流实际宽高，根据视频比例设置需要展示的 video 大小即可。

如：获取到视频流宽为 720，高为 1440。video 标签可设置宽高保证 1:2 比例即可。

3.4 断开云手机连接

断开连接调用以下接口

示例代码

```
Controller.closeConnection();
```

3.5 重新连接

重新建立云手机连接

示例代码

```
Controller.reStart ();
```

3.6 切换分辨率

切换分辨率时传入规定好的分辨率 id，即可切换对应的分辨率

说明：手机端切换分辨率传递 id 不同，可参照下方参数说明

示例代码

```
Controller.changeResolution(id);
```

参数	类型	必填	意义
id	int	是	分辨率数值，具体数值 demo 中有说明

3.7 获取最后一次操作的时间戳

示例代码

```
Controller.getLastTimeStamp(); // 单位毫秒
```

3.8 获取延迟显示

获取网络延迟时间

示例代码

```
Controller.getNetDelay((roundtime) => {
            console.log(roundtime) //单位毫秒
});
```

参数	类型	必填	意义

roundtime	int	回调数据	延迟回调返回延迟信息

3.9 返回云手机桌面

返回到云手机桌面

示例代码

```
Controller.backHome();
```

3.10 一键拉起游戏

调用该方法一键启动云手机内游戏

示例代码

```
//一键启动游戏
  let message = {
      gamename:"xxx.xxx.xxx", //游戏包名
     jobid: "", //后台区分任务标识，唯一即可
  };
  Controller.startGame(message);
```

3.11 清理云手机后台进程

清理云手机后台应用（前端显示的应用不受影响）

示例代码

```
Controller.clearUp()
```

4 导入官方 Demo

1. 下载官方 demo 压缩包，解压文件将文件夹导入到开发工具。
2. 可在本地服务环境下运行，浏览器调试。