

Universidade Federal do ABC

BC1518 - Sistemas Operacionais

Aula 4: Processos



UFABC Tópicos desta aula


- ➤ Conceito de Processo
- ➤ Escalonamento de Processos
- ➤ Operações sobre Processos
- ➤ Processos Cooperativos
- ➤ Comunicação entre Processos

Conceito de Processo

- ➤Um sistema operacional executa uma variedade de programas
- □Sistemas *Batch* executam tarefas (*jobs*)
- □Sistemas de Tempo Compartilhado executam programas de usuário ou tarefas
- ➤O livro texto usa os termos tarefa e processo de forma intercambiável
- **≻**Processo um programa em execução
- □ A execução do processo precisa ocorrer de maneira sequencial
- **>**∪m processo inclui:
- □Contador de Programa PC: indica a próxima instrução a ser executada
- □Pilha (*stack*): contém dados temporários, como as variáveis locais, os parâmetros de métodos e endereços de retorno
- □Seção de dados: contém as variáveis globais



Processo na memória





Estados do processo

- ➤ Durante a execução, um processo pode estar em um dos estados:
 - □ Novo (*new*): o processo está sendo criado
 - □ Pronto (*ready*): o processo está pronto para ser atribuído ao processador
 - □ Executando (*running*): as instruções estão sendo executadas
 - □ Esperando (waiting): o processo está esperando algum evento (por exemplo, o término de uma operação de E/S)
 - □ Terminado (terminated): o processo terminou a sua execução



Diagrama de estado do processo



Diagrama de estado do processo [Silberschatz]

Somente um processo pode estar **executando** em um processador, embora muitos processos possam estar **prontos** ou **esperando**

Bloco de controle de processo (*Process Control Block* - PCB)

Cada processo é representado no Sistema Operacional por um PCB (*Process Control Block*), ou bloco de controle de tarefa

O PCB contém Informações associadas a cada processo: □Estado do processo (novo, pronto, executando, etc.) □Contador de programa (indica o endereço da próxima instrução) □Registradores de CPU (acumuladores, ponteiro de pilha, registradores de uso geral, informação de status) □Informações de escalonamento de CPU (prioridade do processo, informações para escalonamento) □Informações de gerenciamento de memória (dados como registradores de base e limite) □Informações de contabilização (tempo de CPU, nº do processo, etc.) □Informações de status de E/S (lista de dispositivos de E/S associados, lista de arquivos abertos, etc.)



Bloco de controle de processo (PCB)


estado do processo número do processo contador de programa registradores limites de memória lista de arquivos abertos

O PCB serve como um repositório de informações, e essas informações variam de um processo para outro.

Bloco de controle de processo (PCB) [Silberschatz]



Características da estrutura de um processo





Escalonamento de processos




Fila de Escalonamento de Processos

- Como um sistema com um único processador pode ter somente um processo executando, se existirem mais processos, eles devem aguardar em filas até que a CPU esteja livre
- □Fila de tarefas (*Job Queue*): conjunto de todos os processos no sistema
- □ Fila de processos prontos (*Ready Queue*): conjunto de todos os processos residindo na memória principal que estão prontos e esperando para serem executados
- □Fila de dispositivo (*Device Queue*): conjunto dos processos esperando um dispositivo de E/S




Fila de processos prontos e várias filas de dispositivos de E/S



12



Representação de escalonamento de processos (Diagrama de Filas)



- ➤ Com a multiprogramação, diversos processos disputam pelos recursos disponíveis no sistema, dentre eles, o tempo de CPU
- ➤Uma vez que pode existir mais de um processo pronto para execução, é necessário escolher um deles
- ➤O escalonamento de processos permite selecionar um processo dentre um conjunto de processos disponíveis para execução na CPU
- ➤ Para isso, há três tipos de escalonadores:
- □Escalonador de longo prazo (ou escalonador de tarefas):
- Decide quando um processo deve ser efetivamente criado (a criação de um processo pode ser adiada, caso a carga no computador estiver muito grande
- Carrega um novo processo na memória
- □ Escalonador de curto prazo (ou escalonador de CPU): seleciona um dos processos da **fila de prontos** para execução e aloca a CPU para₄ o mesmo




Escalonadores

- □Escalonador de médio prazo: utilizado para liberar memória
- Muitas vezes, pode ocorrer de o sistema ficar sobrecarregado e a quantidade de memória demandada pode exceder a memória disponível
- •Neste caso, este escalonador seleciona um ou mais processos na memória que estão disputando pela CPU e os "decarrega" da memória (*swap-out*). Com isso, o processo é temporariamente suspenso e seu contexto é salvo em disco
- •Após um tempo, os processos são trazidos de volta do disco para a memória (*swap-in*) e ficam novamente prontos para execução
- •Esse esquema é chamado troca (swapping) e enquanto um processo está suspenso, ele não ocupa memória e nem disputa pela CPU



Escalonamento de médio prazo ao diagrama de filas



Acréscimo do escalonador de médio prazo [Silberschatz]




Escalonadores (cont.)

- ➤O escalonador de curto prazo é o mais importante e é chamado com alta frequência (milissegundos)
- □ Precisa ser veloz para escolher um dos processos na fila de prontos
- ➤O escalonador de médio prazo é usado para retirada temporária de um processo da memória, possibilitando a liberação de espaço
- ➤ O escalonador de longo prazo controla o grau de multiprogramação e é chamado raramente (segundos ou minutos)
- □quando a CPU está com pouco trabalho, ele traz outro processo para a fila



Processos IO-bound e CPU-bound

- ➤Os processos podem ser descritos como:
- □Processo limitado por E/S (*IO-bound*): gasta mais tempo realizando operações de E/S do que cálculos => poucos processos na fila de prontos, menor utilização da CPU
- □ Processo limitado por CPU (*CPU-bound*): gasta mais tempo realizando cálculos; gera pedidos de E/S com pouca frequência => utiliza pouco os dispositivos de E/S, mas muita CPU





Processos IO-bound e CPU-bound (cont.)

- Se houver muito mais processos *IO-bound* na memória do que processos *CPU-bound* => significa que há poucos processos na fila de prontos (a maioria está nas filas de espera de E/S); há uma menor utilização da CPU
- Se, ao contrário, houver muito mais processos *CPU-bound* do que *IO-bound* na memória => a fila de prontos é grande, há pouca utilização dos dispositivos de E/S e muita utilização da CPU
- ➤ Para um bom desempenho do sistema, é necessário uma boa combinação de processos *CPU-bound* e *IO-bound*




Troca de contexto

- ➤ Quando a CPU passa para outro processo, o sistema precisa salvar o estado do processo antigo (informações do PCB) e carregar o estado salvo do novo processo
- ➤O tempo da troca de contexto é custo adicional; o sistema não realiza qualquer trabalho útil durante a troca
- ➤O tempo de troca depende do suporte de hardware (velocidade da memória, número de registradores a ser copiado e existência ou não de instruções especiais para carregar ou armazenar todos os registradores)



Troca da CPU de um processo para outro





Operações sobre processos




Criação de Processos

- ➤ Processos podem ser criados e removidos dinamicamente do sistema
- ➤Um processo, chamado de processo **pai**, pode criar um ou mais processos (chamados processos **filhos**) e, estes por sua vez, podem criar outros processos, formando uma **árvore de processos**
- ➤O sistema possui inúmeros processos:
- □Inicialmente, ao carregar o Sistema Operacional, são criados vários processos
- □O usuário ao executar programas, cria um processo para cada um deles
- □É possível também criar processos através de chamadas de sistema (system call) a partir de outro processo




Arvore de processos no Solaris





ÚFABC Árvore de processos no UNIX



Criação de Processos

- ➤ Quando um processo cria um outro processo, há algumas possibilidades:
- >Quanto ao compartilhamento de recursos:
- □Pai e filhos compartilham todos os recursos, ou
- Filhos compartilham um subconjunto dos recursos do pai, ou
- □Pai e filho não compartilham recurso algum
- ➤ Quanto à execução (sincronização):
- □Pai e filhos são executados concorrentemente, ou
- □Pai espera até que os filhos terminem a respectiva execução
- **>**Quanto ao espaço de endereçamento:
- □Processo-filho é uma duplicata do processo-pai
- □ Processo-filho contém um novo programa carregado nele



Exemplo: criação de processo no Unix

➤ Exemplo no UNIX

- □A chamada de sistema **fork()** cria uma cópia exata do processo original e passa a esta cópia todos os atributos do primeiro (como arquivos abertos); como cada um tem sua própria imagem da memória, se o processo-pai alterar suas variáveis, essas alterações não serão visíveis pelo processo-filho e vice-versa
- □A chamada de sistema **exec()** é usada após um **fork()** para dar início à execução de um programa a partir do processo-filho, substituindo sua imagem na memória pelo arquivo indicado no primeiro parâmetro da chamada
- □A chamada de sistema wait() permite a sincronização dos processos pai e filho, interrompendo o processo pai até que o processo filho tenha terminado




Fork criando um processo separado

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
 int main(int argc, char *argv[]) {
  int pid;
/* A chamada de sistema fork() cria um novo processo filho */
pid = fork(); /* O processo filho é uma cópia do espaço de endereços do
            processo original (pai). Ambos continuam a execução a
            partir da próxima linha */
if (pid < 0) { /* se pid == -1 houve algum erro, como falta de memória */
    fprintf(stderr, "Fork Falhou");
                                                                 O valor de retorno de fork
    exit(-1);
                                                                  para o processo filho é 0
                                                                e para o processo pai é um
                                                                     valor maior que 0
else if (pid == 0) { /* Processo Filho */
    execlp("/bin/ls","ls",NULL); /* Filho executa o programa ls (identificador do filho).
else { /* Processo Pai */
    /* O Processo Pai espera até que o Filho complete a tarefa */
    wait(NULL);
    printf("Processo Filho completou sua tarefa");
    exit(0);
```

Exemplo de programa C para criar um novo processo [Silberschatz]



Fork criando um processo separado



Criação de processo [Silberschatz]



Criando um processo no Win32

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
int main(VOID)
STARTUPINFO si;
PROCESS_INFORMATION pi;
   // allocate memory
   ZeroMemory(&si, sizeof(si));
   si.cb = sizeof(si);
   ZeroMemory(&pi, sizeof(pi));
   // create child process
   if (!CreateProcess(NULL, // use command line
    "C:\\WINDOWS\\system32\\mspaint.exe", // command line
    NULL, // don't inherit process handle
    NULL. // don't inherit thread handle
    FALSE. // disable handle inheritance
    0, // no creation flags
    NULL, // use parent's environment block
    NULL, // use parent's existing directory
    &si.
    &pi))
      fprintf(stderr, "Create Process Failed");
      return -1:
   // parent will wait for the child to complete
   WaitForSingleObject(pi.hProcess, INFINITE);
   printf("Child Complete");
   // close handles
   CloseHandle(pi.hProcess);
   CloseHandle(pi.hThread);
```



UFABC Criando um processo em Java

```
import java.io.*;
public class OSProcess
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  if (args.length != 1) {
    System.err.println("Usage: java OSProcess <command>");
    System.exit(0);
                                                    Esse método cria um
                                                   processo externo à JVM
                                                e retorna um objeto Process.
  // args[0] is the command
  ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder(args[0]);
  Process proc = pb.start();
  // obtain the input stream
  InputStream is = proc.getInputStream();
  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);
  BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
  // read what is returned by the command
  String line;
  while ( (line = br.readLine()) != null)
     System.out.println(line);
  br.close():
(Obs.: Ao executar este programa, é preciso passar como parâmetro o nome do programa que será executado como um processo exter
```



Término de Processo

- ➤O processo executa sua última instrução e solicita ao SO que o elimine através da chamada de sistema exit
- □Envia os dados de saída do filho para o pai (através do wait)
- □Os recursos do processo são desalocados pelo SO (memória, arquivos abertos e buffers de E/S)
- ➤O pai pode terminar a execução dos processos filhos com a chamada de sistema abort
- □O filho excedeu os recursos alocados
- □ A tarefa atribuída ao filho não é mais necessária
- □Se o pai está terminando
- Alguns sistemas operacionais não permitem que o filho continue se seu pai tiver terminado, ocorrendo um término em cascata
- •No UNIX, se o pai terminar todos os seus filhos receberão como seu novo pai o processo init

32



Comunicação entre processos



Processos Cooperativos

- ➤Os processos executando no sistema podem ser cooperativos ou independentes
- ➤Um processo é *independente* se não puder afetar ou ser afetado por outro processo em execução no sistema
- ➤Um processo *cooperativo* pode afetar ou ser afetado pela execução de outros processos no sistema
- ➤ Qualquer processo que compartilhe dados com outro é um processo cooperativo
- ➤ Vantagens da cooperação de processos
- □Compartilhamento de informações (por ex., arquivo compartilhado)
- □Velocidade na computação (se o computador possuir mais de uma CPU)
- Modularidade (é importante para sistemas grandes)
- □Conveniência (um usuário pode editar, imprimir e compilar em paralelo)




Comunicação entre processos

- ➤ Processos cooperativos precisam de mecanismos de comunicação entre processos (*Interprocess Communication IPC*) para possibilitar a troca de dados e informações
 - Memória compartilhada
 - Uma região de memória é estabelecida para ser compartilhada entre processos
 - Troca de informações pela leitura/escrita de dados na região compartilhada
 - □ Troca de mensagens ou Passagem de mensagens
 - Envio de mensagens entre os processos cooperativos
 - - Sistema Operacional (buffers, pipes, área de transferência)



Comunicação entre processos

- ➤ Linux / Windows
- ➤ Pipe: área de memória (*buffer*) do Sistema Operacional para a transferência de dados E/S entre processos
 - □ comando1 | comando2
 - □ Redireciona a saída do *comando1* para a entrada do comando2
 - □ Ex.: cat arq1 arq2 | grep aluno (Linux)
 - □ O primeiro processo (cat) gera como saída a concatenação de dois arquivos e o segundo processo (grep) seleciona todas as linhas contendo a palavra 'aluno'






Comunicação entre processos

> Spooling

- □Área de impressão de documentos
- □Implementação: FILA de arquivos
- □ Todos os processos enviam documentos para o controlador do *spool* que os organiza para então imprimi-los
- ≻Área de Transferência (do Windows, por ex.)
 - □ *Buffer* para armazenamento de dados (texto, gráficos, tabelas)
 - □Imprescindível para as operações CTRL+C e CTRL+V
 - □ Implementações semelhantes em outros Sistemas Operacionais (Linux, Solaris)



Comunicação entre processos



Modelos de comunicação [Silberchatz]

A Memória Compartilhada é mais rápida do que a Troca de Mensagem porque os sistemas de Troca de Mensagem normalmente são implementados com o uso de muitas Chamadas de Sistema, 38 exigindo a intervenção constante do kernel



Memória compartilhada

- ➤ Uma região de memória é estabelecida para ser compartilhada entre processos (no espaço de endereços do processo criador)
- ➤ A comunicação entre processos ocorre pela leitura/escrita de dados na região compartilhada
- ➤ Oferece maior rapidez e conveniência (não requer assistência do kernel para a comunicação)
- ➤ Um exemplo: Problema Produtor-Consumidor
 - □ Paradigma para processos cooperativos: um processo produtor gera informações que são consumidas por um processo consumidor
 - Uma solução para esse problema utiliza memória compartilhada, um buffer de itens de dados
 - Os itens de dados são armazenados no buffer pelo processo produtor e
 - O processo consumidor consome (remove) os itens de dados do

39




Problema Produtor-Consumidor

- ➤O produtor e o consumidor devem ser sincronizados de modo que o consumidor não tente consumir um item que não tenha sido ainda produzido
- ➤ Quanto ao tamanho, o *buffer* pode ser:
- □ buffer ilimitado (unbounded-buffer): não coloca qualquer limite prático no tamanho do buffer (o consumidor precisa checar se há itens no buffer (i.e., se o buffer não está vazio; o produtor pode sempre produzir e inserir novos itens))
- □ buffer limitado (bounded-buffer): considera que existe um tamanho de buffer fixo (consumidor da mesma forma, precisa checar se o buffer não está vazio, enquanto que o produtor precisa verificar se o buffer não está cheio, ou seja, é possível inserir um novo item)
- ➤O acesso e manipulação da memória compartilhada (buffer) deve ser explicitamente codificado pelo programador da aplicação



Memória compartilhada em Java



Simulando memória compartilhada em Java [Silberchatz]

Nesta solução é utilizado um *buffer* limitado (objeto BoundedBuffer) utilizando um array circular de objetos para simular a memória compartilhada

Para ser possível que tanto o produtor como o consumidor tenham acesso a esse *buffer*, é necessário que ambos tenham uma referência ao objeto BoundedBuffer, que deve ser passada aos mesmos no 41 momento de sua criação



Bounded-Buffer – Buffer Limitado Solução para Memória Compartilhada

```
public interface Buffer
{
// Produtores chamam este método
public abstract void insert(Object item);

// Consumidores chamam este método
public abstract Object remove();
}
```

Interface para implementação de buffer [Silberchatz]



Bounded-buffer – buffer limitado

```
import java.util.*;
public class BoundedBuffer implements Buffer {
   private static final int BUFFER SIZE = 5;
   private int count; // número de items no buffer
   private int in; // aponta para a próxima posição livre
   private int out; // aponta para a próxima posição cheia
   private Object[] buffer;
   public BoundedBuffer() {
       // o buffer inicialmente está vazio
       count = 0;
       in = 0;
       out = 0;
       buffer = new Object[BUFFER SIZE];
   // Produtores chamam este método
   public void insert(Object item) {
        // Slide 44
   // Consumidores chamam este método
   public Object remove() {
       // Slide 45
```



Bounded-buffer – método insert()

```
public void insert(Object item) {
   while (count == BUFFER_SIZE)
      ; // não faz nada -- nenhum buffer livre
   // acrescenta um item ao buffer
   ++count;
   buffer[in] = item;
   in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
}
```

Método insert() [Silberchatz]



Bounded-buffer – método remove()

```
public Object remove() {
   Object item;
   while (count == 0)
       ; // não faz nada - nada para consumir
   // remove um item do buffer
   --count;
   item = buffer[out];
   out = (out + 1) % BUFFER SIZE;
   return item;
```

Método remove() [Silberchatz]



Troca de mensagens

- ➤ Troca de Mensagens (ou Passagem de Mensagens)
- □É um método de comunicação de processos que permite que eles se comuniquem entre si sem recorrer às variáveis compartilhadas (útil em ambiente distribuído)
- ➤O mecanismo de troca de mensagens oferece pelo menos duas operações:
- **□** send(mensagem)
- □ receive(mensagem)
- ➤ Se P e Q desejam se comunicar, eles precisam:
- □estabelecer um *enlace* ou *canal de comunicação* entre eles
- □trocar mensagens através de **send/receive**
- ➤ Implementação do enlace de comunicação
- □físico (memória compartilhada, barramento de *hardware* ou rede)
- □lógico (propriedades lógicas)



UFABC Troca de mensagens

- >Métodos para implementar logicamente um enlace de comunicação e as operações send/receive:
- □Comunicação direta ou indireta
- □Comunicação síncrona ou assíncrona
- □Com a utilização de *buffer* ou não



Comunicação direta

- ➤ Nomeação processos que desejam se comunicar precisam ter uma forma de se referenciarem mutuamente
- ➤ Na comunicação direta os processos precisam nomear explicitamente um ao outro:
- □ send (P, mensagem) envia uma mensagem ao processo P
- □ receive(Q, mensagem) recebe uma mensagem do processo Q
- ➤ Propriedades do enlace de comunicação
 - □ Os enlaces são estabelecidos automaticamente
 - □ Um enlace é associado a exatamente um par de processos de comunicação
 - ☐ Entre cada par existe exatamente um enlace (ou canal)
 - □ O enlace pode ser unidirecional, mas normalmente é bidirecional



Comunicação Indireta

- ➤ As mensagens são enviadas e recebidas a partir de caixas de correio (*mailbox*)
 - □ Cada caixa de correio possui uma identificação exclusiva
 - Os processos só podem se comunicar se tiverem uma caixa de correio compartilhada
- ➤ As primitivas são definidas como:
 - □ send(A, mensagem) enviar uma mensagem à caixa de correio A
 - □ *receive(A, mensagem)* receber uma mensagem da caixa de correio A



UFABC Comunicação Indireta (cont.)

- ➤ Propriedades do enlace de comunicação
 - □ Um enlace é estabelecido apenas se os processos compartilharem uma caixa de correio comum
 - ☐ Um enlace pode ser associado a muitos processos
 - □ Cada par de processos pode compartilhar vários enlaces de comunicação
 - □ O enlace pode ser unidirecional ou bidirecional
- ➤ Operações
- □Criar uma nova caixa de correio
- □ Enviar e receber mensagens através da caixa de correio
- □Excluir uma caixa de correio
- □O processo que cria a caixa de correio é por padrão o proprietário da mesma, somente ele poderá receber as mensagens inseridas por outros processos
- □Porém, a posse e privilégio podem ser passados a outros processos (problema: vários receptores para uma mensagem)



Comunicação Indireta (cont.)

- ➤ Compartilhamento de caixa de correio
- $\Box P_1$, P_2 e P_3 compartilham a caixa de correio A
- $\Box P_1$, envia; P_2 e P_3 executam a operação **receive**
- □Quem receberá a mensagem? A resposta depende da opção escolhida

≻Opções

- □Permitir que apenas um processo por vez execute uma operação **receive**
- □Permitir que o sistema selecione arbitrariamente o receptor (i.e., P₂ ou P₃, mas não ambos); o emissor é notificado sobre quem foi o receptor

UFABC Sincronização

- ➤ A troca de mensagens pode ser bloqueante ou não-bloqueante
- ➤ Bloqueante é considerada síncrona
- □No send bloqueante, o emissor é bloqueado até que a mensagem seja recebida pelo processo receptor ou caixa de correio
- □No *receive* bloqueante, o receptor é bloqueado até que uma mensagem esteja disponível
- ➤ Não-bloqueante é considerada assíncrona
- No send não-bloqueante, o emissor envia a mensagem e retoma a operação
- □No **receive não-bloqueante**, o receptor recebe uma mensagem válida ou então uma mensagem nula
- ➤ Quando tanto send como receive forem bloqueantes, ocorre um ponto de encontro (rendezvous) entre o remetente e o receptor

Buffering

- ➤ Utilizado tanto na **comunicação direta** quanto na **indireta**, as mensagens são armazenadas em uma fila temporária (*buffer*). Um *buffer* podem ser implementado de três maneiras:
- 1.Capacidade zero nenhuma mensagem armazenadaO emissor precisa bloquear e esperar o receptor (*rendezvous*)
- **2.Capacidade limitada** tamanho finito para *n* mensagens armazenadas
- O emissor precisa esperar (fica bloqueado) se a fila encher
- **3.Capacidade ilimitada** tamanho infinito
- O emissor nunca espera

O caso de capacidade zero é também chamado de sistema de mensagem sem *buffering*; os outros casos são chamados de *buffering* automático



Interface para troca de mensagem do Produtor-**UFABC** Consumidor

```
public interface Channel
  // Send a message to the channel
  public abstract void send(Object item);
  // Receive a message from the channel
  public abstract Object receive();
```

Interface para troca de mensagens [Silberchatz]



Caixa de Correio para a troca de mensagem

```
public class MessageQueue implements Channel
   private Vector queue;
   public MessageQueue() {
      queue = new Vector();
   // This implements a nonblocking send
   public void send(Object item) {
      queue.addElement(item);
   // This implements a nonblocking receive
   public Object receive() {
      if (queue.size() == 0)
        return null;
      else
        return queue.remove(0);
```



O processo produtor para a solução de troca de **UFABC** mensagem

>O produtor

```
Channel mailBox;
while (true) {
   Date message = new Date();
   mailBox.send(message);
```

O processo produtor (parte) [Silberchatz]



O processo consumidor para a solução de troca de **UFABC** mensagem


> O consumidor

```
Channel mailBox;
while (true) {
  Date message = (Date) mailBox.receive();
  if (message != null)
     // consume the message
```

O processo consumidor [Silberchatz]



Passagem de mensagem no Windows XP



O Windows XP possui uma arquitetura modular (vários subsistemas)
Os programas de aplicação podem ser considerados clientes dos subsistemas (servido O recurso de troca de mensagens no Windows XP é chamado de **Chamada de Proce**



- ➤[Silberschatz] SILBERCHATZ, A., GALVIN, P. B. e GAGNE, G. Sistemas Operacionais com Java. 7ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
- ➤[Tanenbaum] TANENBAUM, A. **Sistemas Operacionais Modernos**. 3^a ed. São Paulo: Prentice Hall, 2009.
- ➤[MACHADO] MACHADO, F. B. e MAIA, L. P. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. 4^a ed., Rio de Janeiro: LTC, 2007.