Universidade Federal do ABC

BC1518 - Sistemas Operacionais

Aula 2: Estruturas de Sistemas de Computação



UFABC Tópicos desta aula

- ➤ Revisão de hardware
- □ Processador
- Memória
- □ Discos
- □Dispositivos de E/S
- Interrupção
- ➤ Proteção de Hardware
- □Operação modo dual
- □Proteção de E/S
- □Proteção de memória



Um Sistema de Computação




Figura 1.6 Alguns dos componentes de um computador pessoal simples.

Um Sistema de Computação de uso geral consiste em uma ou mais CPUs e em uma série de controladores de dispositivos, conectados através de um barramento comum



- ➤O processador (CPU) é o componente vital de um sistema de computação, é o "cérebro" do computador
- ➤É responsável pela realização de operações de processamento e controle durante a execução de um programa
- ➤ Para que o processador execute um programa, este deve ser traduzido em instruções (em linguagem de máquina)
- ➤ Essas instruções devem estar armazenadas em posições sucessivas da memória principal
- >A execução de um programa é feita sequencialmente, uma instrução de cada vez
- ➤ Todo processador suporta um conjunto específico de instruções de máquina
- ➤ Esse conjunto de instruções é especificado pela arquitetura do processador
 - □ Por exemplo, um processador Pentium não executa programas voltados para um processador SPARC e vice-versa



Instrução de máquina

- ➤O conjunto de instruções contém as operações que o processador é capaz de executar:
 - □ movimentação de dados (memória <--> registrador)
 - □ matemáticas (aritméticas, lógicas, ...)
 - □ entrada-saída (leitura e escrita em dispositivos de E/S)
 - □ controle (desvio da sequência de execução, parada, etc...)

Alguns exemplos de instruções* (processador hipotético):

```
0000 Load Carregar no acumulador
```

0001 Store Salvar na memória

0010 Add Somar

0011 Sub Subtrair

Exemplo:

Add A B C (Soma o conteúdo de A e B e armazena o resultado em C)


A mesma instrução em linguagem de máquina:

0010 11110000 11110001 1111011

11110001 1111011 Endereço (local onde está armazenado o dado)



Componentes da CPU






Registradores

- ➤Os registradores são utilizados para o armazenamento temporário de informações durante a execução de um programa
 - ☐ Armazena dados que estão sendo manipulados e os resultados temporário das operações
 - □ São utilizados pois o tempo de acesso para buscar instruções (ou operandos) na memória é muito maior do que o tempo para processá-las
- > Alguns registradores são de propósito específico:
 - Contador de Programa (PC Program Counter): armazena o endereço (na memória) da próxima instrução a ser buscada
 - Registrador de Instrução (RI): armazena a instrução a ser executada
 - Ponteiro de pilha: aponta para o topo da pilha na memória
 - PSW (Program Status Word): contém informações de controle (por exemplo, modo de funcionamento da CPU - núcleo ou




UFABC Ciclo básico de execução da CPU





- ➤ Para melhorar o desempenho, em vez do ciclo básico (busca, decodificação e execução), foram introduzidas técnicas como o *Pipeline*
 - □ A principal ideia é dividir o ciclo básico de execução em estágios (busca, decodificação e execução) de modo que possam ser executados paralelamente
 - □ Através da utilização de múltiplas unidades funcionais na CPU
 - □ Exemplo: uma CPU pode ter unidades separadas de busca, decodificação e execução, de modo que possa executar os três estágios de maneira independente e paralelamente







Processadores pipeline e superescalar




Figura 1.7 (a) Um processador com pipeline de três estágios. (b) Uma CPU superescalar. [Tanenbaum]

- ➤ Processador superescalar:
 - □ Possui vários estágios de pipeline
 - □ Pode ter múltiplas unidades de busca, decodificação
 - □ E também múltiplas unidades de execução (uma unidade aritmética para inteiros, outra para ponto flutuante e outra para operações lógicas
 - □ Um buffer de instrução para armazenamento temporário das instruções decodificadas e prontas para execução
 - □ Quando uma unidade de execução terminar, é buscada uma instrução que possa 11 executar no *buffer* (e remove



Armazenamento



Hierarquia de Armazenamento

- ➤ Sistemas de armazenamento são organizados em hierarquia
- □ **Velocidade** (geralmente, quanto mais rápida, mais cara a memória)
- **□Custo**
- ■Volatilidade
- ➤ Quanto mais alto estiver na hierarquia, maior a velocidade e custo e menor a capacidade



Hierarquia de Dispositivos de Armazenamento




Figura 1.9 Hierarquia de memória típica. Os números são aproximações. [Tanenbaum]

Registradores, cache e memória principal são voláteis, enquanto que discos e fitas são na



Memória cache

- Memória de alta velocidade, localizada dentro ou bem próxima da CPU
- ➤ Possui tamanho limitado, devido ao seu alto custo
- ➤ A principal vantagem no uso de cache é possibilitar a redução no tempo de acesso a um dado (obtenção do dado) pela CPU
 - □ Dados frequentemente usados são armazenados na memória cache
 - Quando a CPU precisa ler um dado, antes de buscar na memória principal, verifica se o dado está na cache
 - □ Caso esteja presente na cache (*cache hit*), não há a necessidade de acessar a memória principal (através do barramento)
 - □ Porém se o dado não estiver na cache (*cache miss*) é feita a requisição na memória principal



Memória cache

- > Muitas máquinas possuem 2 até 3 níveis de cache
 - □ Cache L1: está integrada à CPU, em geral possui capacidade de dezenas de kilobytes
 - □ Cache L2: capaz de armazenar centenas de megabytes a dezenas ou centenas de gigabytes
 - □ Cache L3: menos comum, maior capacidade de armazenamento
 - □L1 é mais rápida que L2, que é mais rápida que L3 e que por sua vez é mais rápida que a memória principal
- ➤Em muitos processadores atuais L1 e L2 são incorporados à CPU, utilizando conexões de alta velocidade da mesma



Memória cache em processadores multicore





Figura 1.8 (a) Chip quad-core com uma cache L2 compartilhada. (b) Um chip quad-core com caches L2 separadas. [Tanenbaum]

- ➤Em (a) cache L2 compartilhada pelos núcleos (chips da Intel)
 - □ Requer um mecanismo para controle de concorrência no acesso à cache
- ➤Em (b) Cada núcleo tem sua própria cache L2 (chips da AMD)
 - □ É necessário manter a consistência das caches

- ➤ Uso da memória de alta velocidade para armazenar dados recentemente acessados a fim de melhorar o desempenho
- > Requer uma política de *gerenciamento de cache*. Questões ao lidar com cache:
- □Quando colocar um novo item em um novo cache
- □Em qual linha de cache colocar um novo item
- □ Que item remover do cache quando for preciso espaço
- □Onde colocar um item desalojado recentemente na memória mais ampla
- □Escolha do tamanho do cache e a forma de substituição dos itens do cache pode causar um grande aumento no desempenho
- ➤O caching introduz outro nível na hierarquia de armazenamento
- □ Isso exige que os **dados** armazenados simultaneamente em mais de um nível sejam *consistentes*





Migração do Inteiro A do Disco para o Registrador [Silberschatz]

- ➤Em uma estrutura de armazenamento hierárquica, um mesmo dado pode estar em diferentes níveis
- Exemplo: Incrementar em 1 o valor de um inteiro A que está no arquivo B e este arquivo B está armazenado no disco
 - □ O bloco correspondente ao inteiro A é copiado do disco para a memória principal, em seguida, o mesmo é copiado da memória principal para a cache e finalmente copiada da cache para o registrador
 - Se o resultado da operação de incremento de A for armazenado somente no registrador, os valores de A ficarão diferentes nos dispositivos
 - □ É preciso garantir que o valor de A acessado (por outros processos)




Memória principal

- ➤ A memória principal ou memória de acesso aleatório (RAM Random Access Memory) é uma memória essencial em um computador, onde as instruções e dados são armazenados
- **≻**Características:
 - □ Volatilidade: o seu conteúdo é perdido ao desligar o computador ou em uma interrupção no fornecimento de energia
 - Acesso aleatório aos dados: em vez do acesso sequencial como em fitas magnéticas => o tempo de acesso a qualquer endereço de memória é constante
 - □ Suporte a leitura e gravação de dados
- ➤ A memória armazena apenas bits (0 ou 1)
 - □ O bit é a unidade básica de memória
- ➤ A memória é estruturada em sequências de bits, chamadas de células (em geral, as células possuem 8 bits (1 byte))
- ➤O tamanho da célula depende, dentre outros fatores, do propósito de utilização do computador



Memória principal



- ➤Em geral, cada célula tem 8 bits
 - □ É possível armazenar 2^k
 combinações de bits
- ➤ Cada célula esta associada a um endereço
 - Se a memória possui n células, os endereços das células são numerados de 0 a n-1
 - São endereços fixos representados por números binários
- Capacidade da memória: número de células que pode endereçar vezes o número de bits da célula




Armazenamento secundário

- Extensão da memória principal que fornece grande capacidade de armazenamento não-volátil
- ➤O dispositivo de memória secundária mais comum são os
- ➤ Discos magnéticos discos de metal ou plástico cobertos com material de gravação magnético
- □ A superfície do disco é dividida logicamente em **trilhas**, que são subdivididas em **setores**
- □O controlador de disco determina a interação lógica entre o dispositivo e o computador
- □O disco é um dispositivo mecânico, logo o tempo de acesso aos dados é lento (comparado à memória RAM)



Mecanismo de Movimentação da cabeça do HD



- ➤ Para acessar dados do disco é preciso mover o cabeçote de leitura/escrita para encontrar a trilha, aguardar até encontrar o setor correto (depende da velocidade de rotação do dispositivo acionador)
- ➤ Além disso, os dados devem ser transferidos para a memória principal para serem lidos pela CPU



Memória virtual

- A técnica de memória virtual é utilizada por muitos computadores, possibilita a execução de programas maiores que a memória principal colocando parte deles em disco e a memória principal é utilizada como um cache
- ➤ As partes mais utilizadas ficam na memória principal e o restante em disco
- ➤ Requer um mecanismo para converter endereços de memória física da RAM para a localização no disco
- ➤ (Memória virtual será visto mais para a frente)




Dispositivos de E/S



Dispositivos de E/S

- ➤Os dispositivos de E/S (Entrada/Saída) são constituídos por duas partes: o controlador do dispositivo e o dispositivo em si
- Cada controlador de dispositivo é responsável por um tipo de dispositivo específico (controla fisicamente o dispositivo) e interage com o SO
- ➤O controle do dispositivo real é na maioria das vezes muito complicado, com muitos detalhes
- Em geral, os SOs possuem um *driver* de dispositivo para cada controlador que oferece uma interface uniforme para





Dispositivos de E/S

- ➤Os controladores de dispositivo possuem um *buffer* local para armazenamento e alguns registradores específicos
- ➤ Por exemplo, o controlador de disco deve ter registradores para especificar endereços de memória, contador de setores (do disco) e indicador de direção (leitura/escrita)
- ➤ Para iniciar uma operação de E/S:
 - □ O driver recebe o comando, traduz o comando em valores apropriados e carrega os registradores
 - O controlador de dispositivo examina o conteúdo desses registradores para determinar a ação que deve ser realizada (por ex. "Ler um bloco de dados do disco")
 - □ O controlador começa a transferir dados do dispositivo para seu buffer local
 - □ Quando a transferência de dados é concluída o controlador de dispositivo informa ao driver que terminou a operação
 - □ O término de uma operação de E/S pode ser através de:



Operação de E/S e interrupção






Figura 1.11 (a) Passos ao inicializar um dispositivo de E/S e obter uma interrupção. (b) O processamento da interrupção envolve fazer a interrupção, executar o manipulador de interrupção e retornar ao programa de usuário. [Tanenbaum]





Mecanismo de interrupção






Funções comuns de Interrupções

- ➤ Para cada tipo de interrupção existe uma rotina de tratamento associada, para a qual o fluxo de execução deve ser desviado
- ➤O tipo de evento ocorrido é fundamental para determinar o endereço de tratamento da rotina de tratamento
- ➤ A interrupção geralmente transfere o controle para o serviço de interrupção através do vetor de interrupção, que contém o endereço de todas as rotinas de serviço (tratadores de interrupção)
- ➤O Sistema Operacional preserva o estado da CPU, armazenando o conteúdo de registradores e do contador de programa (o endereço de retorno é armazenado na pilha do sistema)
- ➤Uma exceção (trap) é uma interrupção gerada por software,
 causada por um erro ou por uma requisição do usuário
 Ex.: divisão por zero ou requisição de E/S pelo programa do usuário
- ➤ Sistemas Operacionais modernos são baseados em interrupções



Diagrama de Tempo de Interrupção para um único processo gerando saída



Quando um dispositivo de E/S termina a operação atribuída a ele, a CPU é informada através de uma interrupção. Então a CPU momentaneamente pára o que está sendo feito, trata a interrupção e coleta o resultado da operação de I/O




Estrutura de E/S


- ►E/S síncrona: Após o início da E/S, o controle retorna ao programa do usuário somente quando a E/S é finalizada

 □Apenas uma requisição de E/S pode estar pendente de cada vez, sem processamento de E/S concorrente
- ➤E/S assíncrona: Após o início da E/S, o controle retorna ao SO ou ao programa do usuário sem esperar o término da E/S
- □É necessária uma requisição ao SO para permitir que o contexto seja salvo e o programa do usuário aguarde pelo término da E/S
- □Como vários dispositivos de E/S podem ser solicitados, há uma tabela de *status* de dispositivo contendo uma entrada para cada dispositivo de E/S indicando seu tipo, endereço e estado
- □O SO examina a tabela de dispositivo de E/S para determinar o status do dispositivo e para modificar a entrada da tabela a fim de incluir a requisição



Dois métodos de E/S






(a) E/S síncrona; (b) E/S assíncrona

A principal vantagem da E/S assíncrona é maior eficiência do sistema: enquanto ocorre a operação de E/S, a CPU pode ser usada para outra 33 tarefa



Tabela de status de dispositivos



Quando é utilizado E/S assíncrona, é necessário armazenar as várias requisições de E/S simultâneas



Estrutura de acesso direto à memória (DMA – Direct Memory Access)

- ➤ Usado para dispositivos de E/S de alta velocidade capazes de transmitir informações próximas às velocidades da memória
- ➤O DMA é um chip que controla a transferência de bits entre o controlador de algum dispositivo e a memória sem intervenção da CPU
- ➤ Através do DMA, o controlador de dispositivo transfere **blocos de dados** diretamente do armazenamento em *buffer* para a memória principal
- ➤ Apenas uma interrupção é gerada por bloco, em vez de uma interrupção por *byte*



Proteção de Hardware

- ➤ Operação em Modo Dual
- ➤ Proteção de I/O
- ➤ Proteção de Memória



UFABC Operação em Modo Dual

- ➤ A fim de proteger o sistema e garantir a sua execução apropriada, é utilizado um mecanismo de proteção para evitar que usuários modifiquem o código do sistema ou acessem seus serviços indevidamente
- ➤ Esse mecanismo (presente no hardware dos processadores) suporta dois modos de operação:
- □ Modo monitor (também chamado *modo supervisor* ou *modo do* sistema ou modo kernel) – execução feita em nome do SO
- •Permite o acesso ao conjunto total de instruções, possibilitando o acesso irrestrito ao hardware
- Modo usuário execução feita em nome de um usuário
- Permite executar apenas um número reduzido de instruções, conhecidas como não-privilegiadas
- ➤ As intruções privilegiadas são instruções que podem ser acessadas somente pelo sistema operacional ou, por intermédio dele, evitando assim problemas de segurança e integridade do sistema




Operação em Modo Dual (cont.)

- ➤O modo de operação é determinado pelo bit de modo no hardware do computador (no registrador de status da CPU) e indica o modo de operação corrente
- ➤São utilizados os valores:
- **□0 modo monitor** ou
- □1 modo usuário
- ➤ Através do bit de modo é avaliado se a instrução corrente pode ou não ser executada



Operação em Modo Dual (cont.)

➤ Quando ocorre uma interrupção ou erro, o bit de modo é alterado para o modo monitor, de modo que o sistema operacional possa executar a rotina de tratamento correspondente






Proteção de E/S

- ➤ Todas as instruções de E/S são instruções privilegiadas
- ➤É preciso assegurar que um programa do usuário nunca possa obter o controle do computador no modo monitor (por exemplo, um programa do usuário que, como parte de sua execução, consiga colocar um novo endereço no vetor de interrupção; se esse novo endereço apontar para a área do usuário, este pode assumir o controle do sistema no modo monitor!)



Chamadas de sistema

- ➤ Sabendo-se que as **instruções de E/S são privilegiadas**, como o programa do usuário efetua operações de E/S?
- □Através de **Chamada ao Sistema** (*system call*), que é o método usado para requisitar uma ação do Sistema Operacional
- □Por exemplo, se um programa deseja realizar uma operação de leitura de disco, é feita uma chamada ao sistema. Essa chamada é tratada pelo SO, que avalia a requisição e se a requisição for válida, executa-a em seu nome (muda o bit de modo para 0)



Transição do modo usuário para modo kernel [Silberschatz]




Proteção de Memória

- ➤É necessário proteger a memória de programas que tentem acessar um espaço que não foi lhes foi designado (por exemplo, a memória do SO e memória de outros usuários)
- ➤ Essa proteção de memória é realizada por meio da especificação de limites na memória que determinam o espaço alocado para um determinado programa
- Esses limites são implementados através de dois registradores no processador e só podem ser modificados por instruções privilegiadas
- Esses dois registradores que determinam o intervalo de endereços válidos que um programa pode acessar são:
- □Registrador de base: contém o menor endereço de memória física válido
- □ Registrador de limite: contém o tamanho do intervalo
- ➤ A memória fora do intervalo definido é protegida
- ➤ Quando executado no modo monitor, o sistema operacional




Uso de registradores de base e de limite





Proteção de endereços via hardware



[Silberschatz]



- ➤[Silberschatz] SILBERCHATZ, A., GALVIN, P. B. e GAGNE, G. Sistemas Operacionais com Java. 7ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
- ➤[Tanenbaum] TANENBAUM, A. **Sistemas Operacionais Modernos**. 3^a ed. São Paulo: Prentice Hall, 2009.
- ➤[MACHADO] MACHADO, F. B. e MAIA, L. P. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. 4^a ed., Rio de Janeiro: LTC, 2007.