# Fale elektromagnetyczne 11/15

Andrzej Kapanowski https://ufkapano.github.io/

WFAIS, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2021

# Zjawisko indukcji elektromagnetycznej

- Dwa symetryczne przypadki:
  - (a) pętla z prądem + pole magnetyczne  $\Rightarrow$  moment siły,
  - (b) moment siły + pole magnetyczne  $\Rightarrow$  prąd w pętli.
- Istotę zjawiska indukcji elektromagnetycznej można ustalić z następujących doświadczeń:
  - (a) magnes poruszający się wzdłuż osi cewki indukuje prąd w cewce,
  - (b) cewka z prądem stałym poruszająca się względem drugiej cewki indukuje w niej prąd,
  - (c) nieruchoma cewka z prądem zmiennym indukuje prąd w drugiej nieruchomej cewce.
- Uogólnienie: zmieniający się strumień magnetyczny przenikający cewkę indukuje w niej prąd elektryczny.

2021

## Prawo indukcji Faradaya

#### Prawo indukcji Faradaya (pierwsza połowa XIX wieku)

Zmienny strumień magnetyczny przenikający obwód elektryczny powoduje powstanie (indukowanie) w nim siły elektromotorycznej.

Jeżeli obwód jest zamknięty, to pod wpływem SEM może popłynąć prąd w obwodzie. Ilościowo prawo Faradaya zapisujemy następująco


$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.\tag{1}$$

Znak minus oznacza przeciwdziałanie, co dokładniej określa reguła Lenza.

#### Regula Lenza

#### Regula Lenza

Prąd indukowany w obwodzie płynie w takim kierunku, że pole magnetyczne wytworzone przez ten prąd przeciwdziała zmianie strumienia pola magnetycznego, która ten prąd indukuje.



- Prawo indukcji możemy wyprowadzić z zasady zachowania energii. Rozważmy prostokątną ramkę wyciąganą ze stałą prędkością  $\vec{v}$  z obszaru jednorodnego pola magnetycznego o indukcji B.
- Strumień magnetyczny obejmujący ramkę zmniejsza się, a więc w obwodzie indukuje się SEM i płynie prad indukcyjny o natężeniu /
- Na ramkę działa siła F = BIL. Żeby ramka mogła przesuwać się ruchem jednostajnym, trzeba na nią działać siłą zewnętrzną o wartości F
- Jeżeli ramka przesunie się o  $\Delta x = v \Delta t$ , to praca siły zewnetrznej wynosi

$$\Delta W_1 = F \Delta x = BIL\Delta x = BI\Delta S = I\Delta \Phi_B. \tag{2}$$

 Z drugiej strony prąd płynący w obwodzie wykonuje pracę (znak minus oznacza wykonanie pracy przez układ przewodników)

$$\Delta W_2 = -\mathcal{E}I\Delta t. \tag{3}$$

• Z zasady zachowania energii stwierdzamy, że praca wykonana przez siły zewnętrzne będzie równa pracy prądu elektrycznego,  $\Delta W_1 = \Delta W_2$ ,  $I\Delta \Phi_B = -\mathcal{E}I\Delta t$ ,

$$\mathcal{E} = -\frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t}.\tag{4}$$

Otrzymaliśmy prawo indukcji Faradaya.



Rozważmy dalej wartość SEM pomijając znak minus

$$\mathcal{E} = \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t} = \frac{BL\Delta x}{\Delta t} = BLv. \tag{5}$$

- Jeżeli w obwodzie jest opór R, to płynący prąd ma natężenie  $I=\mathcal{E}/R=BLv/R$ .
- Działająca siła zewnętrzna musi mieć wartość  $F = BIL = B^2L^2v/R$ .
- Moc działającej siły jest równa szybkości wydzielania się energii termicznej w ramce

$$P = Fv = \frac{B^2L^2v^2}{R} = \left(\frac{BLv}{R}\right)R = I^2R.$$
 (6)

## Indukowane pole elektryczne

- Zmienny strumień magnetyczny wytwarza indukowaną SEM, a przy zamkniętym obwodzie może płynąć prąd indukowany.
   Oznacza to, że w obwodzie musi istnieć pole elektryczne, które przemieszcza ładunki.
- Zmienne pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne. Jest to inne sformułowanie prawa indukcji Faradaya.
- SEM w obwodzie można wyrazić jako całkę po konturze zamkniętym z pola elektrycznego

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s}. \tag{7}$$

Nowa postać prawa Faradaya

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$
(8)

2021

9 / 39

# Cewki i indukcyjność

- Kondensator może służyć do wytworzenia pola elektrycznego o zadanej wartości natężenia E. Podobnie cewka (solenoid) może być zastosowana do wytworzenia pola magnetycznego o zadanej indukcji B.
- Jeżeli prąd o natężeniu I płynie przez cewkę o N zwojach, to wytwarza ona pole magnetyczne B. Oznaczmy strumień pola magnetycznego przenikającego jeden zwój przez Φ<sub>B</sub>.
- Indukcyjność własną cewki L definiujemy jako  $N\Phi_B = LI$ .
- Jeżeli prąd w cewce zmienia się, to powstaje SEM

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d(N\Phi_B)}{dt} = -\frac{d(LI)}{dt} = -L \frac{dI}{dt}.$$
 (9)

# Obliczanie indukcyjności cewki

- Rozważmy odcinek o długości d długiej cewki mającej n zwojów na jednostkę długości.
- Strumień pola magnetycznego przenikający tą część cewki wynosi  $N\Phi_B = (nd)(BS)$ , gdzie B jest indukcją w cewce, a S polem przekroju poprzecznego cewki.
- Z prawa Ampere'a wiemy, że  $B=\mu_0 In$ .
- Indukcyjność własna cewki wynosi

$$L = \frac{N\Phi_B}{I} = \frac{ndBS}{I} = \frac{nSd(\mu_0 In)}{I} = \mu_0 n^2 Sd.$$
 (10)

- Indukcyjność na jednostkę długości wynosi  $L/d = \mu_0 n^2 S$ .
- Jednostką indukcyjności w układzie SI jest henr,  $1 \text{henr} = 1H = 1T \cdot m^2/A$ .

# Indukcja wzajemna

- Rozważmy układ dwóch cewek ustawionych w ten sposób, że strumień magnetyczny wytwarzany przez prąd płynący w jednej z nich przenika powierzchnię zwojów drugiej. Zmiana prądu w jednej z nich powoduje powstanie SEM indukcji w drugiej. Jest to zjawisko indukcji wzajemnej.
- Oznaczmy przez  $N_2$  liczbę zwojów drugiej cewki,  $\Phi_{12}$  strumień magnetyczny pochodzący od pierwszej cewki, przenikający jeden zwój drugiej cewki.
- Indukcyjność wzajemną między cewkami M określamy związkiem  $N_2\Phi_{12}=MI_1~(M\sim N_1N_2)$ .
- Jeżeli prąd w pierwszej cewce zmienia się, to w drugiej cewce powstaje SEM

$$\mathcal{E}_2 = -N_2 \frac{d\Phi_{12}}{dt} = -\frac{d(N_2 \Phi_{12})}{dt} = -\frac{d(MI_1)}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt}. \quad (11)$$

## Energia zmagazynowana w polu magnetycznym

Rozważmy cewkę o indukcyjności L, w której płynie prąd I'.
 Zwiększenie prądu płynącego w cewce spowoduje powstanie
 SEM samoindukcji. Źródło dołączone do cewki wykona pracę

$$\Delta W = \mathcal{E}' \Delta q' = L \frac{\Delta I'}{\Delta t} \Delta q' = L I' \Delta I'. \tag{12}$$

 Praca potrzebna do zwiększenia natężenia prądu od 0 do I wynosi

$$W = \int_0^I LI'dI' = \frac{LI^2}{2}.$$
 (13)

# Energia zmagazynowana w polu magnetycznym

• Korzystając ze związków na L i B mamy

$$W = \frac{\mu_0 n^2 S dI^2}{2} = \frac{(\mu_0 nI)^2 S d}{2\mu_0} = \frac{B^2}{2\mu_0} S d.$$
 (14)

- Wyrażenie Sd jest objętością przestrzeni zamkniętą zwojami cewki, w której panuje jednorodne pole magnetyczne o indukcyjności B. Wyrażenie  $B^2/(2\mu_0)$  jest gęstością energii magnetycznej.
- Energia cewki z prądem jest zmagazynowana w polu magnetycznym. Cewka może oddać tą energię, kiedy będziemy ją odłączać od źródła, np. na oporniku wydzieli się ciepło.

### Indukowane pole magnetyczne

 Opis zjawiska indukcji magnetycznej nasunął Maxwellowi postulat, że zmienne pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne. Ilościowo można to zapisać

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$
(15)

- Wyrażenie  $\epsilon_0 d\Phi_E/dt$  ma wymiar prądu. Jest ono traktowane jako natężenie fikcyjnego prądu, zwanego prądem przesunięcia.
- Istnienie prądu przesunięcia można stwierdzić w doświadczeniu z kondensatorem ładowanym pewnym prądem. Rosnące pole elektryczne między okładkami kondensatora wytwarza pole magnetyczne.
- Jeżeli weźmiemy pod uwagę zwykłe prądy łącznie z prądem przesunięcia, to otrzymamy uogólnione prawo Ampere'a.

#### Równania Maxwella

Równania Maxwella zapisane przy założeniu, że nie występują materiały dielektryczne i magnetyczne.

• Prawo Gaussa dla elektryczności

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}.$$
 (16)

Prawo Gaussa dla magnetyzmu

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0. \tag{17}$$

Prawo Faradaya


$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$
(18)

Uogólnione prawo Ampere'a

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} + \mu_0 I_{P_0} \qquad (19)$$

A. Kapanowski (WFAIS UJ)


# Obwód RLC



# Obwody RC

- Rozważmy obwód szeregowy RC składający się z nienaładowanego kondensatora o pojemności C (q=0 dla t=0), doskonałego źródła o SEM  $\mathcal E$  i opornika o oporze R.
- ullet Po zamknięciu obwodu następuje ładowanie kondensatora aż do momentu, gdy  $q/C=\mathcal{E}.$
- Z drugiego prawa Kirchoffa  $\mathcal{E} IR q/C = 0$ .
- ullet Otrzymujemy równanie różniczkowe na funkcję q(t), przy czymI=dq/dt.
- Rozwiązanie to  $q(t) = C\mathcal{E}[1 \exp(-t/\tau_C)]$ , gdzie  $\tau_C = RC$  jest pojemnościową stałą czasową obwodu o wymiarze czasu,  $1\Omega \cdot 1F = 1s$ .
- Prąd ładowania  $I = (\mathcal{E}/R) \exp(-t/\tau_C)$ .


# Obwody RC



# Obwody RL

- Rozważmy obwód szeregowy RL składający się z cewki
  o indukcyjności L, doskonałego źródła o SEM E i opornika
  o oporze R.
- Po zamknięciu obwodu prąd rośnie, czemu przeciwstawia się SEM samoindukcji cewki.
- Z drugiego prawa Kirchoffa  $\mathcal{E} IR L(dI/dt) = 0$ .
- Otrzymujemy równanie różniczkowe na funkcję I(t), przy czym I=0 dla t=0.
- Rozwiązanie to  $I(t) = (\mathcal{E}/R)[1 \exp(-t/\tau_L)]$ , gdzie  $\tau_L = L/R$  jest indukcyjną stałą czasową obwodu o wymiarze czasu,  $1H/1\Omega = 1s$ .

# Obwody RL



# Obwody LC

- Rozważmy obwód szeregowy LC składający się z cewki o indukcyjności L i kondensatora o pojemności C.
- Z drugiego prawa Kirchoffa L(dI/dt) + q/C = 0,

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{LC} = 0. ag{20}$$

• Rozpoznajemy równanie oscylatora harmonicznego,

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad T = 2\pi\sqrt{LC}. \tag{21}$$

- W obwodzie występują drgania,  $q=q_m\cos(\omega t+\phi)$ ,  $I=-\omega q_m\sin(\omega t+\phi)$
- Zachowana jest energia  $LI^2/2 + q^2/(2C)$ .

### Drgania tłumione w obwodzie RLC

- Rozważmy obwód szeregowy RLC składający się z opornika o oporze R, cewki o indukcyjności L i kondensatora o pojemności C.
- ullet Z drugiego prawa Kirchoffa  ${\cal E}-IR-L(dI/dt)-q/C=0$ ,

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \mathcal{E}.$$
 (22)

- Rozpoznajemy równanie oscylatora harmonicznego tłumionego z siłą wymuszającą  $(\mathcal{E})$ .
- Częstość drgań swobodnych  $\omega=1/\sqrt{LC}$ .
- Jeżeli  $\mathcal{E}=\mathcal{E}_0\sin(\Omega t)$ , to amplituda drgań będzie zależała od częstości  $\Omega$ .



# Drgania tłumione w obwodzie RLC

- Możemy poszukiwać warunku rezonansu (maksimum amplitudy) dla q(t) lub I(t). Należy pamiętać, że są to różne funkcje  $\Omega$  i mają maksimum w innych miejscach.
- Amplituda dla prądu wynosi

$$I_m = \frac{\mathcal{E}_0}{Z} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + [\Omega L - 1/(\Omega C)]^2}},$$
 (23)

gdzie Z nazywamy impedancją obwodu.

- Rezonans dla prądu  $\Omega_r = 1/\sqrt{LC} = \omega$ .
- Prąd w obwodzie jest zwykle przesunięty w fazie w stosunku do SEM wymuszającej.

# Moc w obwodach prądu zmiennego

 W obwodzie RLC chwilowa szybkość rozpraszania energii (moc chwilowa) na oporniku wynosi

$$P = I^2 R = I_m^2 R \sin^2(\Omega t - \phi). \tag{24}$$

Interesuje nas zwykle moc średnia

$$P_{sr} = \frac{I_m^2 R}{2} = \left(\frac{I_m}{\sqrt{2}}\right)^2 R = I_{sk}^2 R = I_{sk} U_{sk}, \tag{25}$$

gdzie  $I_{sk}$  jest wartością skuteczną natężenia prądu.

- Wartość skuteczna napięcia  $U_{sk} = U_m/\sqrt{2}$ .
- Przy tej samej mocy średniej mamy pewien zakres swobody (duży prąd i małe napięcie lub na odwrót).


# Transformatory

- W systemie przesyłania energii elektrycznej pożądane są małe natężenia prądu, aby straty omowe I<sup>2</sup>R były jak najmniejsze.
- Transformator to urządzenie służące do podwyższania lub obniżania (transformowania) napięcia prądu zmiennego.
- ullet Uzwojenie pierwotne o  $N_1$  zwojach połączone jest ze źródłem prądu zmiennego  $U_1$ . Prąd pierwotny indukuje w rdzeniu zmienny strumień magnetyczny, który przenika uzwojenie wtórne,


$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{U_1}{N_1} = \frac{U_2}{N_2}. (26)$$

- Stosunek  $N_2/N_1$  nazywamy przekładnią transformatora.
- Transformacja napięcia  $U_2 = U_1 N_2 / N_1$ .
- Transformacja prądów  $I_2 = I_1 N_1 / N_2$ .

#### Transformator




#### Cewka Ruhmkorffa




# Pole elektromagnetyczne

- Pole elektryczne i pole magnetyczne są przejawami pola elektromagnetycznego, które ujawnia swoje dwa oblicza w zależności od obranego układu odniesienia.
- Falę elektromagnetyczną można traktować jako przenoszenie drgań pola elektromagnetycznego od jednego punktu przestrzeni do drugiego.
- Fale elektromagnetyczne nie wymagają obecności ośrodka i mogą rozchodzić się również w próżni.
- Wielkim osiągnięciem Maxwella było pokazanie, że światło widzialne (400 – 700nm) jest falą elektromagnetyczną, a tym samym, że optyka jest gałęzią elektromagnetyzmu.

# Widmo fal elektromagnetycznych



# Płaska fala elektromagnetyczna



# Płaska fala elektromagnetyczna

- Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi. Rozchodzenie się tych fal opisują równania Maxwella.
- Wektor natężenia pola elektrycznego  $\vec{E}$  jest zawsze prostopadły do wektora indukcji pola magnetycznego  $\vec{B}$ .
- Iloczyn wektorowy  $\vec{E} \times \vec{B}$  zawsze wyznacza kierunek rozchodzenia się fali.
- Oscylacje pól  $\vec{E}$  i  $\vec{B}$  są zgodne w fazie.
- ullet Biegnąca fala płaska monochromatyczna (jedno  $\lambda$ )

$$E = E_m \sin(kx - \omega t), \quad B = B_m \sin(kx - \omega t).$$
 (27)

Prędkość fali

$$c = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = \frac{E_m}{B_m} = \frac{E}{B}.$$
 (28)

#### Wektor Poyntinga

 Energetyczne właściwości fali elektromagnetycznej opisuje wektor Poyntinga

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}. \tag{29}$$

Jest to energia przenoszona przez falę w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali.

- Kierunek wektora Poyntinga jest w każdym punkcie kierunkiem rozchodzenia się fali i kierunkiem przepływu energii w tym punkcie.
- Wartość średnią modułu  $\vec{S}$  nazywamy natężeniem fali $I_{fali} = S_{sr} = E_m B_m/2$ .
- Dla fali kulistej rozchodzącej się z punktowego źródła  $I_{fali} = P_{zr}/(4\pi r^2)$ .

## Ciśnienie promieniowania

- Fale elektromagnetyczne przenoszą zarówno energię, jak i pęd. Oświetlając jakieś ciało wywieramy na nie ciśnienie promieniowania.
- Załóżmy, że w czasie  $\Delta t$  ciało uzyskało od promieniowania energię  $\Delta U$  przez zaabsorbowanie promieniowania. Zmiana pędu ciała wynosi  $\Delta p = \Delta U/c$ .
- Jeżeli promieniowanie w całości odbiło się od ciała wzdłuż pierwotnego kierunku, to zmiana pędu wyniesie  $\Delta p = 2\Delta U/c$ .
- Ciśnienie promieniowania przy absorpcji

$$p_{a} = \frac{\Delta p}{S\Delta t} = \frac{I_{fali}S\Delta t}{S\Delta tc} = \frac{I_{fali}}{c}.$$
 (30)

• Ciśnienie promieniowania przy odbiciu  $p_o=2I_{fali}/c$ .


### Polaryzacja

- Polaryzacją nazywamy właściwość fali poprzecznej polegającą na zmianach kierunku oscylacji rozchodzącego się zaburzenia w określony sposób. Dla fali elektromagnetycznej określamy płaszczyznę drgań fali jako płaszczyznę, w której leżą wektory  $\vec{E}$ .
- W fali spolaryzowanej liniowo jest jedna płaszczyzna drgań nie zmieniająca się w czasie.
- W fali spolaryzowanej kołowo pole  $\vec{E}$  ma stałą wartość, ale jego kierunek się zmienia. W ustalonym punkcie przestrzeni koniec wektora É zatacza okrąg w czasie jednego okresu fali.
- Fale elektromagnetyczne emitowane przez zwykłe źródła światła (Słońce, żarówka) są niespolaryzowane, wektor  $\vec{E}$  w dowolnym punkcie ma przypadkowy kierunek.

# Metody polaryzacji światła

- Selektywna absorpcja. Pewne materiały mają właściwość przepuszczania tylko fali drgającej w jednej płaszczyźnie, a pochłaniania wszystkich innych fal (dichroizm).
- Podwójne załamanie. Istnieją kryształy, w których prędkość światła zależy od kierunku. Takie kryształy mają dwa współczynniki załamania. Wiązka światła niespolaryzowanego padająca na taki kryształ może rozszczepić się na dwa promienie spolaryzowane liniowo w kierunkach wzajemnie prostopadłych. Przykłady: pryzmat Nikola, ćwierćfalówka.
- Odbicie pod kątem Brewstera.
- Rozpraszanie światła, czyli absorpcja, a potem reemisja światła spolaryzowanego przez ośrodek.

## Odbicie pod kątem Brewstera



#### Prawo Malusa

- Rozważmy światło spolaryzowane liniowo padające na polaryzator tak, że wektor  $\vec{E_0}$  tworzy kąt  $\theta$  z kierunkiem polaryzacji polaryzatora.
- Składowa przechodząca jest równa  $E = E_0 \cos \theta$ .
- Natężenie fali elektromagnetycznej jest proporcjonalne do kwadratu natężenia pola elektrycznego, wobec tego natężenie światła przechodzącego przez polaryzator wynosi

$$I_{fali} = I_{fali,0} \cos^2 \theta. \tag{31}$$

Jest to prawo Malusa.

• W typowym eksperymencie mamy dwa polaryzatory z kierunkami polaryzacji ustawionymi pod kątem  $\theta$ . Pierwszy polaryzator ze światła niespolaryzowanego przygotowuje światło spolaryzowane liniowo, a drugi (analizator) sprawdza prawo Malusa.

#### Prawo Malusa

# Polaryzacja światła –prawo Malusa

