# Асинхронный режим передачи

Курс «Информационные сети и телекоммуникации» весенний семестр 2016 г.

кафедра Управления и информатики НИУ «МЭИ»

# Асинхронный режим технически


- Несколько сокетов могут одновременно:
  - получать или принимать данные;
  - соединяться или ожидать подключений.
- Один «настоящий» поток ОС:
  - Блокирующие сокеты в отдельных потоках?
    - Переключения между потоками долгие
    - Сокетов слишком много
  - о Принцип:
    - 1) дождаться первого события любого сокета;
    - 2) обработать событие без блокировок.

#### Принцип асинхронного режима

Потенциально блокирующие функции разрешается вызывать, только когда *стало известно,* что этот вызов не приведет к блокировке:

```
recv(), recvfrom() —
данные уже приняты по сети, ОС готова их отдать;
send(), sendto() —
ОС готова взять у программы данные для передачи;
accept() —
уже есть входящее подключение.
```

# Мультиплексирование ввода и вывода



#### Ожидание событий

Windows: игнорируется.

\*nix: наибольшее значение во множествах, + 1 (сокет в \*nix — число).

```
select(
  max_supplied_fd,
  &waiting_for_input,
  &waiting_for_output
  &expecting_errors, → 3)
  nullptr);
```

Множества сокетов (fd\_set), ожидающих:

- возможности приема данных или приема подключения;
- возможности отправки данных или окончания соединения;
- 3) возможных ошибок.

Функция *изменяет* множества (остаются сокеты с событиями).

# Множество сокетов (fd\_set)

- fd = file descriptor ~= socket (= в \*nix)
- Максимальный размер FD\_SETSIZE (часто 256).
- fd\_set набор сокетов (без повторов):

```
fd_set set;
FD_ZERO(&set);
```

#### Операции:

- FD\_ZERO(&set) ОЧИСТИТЬ МНОЖЕСТВО;
- FD\_SET(socket, &set) добавить socket в set;
- FD\_CLR(socket, &set) удалить socket из set;
- FD\_ISSET(socket, &set) —
   проверить, включен ли socket в set.

#### Ожидание событий

Успех:

ошибка: SOCKET ERROR (Windows) или -1 (\*nix). По истечении времени ожидания — 0. int result = select( Время ожидания события. Бесконечно — nullptr. socket count, Без ожидания — 0 с. и 0 мкс. &waiting\_for\_input, &waiting\_for\_output, struct timeval { &expecting\_errors секунды —→ long tv\_sec; &timeout); микросекунды — long tv\_usec;

количество сокетов, где произошли события;

#### Схема работы

1) Заполнить множества сокетов:

```
FD_ZERO(), FD_CLR(), FD_SET()
```

2) Дождаться наступления событий:

```
select()
```

3) Обработать события:

```
FD_ISSET()
```

- a) чтение: recv(), recvfrom(), accept();
- b) запись: send(), sendto();
- c) ошибки: проверка кода, close().
- 4) Перейти к пункту 1).

# Управление состоянием (1)

```
char buffer[1536];
size_t total = 123;
size_t received = 0;
while (received < total)
{
    size_t left = total - received;
    auto now_received = recv(
        channel, buffer + received, left, 0);
    received += now_received;
}</pre>
```

новое состояние = действие (сокет, старое состояние)  $X_{k+1} = f(X_k)$ 

# Управление состоянием (2)

```
struct Client
{
    int channel;
    char buffer[1536];
                               Состояние каждого клиента
    size_t total;
                               (записи о подключенном клиенте)
    size_t received;
                               независимо от других.
vector<Client> clients;
                                  Нужно определить, для каких
select(...);
                                  клиентов произошли события,
                                  и обработать их по очереди.
recv(
    clients[i].channel,
    clients[i].buffer + clients[i].received,
    clients[i].total - clients[i].received,
    0);
```

# Управление состоянием (3)

```
fd_set readers, writers, failed;
int max_supplied_id = 0;
                               Готовность принять новые данные
FD_CLR(&readers);
                               от клиента нужна всегда:
FD_CLR(&writers);
                               или будет дослан остаток сообщения,
                               или придет начало нового.
FD_CLR(&failed);
for (Client& client : clients) {
    FD_SET(client.channel, &readers);
                                              Проверка на ошибки
    FD_SET(client.channel, &failed);
                                              нужна всегда.
    FD_SET(client.channel, &writers); <</pre>
    max_supplied_id = max(max_supplied_id, client.channel);
    Обычно не нужно, т. к. очередь отправки зачастую не занята.
```

# Управление состоянием (4)

```
int result = select(
    max_supplied_id + 1, &readers, &writers, &failed, 0);
if (result < 0) { /* ошибка */ }
for (Client& client : clients) {
    if (FD_ISSET(client.channel, &readers)) {
        recv(client.channel, ...);
    if (FD_ISSET(client.channel, &writers)) {
        send(client.channel, ...);
    if (FD_ISSET(client.channel, &failed)) {
        // Обработать ошибку.
```

### Недопустимость блокироки

Что произойдет, если вызвать функцию, обращение к которой не разрешалось? (Сокет не был готов к чтению, но вызвана recv().)

- Режим неблокирующий блокировки не произойдет.
- Это ошибка:
  - возвращаемое значение SOCKET\_ERROR или (-1).
- У ошибки есть код:
  - Windows: WSAEWOULDBLOCK;
  - \*nix: EWOULDBLOCK или EAGAIN.
- Работу с сокетом можно продолжить.

#### Переход в асинхронный режим

- Действует на сокеты по отдельности.
- Можно отменить (вызов с yes == 0).

```
Успех: 0,
ошибка: SOCKET_ERROR (Windows) или -1 (*nix).

int yes = 1;
Windows: ioctlsocket

int result = ioctl(

socket, FIONBIO, &yes);
```

# Асинхронный прием подключений

• Синхронный режим:

```
transmitter = accept(acceptor, ...);
```

Блокировка до первого подключения.

- Асинхронный режим:
  - Начать ожидание подключений:

```
listen(acceptor, ...);
```

• Дождаться события:

```
FD_SET(acceptor, &waiting_for_input);
select(..., &waiting_for_input, ...);
```

Принять подключение:

```
if (FD_ISSET(acceptor, &waiting_for_input))
transmitter = accept(acceptor, ...);
```

#### Ожидание подключения

```
Успех: 0.
        ошибка: SOCKET_ERROR (Windows) или -1 (*nix).
        int result = listen(
                  listener, backlog);
                  Размер очереди входящих подключений
Сокет-слушатель
                  (накапливаются между вызовами accept()).
                  SOMAXCONN — «сделать размер наибольшим».
```

#### Диагностика ошибок

- Несколько сокетов работают в одном потоке.
- Значение errno или WSAGetLastError()
   общие для потока.

Функция позволяет получить о сокете разные полезные сведения. Здесь: получение **и сброс** кода ошибки.

```
Примет значение кода ошибки.

int error_code;

getsockopt(socket, SO_ERROR, &error_code);
```