Основы программирования сетевых приложений


Курс «Информационные сети и телекоммуникации» весенний семестр 2016 г.

кафедра Управления и информатики НИУ «МЭИ»

Сокет (socket)

- Устройство для связи в системе.
- Дескриптор такого устройства в программе.
- Сокет НЕ является:
 - соединением (его может не быть);
 - файлом (нельзя закрыть его и открыть заново, перемотать, узнать длину);
 - общей сущностью на связывающихся узлах (2 системы: в каждой 1 сокет и 1 программа, в которой 1 дескриптор для этого сокета).

 © Кафедра управления и информатики НИУ «МЭИ», 2014—2016 г.



Адрес узла (host) и порт (port)

Хост идентифицируется адресом ІР. Адрес ІР: 4 байта, записываются через точку Особые адреса IP: 0.0.0.0 — текущий (loopback) $INADDR_ANY (0x00000000),$ 255.255.255 — для рассылки всем узлам (broadcast) INADDR_BROADCAST (0xFFFFFFF). У каждого узла 65536 портов Порт идентифицирует приложение. Порты 1 — 1023 зарезервированы для системы. Сокет связан только с одним портом. Данные передаются между точками (хост, порт).

Простейшая схема работы

- 1) Создать сокет.
- 2) Передать данные:
 - а) отправить:
 - указать адрес получателя,
 - выполнить отправку;
 - b) принять:
 - указать собственный адрес,
 - выполнить прием,
 - (можно) определить адрес отправителя.
- 3) Закрыть сокет.

Интерфейс программирования

- Berkley Sockets (BSD sockets), 1989 г. набор функций в BSD UNIX 4.2.
- <u>POSIX sockets</u> (UNIX, Linux, Mac *nix) стандарт на интерфейс программирования:
 - Является «наследником» BSD sockets.
 - Используется не только для сетей.
- Windows Sockets (winsock):
 - Не полностью соответствует стандарту POSIX.
 - Много дополнительной функциональности (элементы WSA*), связанной с Windows API.

Создание сокета

Tuп возвращаемого значения: UNIX, Linux, Mac— int Windows — SOCKET

auto channel = socket(

AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);

Семейство адресов:

в каких сетях расположены узлы, будут задаваться их адреса

Вид сокета:

как будет вестись работа с сокетом из программы

Протокол:

как система будет передавать данные по сети

Семейство адресов

- Определяет способ адресации узлов, с которыми будет осуществляться связь.
- Address family (AF_xxx), или protocol family (PF_xxx).
- Популярные семейства:
 - AF_INET «интернет», адреса IPv4 (127.0.0.1)
 - AF_INET6 «интернет», адреса IPv6 (::1)
 - AF LOCAL локальные сокеты ОС *nix
 - AF_BTH (Bluetooth), AF_IRDA (ИК) в Windows

Вид сокетов

- Определяет, как приложению работать с сокетом.
- Пример: дейтаграммные (SOCK_DGRAM)
 - Соединения не устанавливается (connectionless)
 - Передача ведется блоками данных (<u>datagram</u>):
 - размер блока ограничен (< 512...1500 байт);</p>
 - блоки или приходят сразу целиком, или не приходят (не может прийти часть блока);
 - блоки могут прийти в ином порядке, чем были отправлены;
 - возможны потери дейтаграм
 (unreliable ненадежная доставка).

Протокол

- Определяет, как система будет отправлять данные по сети
- Совместимы только определенные протоколы и виды сокетов:
 - SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP
 - SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP
 - □ SOCK_STREAM

 □ IPPROTO_UDP


 □ IPPROTO_UDP

Адрес

Перечисленное объявлено в библиотеках, в своих программах этого писать не нужно

```
Семейство адресов (AF INET, ...)
struct sockaddr_in {
                    sin_family;
   short
                                    Номер порта
   unsigned short
                    sin_port; 1
                                    (в сетевом порядке байт).
   struct in_addr
                    sin_addr; ₹
   char
                    sin_zero[8];
                                       Адрес узла (4 байта)
};
                                  Не используются.
struct in_addr {
   unsigned long s_addr;
                           Необходимо преобразование
};
                           ("127.0.0.1" \rightarrow 0x7f000001):
unsigned long inet_addr(const char* address)
```

Порядок байт (byte order, endianness)



- Порядок байт на разных машинах отличается.
- htons(), htonl(), ntohs(), ntohl()
 h host, n network, s short, l long

```
Отправка данных
                                   Количество отправленных
                                   байт
Целое со знаком:
                                   (0 <= result <= size)</pre>
int (Windows), ssize_t (*nix).
                                   при успехе;
                                   SOCKET_ERROR (Windows)
auto result = sendto(
                                   или -1 (*nix) при ошибке.
   channel, ←

Ранее созданный сокет.

   buffer, ←
                        — Адрес данных для отправки.
   size, ←
                      — Количество байт для отправки.
                          Флаги настроек (см. документацию).
   (const sockaddr*)(&destination),
```

sizeof(destination));
Адрес получателя и его размер.

Привязка сокета (указание собственного адреса)

Необходима для приема, необязательна для отправки. Отменить нельзя.

```
Успех: 0.
      ошибка: SOCKET_ERROR (Windows) или -1 (*nix).
int result = bind(
   channel, ◀
                                          Ранее созданный
                                          сокет.
   (const sockaddr*)&address,
   sizeof(address));
                               Структура-адрес sockaddr_in,
                               на который должно быть отправлено
                               сообщение, чтобы сокетом channel
Размер структуры-адреса.
                               можно было его принять.
```

Прием данных (SOCK_DGRAM)

Код ошибки: Размер принятой датаграммы, если она уместилась в буфер (result <= size). WSA**EMSGSIZE** датаграмма была длиннее size, буфер заполнен, SOCKET_ERROR или (-1) остаток утерян. другой — прием не удался. auto result = recvfrom(channel, Буфер под принятые данные. buffer, Количество байт, которое Флаги настроек size, можно записать в буфер. (см. документацию). nullptr, Нужны для получения адреса отправителя nullptr); (необязательные параметры).

Прием данных (SOCK_DGRAM): получение адреса отправителя

```
sockaddr_in <u>source</u>; ←
                                          Структура-адрес.
int source_size = ...; __
                                        Размер в байтах
auto result = recvfrom(
                                        структуры sockaddr_in
                                        или переменной source.
   channel, buffer, size, 0,
   (sockaddr*)(&source), &source_size);
                    Адрес переменной, содержащей:
Windows;
                     перед вызовом —
socklen_tв*nix
                     количество байт, которое можно записать
(беззнаковый).
                     в структуру-адрес;
                    после вызова —
                     количество байт, записанных в структуру-адрес.
```

N. В.: вызовы блокирующие:

функции не вернут управление программе, пока не произойдет некоторое событие.

- recvfrom() выполняется, пока не будут получены данные по сети.
- sendto() выполняется, пока ОС не примет данные для отправки.
 - Ожидание только при загруженности системы.
 - Отправка может произойти не сразу или не произойти вообще (unreliable!).

Закрытие сокета

• Функция:

```
Windows: <u>closesocket</u>(channel);*nix: <u>close</u>(channel);
```

- Сокеты дефицитный ресурс ОС!
 - По исчерпании доступных сокетов становится невозможно создать новые.
 - Процессу выделяется несколько тысяч.

(Сетевые программы могут работать непрерывно, долго и под большой нагрузкой.)

Настройка сокета

```
Значение опции: 1 — включить (разрешить), 0 — выключить (запретить).
int value = 1;
                        Описание опций и возможных значений —
                        в документации (MSDN или man setsockopt).
setsockopt(
   channel,
                         Опиция задается
                        для указанного сокета
   SOL SOCKET,
                        (не для сеанса, подсистемы и т. п.).
   SO BROADCAST,
                                    Указатель на переменную
   (const char*)&value,
                                    со значением опции
   sizeof(value));
                                    и её размер.
```

Диагностика ошибок

- Можно получить код последней ошибки:
 - O Windows:
 - int error_code = WSAGetLastError();
 - расшифровка кодов в MSDN;
 - *nix:
 - переменная errno;
 - расшифровка кодов <u>man</u> errno;
 - проверять нужно сразу после ошибки.
- Возвращаемое значение при ошибках:
 - Windows: SOCKET_ERROR (есть исключения)
 - *nix: всегда 1

Используемые библиотеки

• Windows:

- o #include <winsock2.h>
- ∘ компоновать с ws2_32.1ib
 - Visual Studio:
 #pragma comment(lib, "ws2_32")
 - Code::Blocks: Project → Build options... → Linker

*nix:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
```

Запуск и останов библиотеки сетевой подсистемы (Windows)

```
Структура с данными
                    Передается указатель на структуру.
                    Поля будут заполнены системой.
о сетевой подсистеме
           /* Запуск: */
                                              успех: 0
 WSADATA wsa;
 WSAStartup(0x0202, &wsa);
Версия Windows Sockets 2.2
                              /* Останов: */
MAKEWORD(2, 2) = 0x0202
                              WSACleanup();
```