#### Введение

Термины распределенная архитектура, распределенная обработка данных, распределенные вычисления, распределенная система и т.п. широко используются в технической литературе, посвященной современным компьютерным технологиям. Говорят о распределенной архитектуре компьютера (многопроцессорные или многомашинные вычислительные комплексы), о распределенных операционных системах, о распределенных базах данных. Все эти понятия объединяет наличие вычислительных и информационных ресурсов, распределенных в пространстве, а также процессов, использующих эти ресурсы.

Под вычислительными ресурсами, как правило, подразумевают компьютеры (процессоры, оперативная и вторичная память), а под информационными — файлы данных и (или) каналы передачи данных. Процессы — это программы, работающие на компьютерах и использующие вычислительные ресурсы для решения задач.

Простейшим примером распределенной системы может служить два отдельно стоящих компьютера (даже не объединенных в сеть), решающие архитектуры системы общую задачу. Такая может быть применена, например: для повышения надежности системы; для решения трудоемкой, допускающей распараллеливание задачи (задача разбивается подзадачи, каждая из которых решается на отдельном компьютере); для решения задачи, требующей постоянного диалога с двумя различными (примером специалистами может служить задача составления бухгалтерского баланса, когда два бухгалтера обрабатывают различные группы счетов).

В некоторых случаях может потребоваться обмен информацией между компьютерами. В простейшем случае это может быть сделано с помощью магнитного носителя (дискеты, CD-диска и т.д.), а может быть использована локальная сеть или другие специальные устройства. Заметим, что обмен информацией не может быть произведен в произвольное время: процессисточник должен успеть подготовить информацию, а процесс-приемник должен быть готов принять и использовать информацию. В связи с тем, что процессы на разных компьютерах работают асинхронно (не зависимо друг от друга), для обмена данными требуется иногда *синхронизировать* их работу.

Рассмотрим более сложный пример распределенной системы. Пусть система содержит триста компьютеров (например, банк), объединенных в единую сеть и решающий единую задачу (продолжая банковскую тему: учет денежных потоков в банке). На каждом компьютере работает несколько программ, обеспечивающих работу нескольких подсистем единой банковской системы (например, кроме собственно банковской системы, в банке может работать внутренняя почтовая система, может существовать выход в глобальные сети и т.д.). Кроме того, как правило, в таких больших компьютерных системах работают компьютеры разного типа, управляемые различными операционными системами и объединенные различными

каналами. Ясно, что управление в такой системе, само по себе является сложной задачей.

Далее будем применять термин распределенное приложение. Под распределенным приложением будем понимать несколько процессов (как правило, работающих на разных компьютерах или разных процессорах), предназначенных для решения общей задачи. Распределенное приложение может принимать различные формы: в простейшем случае, распределенное приложение – это две программы, работающие на разных компьютерах и обменивающиеся данными; в другом — это может быть одна или несколько программ, работающих на разных компьютерах и работающих с сервером базы данных (например, Microsoft SQL Server или Oracle Server); в третьем – это Active Server Page-приложение, для доступа к которому необходим браузер. Заметим, что в рамках распределенного приложения могут использоваться уже готовые компоненты (серверы баз данных, WWWсерверы, браузеры), позволяющие существенно упростить его разработку.

Проанализировав приведенные выше примеры, можно выделить следующие проблемы, с которыми сталкивается разработчик распределенного приложения.

- 1. Проблема обмена данными между процессами в распределенном приложении.
- 2. Проблема синхронизации процессов в распределенном приложении.
- 3. Проблема совместного использования ресурсов процессами распределенного приложения.
- 4. Проблема взаимодействия процессов, работающих в разных операционных средах.
- 5. Проблемы масштабирования распределенного приложения.

Проблема совместного использования ресурсов возникает, например, при использовании файла данных двумя или более процессами одного или нескольких приложений. Если при этом один процесс записывает (или обновляет) данные, а другой читает, то требуются специальные механизмы для обеспечения согласованности этих операций. Такая же проблема возникает в многозадачных операционных системах [2].

Под масштабированием понимается возможность расширения распределенного приложения (увеличения числа взаимодействующих процессов, увеличение объемов данных и т.д. и т.п.).

Сетевые и распределенные операционные системы предоставляют собственные методы решения данных проблем. Например, для передачи ТСР/ІР-сети можно использовать интерфейсы сокетов или данных именованных каналов, если компьютеры управляются операционными системами Windows или Unix. Для синхронизации процессов, работающих на различных компьютерах, операционная система NetWare механизм семафоров. Проблемы совместного использования общих данных обычно решается с помощью серверов систем управления базами данных. Независимость распределенного приложения от операционной среды выбором средств разработки. Например, обеспечивается правильным

распределенное приложение, разработанное на языке Java, которое использует для управления данными СУБД Oracle, может работать практически в любой операционной среде.

Данное учебно-методическое пособие посвящено разработке простейших распределенных приложений в среде Windows. При этом предполагается, что читатель имеет навыки программирования на языке C++, обладает знаниями основ теории операционных систем, локальных компьютерных сетей.

Первая глава пособия посвящена описанию стандартных моделей взаимодействия процессов в распределенном приложении.

Во второй главе рассматривается структура стека протокола ТСР/IP, назначение и основные принципы взаимодействия его компонентов.

В третьей главе пособия описываются основные возможности интерфейса Windows Socket API, являющегося основой для построения распределенных приложений.

Четвертая и пятая главы посвящены средствам межпроцессного взаимодействия, которые тоже используются для построения распределенных приложений в локальной сети.

В шестой главе рассматриваются основные принципы построения и программирования параллельного сервера.

Заключительная (седьмая) глава состоит из десяти практических работ, предназначенных для закрепления изученного материала. Для выполнения работ необходимо наличие нескольких компьютеров с операционной системой Windows XP, связанных локальной сетью. Для разработки приложений на языке C++ требуется среда разработки Microsoft Visual Studio не ниже седьмой версии и доступ к соответствующей версии MSDN. Практические работы состоят из нескольких связанных заданий.

Следует предупредить читателя о том, что описания интерфейсов и функций операционной системы Windows, приведенные в пособии, не является полными и не могут быть использованы в качестве серьезного справочника, т.к. эти описания предназначены только для решения той узкой задачи, которую ставит перед собой автор. Для более глубокого и полного изучения следует обратиться к литературе приведенной в конце пособия и, конечно же, к соответствующей документации.

## Глава 1. Взаимодействие процессов распределенного приложения

#### 1.1. Предисловие к главе

Когда рассматривают принципы взаимодействия различных частей (процессов) распределенного приложения, то говорят о *модели взаимодействия*, а когда рассматривают распределение ролей между различными частями (процессами) распределенного приложения, то говорят об *архитектуре распределенного приложения*.

Для обсуждения принципов взаимодействия процессов распределенного приложения, как правило, применяется модель *ISO/OSI* (International Standards Organization/Open System Interconnection reference model), которая была разработана в 1980-х годах и регулируется стандартом ISO 7498. Официальное название модели ISO/OSI — *сетевая эталонная модель взаимодействия открытых систем Международной организации по стандартизации*. Спецификации ISO/OSI используются производителями аппаратного и программного обеспечений

Наиболее популярной архитектурой ДЛЯ распределенного программного приложения является архитектура клиент-сервер. говорить, что распределенное приложение имеет архитектуру клиент-сервер, если все процессы распределенного приложения можно условно разбить на две группы. Одна группа процессов называется серверами другая клиентами. Обмен данными осуществляется только между процессамиклиентами и процессами-серверами. Основное отличие процесса-клиента от процесса-сервера в том, что инициатором обмена данными всегда является процесс-клиент. Другими словами процесс-клиент обращается за услугой к процессу-серверу. Такая архитектура лежит в основе большинства современных информационных систем [1,2,3].

В этой главе рассматривается модель ISO/OSI и особенности архитектуры клиент-сервер.

## 1.2. Модель взаимодействия открытых систем

Функции, обеспечивающие взаимодействие открытых систем в модели ISO/OSI распределены по следующим семи уровням: 1) физический; 2) канальный; 3) сетевой: 4) транспортный; 5) сеансовый; прикладной. представительский; Задача уровня 7) каждого предоставление услуг вышестоящему уровню таким образом, чтобы детали реализации этих услуг были скрыты. Наборы правил и соглашений, описывающих процедуры взаимодействия каждого уровня модели с соседними уровнями называются протоколами.

Опишем кратко назначение всех уровней модели OSI.

Физический уровень. Физический уровень определяет свойства среды передачи данных (коаксиальный кабель, витая пара, оптоволоконный канал и т.п.) и способы ее соединения с сетевыми адаптерами: технические характеристики кабелей (сопротивление, емкость, изоляция и т.д.), перечень допустимых разъемов, способы обработки сигнала и т.п.

**Канальный уровень**. На канальном уровне модели рассматривается два подуровня: подуровень управления доступом к среде передачи данных и подуровень управления логическим каналом. Управление доступом к среде передачи данных определяет методы совместного использования сетевыми адаптерами среды передачи данных. Подуровень управления логической связью определяет понятия канала между двумя сетевыми адаптерами, а также способы обнаружения и исправления ошибок передачи данных. Основное назначение процедур канального уровня подготовить блок данных (обычно называемый кадром) для следующего сетевого уровня.

Здесь следует отметить два момента: 1) начиная с подуровня управления логической связью и выше протоколы никак не зависят от среды передачи данных; 2) для организации локальной сети достаточно только физического и канального уровней, но такая сеть не будет масштабируемой (не сможет расширяться), т.к. имеет ограниченные возможности адресации и не имеет функций маршрутизации.

Сетевой уровень. Сетевой уровень определяет методы адресации и маршрутизации компьютеров в сети. В отличие от канального уровня сетевой уровень определяет единый метод адресации для всех компьютеров в сети не зависимого от способа передачи данных. На этом уровне определяются способы соединения компьютерных сетей. Результатом процедур сетевого уровня является пакет, который обрабатывается процедурами транспортного уровня.

**Транспортный уровень**. Основным назначением процедур транспортного уровня является подготовка и доставка пакетов данных между конечными точками без ошибок и в правильной последовательности. Процедуры транспортного уровня формируют файлы для сеансового уровня из пакетов, полученных от сетевого уровня.

**Сеансовый уровень**. Сеансовый уровень определят способы установки и разрыва соединений (называемых сеансами) двух приложений, работающих в сети.

Следует отметить, что сеансовый уровень - это точка взаимодействия программ и компьютерной сети.

**Представительский уровень**. На представительский уровне определяется формат данных, используемых приложениями. Процедуры этого уровня описывают способы шифрования, сжатия и преобразования наборов символов данных.

Прикладной уровень. Основное назначения уровня: определить способы взаимодействия пользователей с системой (определить интерфейс).

На рис. 1.2.1 изображена схема взаимодействия двух систем с точки зрения модели OSI. Толстой линией со стрелками на концах обозначается движение данных между системами. Данные проходят от прикладного уровня одной системы до прикладного уровня другой через все нижние уровни системы. Причем по мере своего движения от отправителя к получателю (из одной системы в другую) на каждом уровне данные подвергаются необходимому преобразованию (в соответствии с

протоколами модели): при движении от прикладного уровня к физическому данные преобразовываются в формат, позволяющий передать данные по физическому каналу; при движении от физического уровня до прикладного происходит обратное преобразование данных. При такой организации обмена данными фактически взаимодействие осуществляется между одноименными уровнями (на рисунке это взаимодействие обозначено линиями со стрелками между уровнями двух систем).




Рисунок 1.2.1. Схема взаимодействия открытых систем

Выше уже отмечалось, что точкой взаимодействия программ и компьютерной сети является сеансовый уровень. Рассмотрим этот момент более подробно для распределенного приложения состоящего из двух взаимодействующих процессов.

На рис. 1.2.2 изображены два процесса (с именами С и функционирующие на разных компьютерах в среде соответствующих операционных систем. В составе операционных систем имеются службы обеспечивающие (специальные программы) поддержку протоколов канального, сетевого и транспортного уровней. Протоколы физического уровня, как правило, обеспечиваются сетевыми адаптерами. На рисунке граница операционной системы условно проходит по канальному уровню. Действительно, часто (но не всегда) часть процедур канального уровня управления доступом к среде) обеспечивается (обычно подуровня аппаратно (сетевым адаптером), а другая часть процедур (обычно подуровня управления логическим каналом) реализована В виде драйвера, инсталлированного Процессы, состав операционной системы. взаимодействуют со службами, обеспечивающими процедуры протоколов транспортного уровня с помощью набора специальных функций АРІ (Application Program Interface), входящими в состав операционной системы. Следует отметить, что рисунок 1.2.2 носит чисто схематический характер и служит, только для объяснения принципа взаимодействия процессов в распределенном приложении. В каждом конкретном случае распределение протокольных процедур разное и зависит от архитектуры компьютера, степени интеллектуальности сетевого адаптера, типа операционной системы и т.п. Заметим также, что функции сеансового, представительского и прикладного уровней обеспечивается самим распределенных приложением.




Рисунок 1.2.2. Схема взаимодействия процессов в распределенном приложении

## 1.3. Архитектура клиент-сервер

Распределенное приложение, имеющее архитектуру клиент-сервер, подразумевает наличие в своем составе два вида процессов: процессы-серверы и процессы-клиенты. Далее эти процессы будем назвать просто серверами и клиентами.

Следует отметить, что приведенное в предисловии определение архитектуры клиент-сервер несколько упрощено. Дело в том, что некоторые процессы распределенного приложения могут выступать клиентом для некоторых процессов-серверов и одновременно являться серверами других процессов-клиентов.

Инициатором обмена данными между клиентом и сервером всегда является клиент. Для этого клиент должен обладать информацией о месте нахождения сервера или иметь механизмы для его обнаружения. Способы связи между клиентом и сервером могут быть различными и в общем случае зависят от интерфейсов, поддерживаемых операционной средой, в которой работает распределенное приложение. Клиент должен быть тоже распознан сервером, для того, чтобы сервер, во-первых, мог его отличить от других клиентов, а во-вторых, чтобы смог обмениваться с клиентом данными. Если основная вычислительная нагрузка ложится на сервер, а клиент лишь обеспечивает интерфейсом пользователя с сервером, то такой клиент часто называют *тонким*.

По методу облуживания серверы подразделяются на итеративные и параллельные серверы (iterative and concurrent servers). Принципиальная разница заключается в том, что параллельный сервер предназначен для обслуживания нескольких клиентов одновременно и поэтому использует позволяющие специальные средства операционной системы распараллеливать обработку нескольких клиентских запросов. Итеративный сервер, как правило, обслуживает запросы клиентов поочередно, заставляя клиентов ожидать своей очереди на обслуживание, или просто отказывает клиенту обслуживании. По всей видимости, можно говорить о итеративнопараллельных серверах, когда сервер имеет ограниченные возможности по распараллеливанию своей работы. В этом случае только часть клиентских запросов будет обслуживаться параллельно.

#### 1.3. Итоги главы

- 1. Принцип взаимодействия процессов распределенного приложения следует рассматривать в рамках модели ISO/OSI.
- 2. Как правило, при разработке распределенного приложения, разработчику нет необходимости вникать в детали обмена данными между процессами этого приложения. В основном программист руководствуется API, предоставленный операционной системой для взаимодействия со специальными программами, обеспечивающими выполнение процедур протокола транспортного уровня.
- 3. Изменение в конфигурации компьютерной сети не приведут к необходимости перепрограммирования приложения, если эти изменения не касаются протокола транспортного уровня.
- 4. Процессы распределенного приложения могут работать на компьютерах разной архитектуры, в разных операционных средах (на разных платформах). В общем случае разработчику приходится

- программировать приложение (или его части) для каждой конкретной платформы.
- 5. Архитектура клиент-сервер лежит в основе большинства современных информационных систем. Для разработки параллельного сервера, необходимо, чтобы операционная система предоставляла возможность распараллеливания процессов.
- 6. При разработке распределенных приложений могут быть использованы готовые решения: серверы систем управления базами данных (например, Microsoft SQL Server, Oracle Server), серверы приложений (Citrix Application Server), Web-серверы (Apache, Microsoft IIS, Apache Tomcat), браузеры (Microsoft Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator) и т.д. Применение готовых решений значительно упрощает разработку распределенных приложений.

# Глава 2. Стек протоколов ТСР/ІР

#### 2.1. Предисловие к главе

Семейство протоколов TCP/IP, часто именуемое *стеком TCP/IP*, стало промышленным стандартом де-факто для обмена данными между процессами распределенного приложения и поддерживается всеми без исключения операционными системами общего назначения. Обширная коллекция сетевых протоколов и служб, называемая стеком TCP/IP намного больше, чем сочетание двух основных протоколов давшее ей имя. Тем не менее, эти протоколы являются основой стека TCP/IP: *TCP* (*Transmission Control Protocol*) обеспечивает надежную доставку данных в сети; *IP* (*Internet Protocol*) организует маршрутизацию сетевых передач от отправителя к получателю и отвечает за адресацию сетей и компьютеров.

В существует настоящее время шесть групп стандартизации координирующих TCP/IP: ISOC (Internet Society, <a href="http://www.isoc.org">http://www.isoc.org</a> ), IAB (Internet Architecture Board, <a href="http://www.iab.org">http://www.iab.org</a>), IETF (Internet Engineering http://www.ietf.org ), IRTF (Internet Research http://www.irtf.org ), ISTF (Internet Societal Task Force, <a href="http://www.istf.org">http://www.istf.org</a>), **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and http://www.icann.org). Наиболее важной организацией из перечисленных является IETF – проблемная группа по проектированию Internet, поскольку именно она занимается поддержкой документов именуемых RFC (Request for Comments), в которых описаны все правила и форматы всех протоколов и служб TCP/IP в сети Internet.

Всем RFC присвоены номера. Например, специальный документ "Официальные стандарты протоколов сети Internet" имеет номер RFC 2700. Другой важный документ RFC 2026 определяет порядок создания самого документа RFC и процедуры, которые должны быть им пройдены для превращения в официальный стандарт группы IETF. Если есть документы, имеющее одно название, но разные номера, то документ с самым большим номером считается текущей версией.

Более подробно с историей создания TCP/IP, с назначением групп стандартизации и процедурами создания и утверждения документов RFC можно ознакомиться в [5,6].

В этой главе рассматриваются основные компоненты стека протоколов ТСР/ІР, необходимые для построения распределенного приложения.

# 2.2. Структура ТСР/ІР

Так как архитектура TCP/IP была разработана задолго до модели ISO/OSI, то неудивительно, что конструкция TCP/IP несколько отличается от эталонной модели. На рисунке 2.2.1. изображены уровни обеих моделей и устанавливается их соответствие. Уровни моделей похожи, но не идентичны. Структура TCP/IP является более простой: в ней не выделяются Физический, Канальный, Сетевой и Представительский уровни. В общем и целом Транспортные уровни обеих моделей соответствуют друг другу, но есть и

некоторые различия. Например, некоторые функции Сеансового уровня модели ISO/OSI берет на себя Транспортный уровень TCP/IP. Содержимое Сетевого уровня модели ISO/OSI тоже примерно соответствует Межсетевому уровню TCP/IP. В большей или меньшей степени Прикладной уровень TCP/IP соответствует трем уровням Сетевому, Представительскому и Прикладному модели ISO/OSI, а Уровень доступа к сети — совокупности Физического и Канального уровней.




Рисунок 2.2.1. Уровни моделей ISO/OSI и TCP/IP

В дальнейшем при описании протоколов стека TCP/IP будет использоваться и названия уровней модели ISO/OSI, если это помогает определить более точное место протокола в иерархии.

## 2.3. Протоколы Уровня доступа к сети

На Уровне доступа к сети задействованы протоколы для создания локальных сетей (LAN, Local-Area Networks) и для соединения с глобальными сетями (WAN, Wide-Area Networks). Работа протоколов этого уровня регулируются семейством стандартов  $IEEE\ 802$  (Institute of Electrical

and Electronic Engineers), включающее помимо прочих компоненты: ІЕЕЕ 802.1 по межсетевому обмену; ІЕЕЕ 802.2 по управлению логическим (*LLC*, Logical Link Control); IEEE 802.3 по управлению соединением среде (MAC, Media Access Control); IEEE доступом множественному доступу с контролем несущей и обнаружением конфликтов (CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Одной из характеристик протоколов канального уровня основных является максимальная единица передачи данных MTU (Maximum Transmission определяет максимальную которая длину в передаваемых в одном кадре. От значения МТИ зависит скорость передачи по каналу. Если ІР-модулю требуется отправить данные (дейтаграмму) имеющие дину большую MTU, то он производит фрагментацию разбивая дейтаграмму на части имеющие длину меньшую, чем МТИ. В таблице 2.3.1 приведены типичные значения МТИ для некоторых сетей.

Таблица 2.3.1

Сеть	MTU (байты )
FDDI	4464
Ethernet	1500
IEEE802.3/802.2	1492
X.25	576
SLIP, PPP (с минимальной задержкой)	256

Протокол Ethernet. Термин Ethernet обычно связывают со стандартом опубликованным в 1982 г. совместно корпорациями DEC, Intel и Xerox (DIX). На сегодняшний день это наиболее распространенная технология локальных сетей. Ethernet применяет метод доступа CSMA/CD, использует 48-битную адресацию (стандарт IEE EUI-64) и обеспечивает передачу данных до 1 гигабита в секунду. Максимальная длина кадра, передаваемая в сети Ethernet составляет 1518 байт, при этом сами данные могут занимать от 46 до 1500 байт. Физически функции протокола Ethernet реализуются сетевой картой (NIC, Network Interface Card), которая может быть подключена к кабельной системе с фиксированным MAC-адресом производителя (в соответствии со стандартом ICANN).

Протокол SLIP(Serial Line IP). Аббревиатурой SLIP обозначают протокол ДЛЯ последовательного канала. Раньше использовался для подключения домашних компьютеров к Internet через последовательный порт RS-232. Протокол использует простейшую инкапсуляцию кадра и имеет ряд недостатков: хост с одной стороны должен знать IP-адрес другого, т.к. SLIP не дает возможности сообщить свой IPадрес; если линия задействована SLIP, то она не может быть использована никаким другим протоколом; SLIP не добавляет контрольной информации к пакету передаваемой информации – весь контроль возложен на протоколы более высокого уровня. Ряд недостатков были исправлены в новой версии протокола именуемой CSLIP (Compressed SLIP).

Протокол PPP (Point-to-Point Protocol). PPP универсальный двухточечного соединения: поддерживается TCP/IP, NetBEUI, протокол IPX/SPX, DECNet и многими стеками протоколов. Протокол может применяться для технологии ISDN (Integrated Services Digital Network) и SONET (Synchronous Optical Network). PPP поддерживает многоканальные реализации: можно сгруппировать несколько каналов с пропускной способностью между отправителем и получателем. Кроме того, РРР обеспечивает циклический контроль для каждого кадра, динамическое определение адресов, управление каналом. В настоящее время это наиболее используемый протокол последовательного ДЛЯ обеспечивающий соединение компьютера с сетью Internet и практически вытеснил протокол SLIP.

## 2.4. Протоколы Межсетевого уровня

Важнейшими протоколами Межсетевого уровня TCP/IP являются: *IP* (Internet Protocol), *ICMP* (Internet Control Message Protocol), *ARP* (Address Resolution Protocol), *RARP* (Reverse ARP).

**Протокол IP**. В семействе протоколов TCP/IP протоколу IP отведена центральная роль. Его основной задачей является доставка *дейтограмм* (так называется единица передачи данных в терминологии IP). При этом протокол по определению является *ненадежным* и *не поддерживающим соединения*.

Ненадежность протокола IP обусловлена тем, что нет гарантии, что посланная узлом сети дейтаграмма дойдет до места назначения. Сбой, произошедший на любом промежуточном узле сети, может привести к уничтожению дейтаграмм. Предполагается, что необходимая степень надежности должна обеспечиваться протоколами верхних уровней.

IP не ведет никакого учета очередности доставки дейтаграмм: каждая дейтаграмма обрабатывается независимо от остальных. Поэтому очередность доставки может нарушаться. Предполагается, что учетом очередности дейтаграмм должен заниматься протокол верхнего уровня.

Если протоколы Уровня доступа к сети при передаче данных используют МАС-адреса, то на Межсетевом уровне применяется IPадресация. Главной особенностью ІР-адреса является его независимость от физической устройства, подключенного к сети. Это дает возможность на уровне IP одинаковым образом обрабатывать данные, полученные или отправленные с помощью модема, сетевой карты или любого другого устройства, поддерживающего интерфейс протокола ІР. Все устройства, имеющие ІР-адрес, В терминологии протокола IP называются хостами (host).

IP-адрес представляет собой последовательность из 32 битов. Причем старшие (левые) биты этой последовательности отводятся для адреса сети, а младшие (правые) – для адреса хоста в этой сети. Для записи IP-адреса, как

правило, используются четыре десятичных числа, разделенных точкой. Каждое десятичное число является десятичным представлением 8 битов (*октет* в терминологии TCP/IP) адреса. На рисунке 2.4.1 разобран пример перевода IP-адреса из двоичного формата в десятичый.




Рисунок 2.4.1. Представление ІР-адреса в десятичном формате

Количество бит отведенных для адреса сети и адреса хоста определяется *моделью адресации*. Существует две модели адресации: *классовая* и *бесклассовая*. В классовой модели адресации все адреса подразделяются на пять классов: А, В, С, D, Е. Принадлежность к классу определяется старшими битами адреса. На рисунке 2.4.2 приведены форматы адресов для всех классов.

	1	2	3	4
A	0ხხხხხხხ	ხხხხხხხხ	ხხხხხხხხ	bbbbbbbb
В	10555555	ხხხხხხხხ	ხხხხხხხხ	bbbbbbbb
$\mathbf{C}$	11bbbbbb	bbbbbbbb	bbbbbbbb	bbbbbbbb
D	1110bbbb	bbbbbbbb	bbbbbbbb	bbbbbbbb
${f E}$	11110bbb	bbbbbbbb	bbbbbbbb	bbbbbbbb

Рисунок 2.4.2 Форматы ІР-адресов в классовой модели адресации

Классы D и E имеют специальное назначение: D – предназначен для использования групповых адресов, позволяющих отправлять сообщения группе хостов; E – исключительно для экспериментального применения. Более подробно о применении адресов классов D и E можно ознакомиться в [5,6]. Распределение октетов IP-адреса на адрес сети и адрес хоста для классов A, B и C приводится на рисунке 2.4.3. Закрашенные октеты обозначают часть IP-адреса отведенную для адреса сети, не закрашенные – часть адреса, используемую для адресов хостов. Правый столбец показывает формат адресов в десятичном виде: символом п обозначается сетевая часть адреса, символом h – часть адреса для идентификации хоста.




Рисунок 2.4.3. Распределение разрядов IP-адреса на адрес сети и адрес хоста для классовой модели IP-адресов

Таблица 2.4.1

Класс	Диапазон адресов	Диапазон частных адресов
A	0.0.0.0 - 127.255.255.255	10.0.0.0 - 10.255.255.255
В	128.0.0.0 - 191.255.255.255	172.16.0.0 - 172.31.255.255
С	192.0.0.0 - 223.255.255.255	192.168.0.0 – 192.168.255.255
D	224.0.0.0 - 239.255.255.255	не предусмотрен
Е	240.0.0.0 - 247.255.255.255	не предусмотрен

Для каждого класса адресов зарезервирован диапазон, используемый для частного применения (это оговаривается в документе RFC 1918). Эти адреса предназначены для неконтролируемого использования в организациях. Уникальность этих адресов в сети Internet не гарантируется и поэтому их маршрутизация в сети Internet не возможна. Кроме того, адреса вида 127.n.n.n предназначены для выполнения возвратного тестирования (loopback testing). Существует некоторая путаница с применением адресов состоящих из всех нулей или единиц. До выхода документа RFC 1878 (1995 г.) не разрешалось использование в качестве адреса хоста нулевую последовательность битов (этот адрес считался адресом самой сети) и

последовательность битов, состоящую из одних единиц (этот адрес использовался для широковещательных сообщений в сети). RFC 1878 разрешает использование таких адресов. Диапазоны IP- адресов для каждого класса сведены в таблице 2.4.1.

всегда Применение классовой модели адресации не удобно. Альтернативой классовой модели является бесклассовая междоменная марирутизация – CIDR (Classless Inter-Domain Routing). CIDR позволяет произвольным образом назначать границу сетевой и хостовой части ІРкаждому IP-адресу прилагается адреса. Для этого 32-битовая которую часто называют *маской сети* (net mask) или *маской подсети* (subnet mask). Сетевая маска конструируется по следующему правилу: на позициях, соответствующих адресу сети, биты установлены; на позициях, соответствующих адресу хоста, биты сброшены. Установка маски подсети осуществляется при настройке протоколов TCP/IP компьютере. Вычисление адреса сети выполняется с помощью операции конъюнкции между ІР-адресом и маской подсети. На рисунке 2.4.4. разобран пример вычисления адреса сети с помощью маски подсети.




Рисунок 2.4.4. Вычисление адреса сети с помощью маски сети

Протокол ІР обеспечивает доставку дейтаграмм в пределах всей составной ІР-сети. Составной ІР-сетью называются объединение нескольких ІР-сетей с помощью специальных устройств, называемых шлюзами. Обычно шлюз представляет собой компьютер, на котором установлены несколько интерфейсов ІР и специальное программное обеспечение, реализующее протоколы Межсетевого уровня. На рисунке 2.4.5 изображен пример составной ІР-сети. Шлюз имеет два интерфейса: один принадлежит сети 172.16.5.0 другой сети – сети 172.16.12.0. Обе сети имеют маску 255.255.252.0, что соответствует 22 битовому адресу сети. Для обмена данными с хостом, который находится в другой сети, используется таблица *маршрутов*. Таблица маршрутов имеется на каждом *узле* сети (хост или шлюз) и содержит информацию об адресах сетей, адресах шлюзов и т.п. Процесс определения следующего адреса узла ПУТИ следования дейтаграммы пересылка ее И по этому адресу называется маршрутизацией. процессом маршрутизации в ІР-сети онжом ознакомиться в [5,6].




Рисунок 2.4.5. Пример составной ІР-сети

Протокол ІСМР. Спецификация протокола ІСМР (Протокол контроля сообщений в Internet) изложена в документе RFC 792. ICMР является TCP/IР и предназначен для неотъемлемой частью транспортировки информации о сетевой деятельности и маршрутизации. ІРСМ сообщения собой специально отформатированные ІР-дейтаграммы, которым соответствуют определенные типы (15 типов) и коды сообщений. Описание типов и кодов IPCM-сообщений содержится в [5]. С помошью протокола ICMP осуществляется деятельность утилит достижимости (ping, traceroute); регулируется частота отправки IP-дейтаграмм, оптимизируется МТИ для маршрута передачи ІР-дейтаграмм; доставляется хостам, маршрутизаторам шлюзам всевозможная служебная информация; И

осуществляется поиск и переадресация маршрутизаторов; оптимизируются маршруты; диагностируются ошибки и оповещаются узлы IP-сети.

**Протокол ARP**. IP-адреса могут восприниматься только на сетевом уровне и вышестоящих уровнях TCP/IP. На канальном уровне всегда действует другая схема адресации, которая зависит от используемого протокола. Например, в сетях Ethernet используются 48-битные адреса. Для установки соответствия между 32-разрядными IP-адресами и теми или иными МАС-адресами, действующими на канальном уровне, применяется механизм привязки адресов по протоколу ARP, спецификация которого документе RFC 826. Основной задачей ARP (без динамическая вмешательства администратора, пользователя, прикладной программы) проекция ІР-адресов в соответствующие МАСаппаратных средств. Эффективность работы ARP обеспечивается что каждый хост кэширует специальную ARP-таблицу. Время тем, существования записи в этой таблице составляет обычно 10- 20 минут с момента ее создания и может быть изменено с помощью параметров реестра Просмотреть текущее состояние ARP-таблицы можно с помощью [6]. Кроме того, протокол ARP используется для проверки существования в сети дублированного ІР-адреса и разрешения запроса о собственном МАС-адресе хоста во время начальной загрузки.

**Протокол RARP**. Протокол RARP, как следует из названия (Reverse ARP), по своей функции противоположен протоколу ARP. RARP применятся для получения IP-адреса по MAC-адресу. В настоящее время протокол заменен на протокол Прикладного уровня DHCP, предлагающий более гибкий метод присвоение адресов.

Другие протоколы Межсетевого уровня. Следует отметить, что на Межсетевом уровне TCP/IP могут использоваться и другие протоколы: *RIP* (RFC 1058) — основной дистанционно-векторный протокол маршрутизации; *OSPF* (RFC 2328) — протокол первоначального открытия кратчайших маршрутов; *BGP* (RFC 1771) — пограничный межсетевой протокол и т.д. Сведения о назначении этих протоколов описаны в [5.6].

**Протокол IPv6.** Наиболее распространенной на настоящий момент версией протокола IP является IPv4 – именно об этой версии говорилось выше. Этот протокол оказался самым удачным сетевым протоколом из всех, когда-либо созданных. Поэтому IPv4 быстро превратился в стандарт. Можно сказать, что протокол IPv4 стал жертвой собственной популярности, т.к. предлагаемое полезное пространство адресов практически исчерпано. Как результат усилий направленных на решение этой проблемы появился протокол IPv6, в котором попутно было реализовано много других новых возможностей. Главным отличительным признаком протокола IPv6 является 128-битный адрес, позволяющий увеличить адресное пространство боле чем на 20 порядков. Основная концепция IPv6: каждый отдельный узел должен иметь собственный уникальный идентификатор интерфейса. Кроме того, протокол IPv6 требует соответствие идентификаторов интерфейсов формату IEEE EUI-64, позволяющему применять фиксированные ("зашитые" при изготовлении в специальную память сетевой платы) МАС-адреса сетевых Например, 48-битный MAC-адрес платы Ethernet изначально предназначен для глобальной идентификации. Первые 24 бита этого адреса обозначают производителя платы (в соответствии с кодировкой ICANN) и индивидуальную партию изделия, а остальные 24 бита определяются производителем, с таким расчетом, чтобы каждый номер был уникален в пределах всей его продукции. Таким образом уникальный идентификатор интерфейса IPv6 на основе Ethernet содержит в младших 64-х разрядах 128битного адреса MAC-адрес платы Ethernet. Причем дополнение 48-бит адреса MAC-адреса до 64 бит осуществляется добавлением 16 бит (0xFFFF) между его половинами. На первоначальном этапе внедрения IPv6 предполагается совместное использование обеих версий ІР-протокола. При этом предполагается использование, так называемых, IPv4-совместимых и Другой интересной особенностью ІРv6 IPv4-преобразованных адресов. автоконфигурации. Автокофигурация – это является возможность XOCTV находить информацию процесс, позволяющий ДЛЯ настройки IPv6 собственных IР-параметров. В версии основным средством позволяющим выполнять подобную настройку является протокол DHCP. Пересмотр процесса автоконфигурации вызван сложность администрирования сетей с большим количеством хостов и в связи с необходимостью поддерживать мобильных (перемещающихся) пользователей. Большое внимание в новой версии протокола уделяется Более подробно о перспективном протоколе IPv6 вопросам безопасности можно узнать из [6].

## 2.5. Протоколы Транспортного уровня

Основным назначением протоколов транспортного уровня является сквозная доставка данных произвольного размера по сети между прикладными процессами, запущенными на узлах сети. Транспортный уровень TCP/IP представлен двумя протоколами: TCP (Transmission Control Protocol), чье имя присутствует в названии всего стека; UDP (User Datagram Protocol) протокол передачи дейтаграмм пользователя. получающий или отправляющий данные с помощью Транспортного уровня, идентифицируется номером, который называется номером порта. Таким образом, адресат в сети ТСР/ІР полностью определяется тройкой: ІРадресом, номером порта и типом протокола транспортного уровня (UDP или TCP). Основным отличием протоколов UDP и TCP является, то, что UDP – протокол без установления соединения (ориентированным на сообщения), а ТСР – протокол на основе соединения (ориентированный на поток). рисунке 2.5.1 изображен стек протоколов ТСР в двух разрезах и отображены названия принятые для обозначения блоков данных в протоколах ТСР и UDP. Движение информации с верхних уровней на нижние сопровождается инкапсуляцией данных (упаковкой по принципу матрешки), а движение в обратном направлении – распаковкой. Отправляемый кадр данных содержит необходимую информацию, чтобы быть доставленным (на в себе всю

Уровне доступа к сети) и правильно распакованным на каждом уровне получателя и, наконец, предоставленным на Прикладном уровне в виде, пригодным для использования процессом.




Рисунок 2.5.1. Протоколы TCP и UDP в стеке TCP/IP

Номера портов, используемые для идентификации прикладных процессов (в соответствии с документами IANA), делятся на три диапазона: хорошо известные номера портов (well-known port number), зарегистрированные номера портов (registered port number), динамически номера портов (dynamic port number). Распределение номеров портов по диапазонам приведено в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Хорошо известные номера портов	0 - 1023
Зарегистрированные номера портов	1024 – 49151
Динамические номера портов	49152-65535

Хорошо известные номера портов присваиваются базовым системным службам services), (core имеющие системные привилегии. Зарегистрированные номера портов присваиваются промышленным приложениям и процессам. Распределение некоторых хорошо известных и зарегистрированных номеров портов приведено В таблице Динамические номера портов (их часто называют эфемерными портами) выделяются, как правило, прикладным процессам специализированной службой операционной системы. Некоторые системы ТСР/ІР применяют диапазон значений от 1024 до 5000 для назначения эфемерных номеров портов.

Таблица 2.5.2

Номер	Протокол	Описание
порта	р	
20	TCP	File Transport Protocol (FTP)
21	TCP	File Transport Protocol (FTP)
22	TCP	Secure Shell (SSH)
23	TCP	Telnet
25	TCP	Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
53	TCP	Domain Name Server (DNS)
53	UDP	Domain Name Server (DNS)
66	TCP	Oracle SQL*NET
67	UDP	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server
68	UDP	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Client
80	TCP	World Wide Web (WWW)
110	TCP	Post Office Protocol, Version 3 (POP3)
111	TCP	Remote Procedure Call (RPC)
111	UDP	Remote Procedure Call (RPC)
143	TCP	Internet Message Access Protocol (IMAP4)
1352	TCP	Lotus Notes
1433	TCP	Microsoft SQL Server
1522	TCP	Oracle SQL Sever

**Протокол UDP.** Протокол UDP является протоколом без установления соединения. Спецификация протокола описывается в документе RFC 768. Основными свойствами протокола являются:

- 1) отсутствие механизмов обеспечения надежности: пакеты не упорядочиваются, и их прием не подтверждается;
- 2) отсутствие гарантий доставки: пакеты оправляются без гарантии доставки, поэтому процесс Прикладного уровня (программа пользователя) должен сам отслеживать и обеспечивать (если это необходимо повторную передачу);
- 3) отсутствие обработки соединений: каждый оправляемый или получаемый пакет является независимой единицей работы; UDP не имеет методов установления, управления и завершения соединения между отправителем и получателем данных;
- 4) UDP может по требованию вычислять контрольную сумму для пакета данных, но проверка соответствия контрольной сумы ложится на процесс Прикладного уровня;
- 5) отсутствие буферизации: UDP оперирует только одним пакетом и вся работа по буферизации ложится на процесс Прикладного уровня;

6) UDP не содержит средств, позволяющих разбивать сообщение на несколько пакетов (фрагментировать) – вся эта работа возложена на процесс Прикладного уровня.

Следует обратить внимания, что протокол UDP характеризуется тем, что он не обеспечивает. Все перечисленные отсутствующие характеристики присутствуют в протоколе TCP. Фактически UDP — это тонкая прослойка интерфейса, обеспечивающая доступ процессов Прикладного уровня непосредственно к протоколу IP.

Протокол Протокол ТСР является TCP. надежным байториентированным протоколом с установлением соединения. При получении дейтаграммы, в поле Protocol (со структурой IP-дейтаграммы можно ознакомиться в [5,6]) которой указан код 6 (код протокола ТСР) ІРизвлекает из дейтаграммы данные, предназначенные для протокол Транспортного уровня, и переправляет их модулю протокола ТСР. Модуль ТСР анализирует служебную информацию заголовка сегмента (структура ТСР-сегмента приведена в [5,6]), проверяет целостность (по контрольной сумме) и порядок прихода данных, а также подтверждает их прием отправляющей стороне. По мере получения правильной последовательности неискаженных данных процесса отправителя, используя поле Destination Port Number заголовка сегмента, модуль TCP переправляет эти данные процессу получателя.

Протокол TCP рассматривает данные отправителя как непрерывный не интерпретируемый (не содержащий управляющих для TCP команд) поток октетов. При этом TCP при отправке разделяет (если это необходимо) этот поток на части (TCP-сегменты) и объединяет полученные от протокола IP-дейтаграммы при приеме данных. Немедленную отправку данных может быть затребовано процессом с помощью специальной функции PUCH, иначе TCP сам решает, когда отправлять данные отправителя и когда их передавать получателю.

**TCP** Модуль обеспечивает защиту otповреждения, дублирования и нарушения очередности получения данных. Для выполнения этих задач все октеты в потоке данных пронумерованы в возрастающем порядке. Заголовок каждого сегмента содержит число октетов и порядковый номер первого октета данных в данном сегменте. Каждый сегмент данных сопровождается контрольной суммой, позволяющей обнаружить повреждение данных. При отправлении некоторого числа последовательных октетов данных, отправитель ожидает подтверждение подтверждения не приходит, то предполагается, что группа октетов не дошла была повреждена – в этом случае предпринимается по назначению или повторная попытка переслать данные.

Протокол ТСР обеспечивает одновременно нескольких соединений. Поэтому говорят о *разделении каналов*. Каждый процесс Прикладного уровня идентифицируется номером порта. Заголовок ТСР-сегмента содержит номера портов отправителя и получателя.

На рисунке 2.5.2 прерывистыми линиями изображены каналы между процессами Прикладного уровня A, B, C, D и E. Процесс D работает на хосте с IP-адресом 172.16.5.2 (рисунок 2.5.1) и использует порты 2777 и 2888 для связи с двумя процессами A (порт 2000) и В (порт 2500), функционирующими на хосте с IP-адресом 172.16.15.1. Процессы С и Е образуют канал между хостами 172.16.5.1 и 172.16.5.3 и используют порты 2500 и 2000 соответственно.




Рисунок 2.5.2. Разделение каналов в сети ТСР/ІР

Совокупность IP-адреса и номера порта называется *сокетом*. Сокет однозначно идентифицирует прикладной процесс в сети TCP/IP. Следует помнить, что одни и те же номера портов могут быть использованы как для протокола UDP, так и для протокола TCP.

#### 2.6. Интерфейс внутренней петли

Большинство реализаций TCP/IP поддерживает интерфейс (loopback interface), двум внутренней петли который позволяет прикладным процессам, находящимся на одном хосте, обмениваться TCP/IP. данными посредством протокола При этом, как обычно, формируются дейтаграммы, но они не покидают пределы одного хоста. Для интерфейса внутренней петли, как уже упоминалось выше, зарезервирована 127.0.0.0. В соответствии c общепринятыми соглашениями, сеть большинство операционных систем назначают для интерфейса внутренней петли адрес 127.0.0.1 и присваивают символическое имя *localhost*.




Рисунок 2.6.1. Схема работы интерфейса внутренней петли

На рисунке 2.6.1 приведена упрощенная схема обработки данных интерфейсом внутренней петли. Прикладной процесс A, изображенный на рисунке, используя номер порта 2000, отправляет данные процессу B. Указав в параметрах сокета процесса B сетевой адрес 127.0.0.1, процесс A обеспечил обработку посылаемых дейтаграмм на Межсетевом уровне драйвером внутренней петли, который направляет эти дейтаграммы во входную очередь модуля IP. IP- модуль, следуя обыкновенной логике своей работы, доставляет данные на Транспортный уровень. Далее протокол

Транспортного уровня в соответствии с номером порта 2500 в заголовке сегмента (или пакета) направляет данные процессу В.

Следует обратить внимание на следующее: все данные пересылаемые по интерфейсу внутренней петли не только не покидают пределов хоста, но и не затрагивают никаких внешних механизмов за пределами стека TCP/IP.

## 2.7. Интерфейсы сокетов и RPC

Для предоставления возможности разработчикам программного обеспечения использовать процедуры стека TCP/IP в состав операционных систем включаются специальные интерфейсы (*Application Programming Interface, API*), представляющие собой, как правило, набор специальных функций и технологических инструкций, обеспечивающих доступ к модулям протокола TCP/IP.

Наиболее распространенными API для обмена данными в сети, являются *интерфейс сокетов* и *RPC* (*Remote Procedure Call*) — вызов удаленных процедур.

**АРІ сокетов**. АРІ сокетов – это название программного интерфейса, предназначенного для обмена данными между процессами, находящимися на одном или на разных объединенных сетью компьютерах. Сокетом, кроме того, называют абстрактный объект, представляющий оконечную точку соединения. Впервые этот интерфейс появился в 1980-х годах в операционной системе BSD Unix (Berkeley Software Distribution), разработанной в университете Беркли (США, Калифорния) и описан в стандарте *POSIX* (Portable Operating System Interface for Unix).

Стандарт POSIX – это набор документов, описывающих интерфейсы между прикладной программой и операционной системой. Стандарт создан для обеспечения совместимости различных Unix-подобных операционных систем и переносимости исходных программ на уровне исходного кода. Официально стандарт определен как IEEE 1003, международное название стандарта ISO/IEC 9945.

мере интерфейс той или иной сокетов поддерживается большинством современных операционных систем. Это дает возможность, например, Unix-процессу, реализованному на языке C с использованием API сокетов, обмениваться данными с Windows-приложением приложением, работающим на мэйнфрейме, если ЭТИ приложения используют АРІ сокетов. Например, в операционной системе Windows интерфейс сокетов имеет название Windows Sockets API. API сокетов включает в себя функции создания сокета (имеется в виду операционной системы, описывающий соединение), установки параметров сокета (сетевой адрес, номер порта и т.д.), функции создания канала обмена данными между сокетами. Кроме того, есть набор функций позволяющий управлять передачей данных, синхронизировать процессы передачи и приема данных, обрабатывать ошибки и т.п. Следует отметить, что интерфейсы сокетов, поддерживаемые различными операционными

системами, отличаются друг от друга, но все обеспечивают работу сокетов в стандартном режиме. В этом случае говорят о *BSD-сокетах*.

Интерфейс сокетов используется большинством программных систем имеющих архитектуру клиент-сервер. К ним относятся сетевые службы, Web-серверы, серверы баз банных, серверы приложений и т.п.

Интерфейс RPC. Интерфейс RPC определяет программный механизм, который первоначально был разработан в компании Sun Microsystems и предназначался для того, чтобы упростить разработку распределенных приложений. Спецификация RPC компании Sun Microsystems содержится в документах RFC 1059, 1057, 1257.

RPC Sun Microsystems реализована в двух модификациях: одна выполнена на основе API сокетов для работы над TCP и UDP, другая, названная *TI-RPC* (*Transport Independent RPC*), использует API TLI (Transport Layer Interface, компании AT&T) и способна работать с любым транспортным протоколом, поддерживаемый ядром операционной системы.

Идея, положенная в основу RPC, заключается в разработке специального API, позволяющего осуществлять вызов удаленной процедуры (процедуры, которая находится и исполняется на другом хосте) способом, по возможности, ничем не отличающимся от вызова локальной процедуры из динамической библиотеки. Реализация этой идеи осложняется необходимостью учитывать возможность различия операционных сред, в которых работают и вызываемая процедуры (отсюда, вызывающая различные типы данных, невозможность обрабатывать адресные указатели и т.п.). Кроме того, следует предусмотреть обработку внепланового завершения процедуры на одной из сторон распределенного приложения. интерфейс RPC эти проблемы сделали достаточно Прозрачность механизма вызова достигается созданием вместо вызываемой и вызывающей процедур специальных программных заглушек, называемых клиентским и серверным стабами.

Клиентским стабом называется тот стаб, который находится на хосте с вызывающей процедурой. Его основной задачей является преобразовать передаваемые параметры в формат стандарта *XDR* (*External Data Representation*) и скрыть (подменив вызываемую удаленную процедуру локальным вызовом стаба) от пользователя механизм RPC.

Серверный стаб находится на том же хосте, что и вызываемая процедура и предназначен для преобразования полученных параметров из формата XDR в формат, воспринимаемый вызываемой процедуры, а также для сокрытия (серверный стаб подменяет вызывающую процедуру на стороне сервера) RPC-механизма от вызываемой процедуры.

Стандарт XDR предназначен кодирования полей в запросах и ответах интерфейса RPC. Стандарт регламентирует все типы данных и уточняет способ их передачи в RPC-сообщениях. Спецификация стандарта XDR приведена в RFC 1014.

Число вызываемых удаленных процедур не регламентируется спецификацией RPC. Поэтому за ними не закрепляются конкретные TCP-

порты. Порты получают сами удаленные процедуры динамическим образом (эфемерные порты). Учет соответствия портов вызываемым процедурам осуществляет специальная программа *PortMapper* (регистратор портов). Сам PortMapper доступен по 111 порту и тоже является удаленной процедурой. Процедура PortMapper связующее звено между различными ЭТО процедура, должна быть Всякая компонентами системы. вызываемая зарегистрирована в базе данных PortMapper с помощью специальных служебных функций. Вызывающая сторона (клиентский стаб) с помощью все тех же служебных функций может получить спецификацию вызываемой процедуры.

Развитием технологии RPC для объектно-ориентированного программирования в операционной системе Windows являются технологии *COM* и *DCOM*, которые позволяют создавать удаленные объекты.

Аналогом RPC в Java-технологиях является механизм *RMI* (*Remote Method Invocation*), позволяющий работать с удаленными Java-объектами. Информацию об объекте и его методах вызывающая сторона может получить, обратившись к реестру RMI (аналогу PortMapper).

Сетевая файловая система *NFS* (*Network File System*), повсеместно используемая в качестве службы прозрачного удаленного доступа к файлам основана на механизме RPC Sun Microsystems.

Следует отметить, что кроме Sun-реализации интерфейса RPC, широко применяется и конкурирующий программный продукт, разработанный объединением OSF (Open Software Foundation).

# 2.8. Основные службы ТСР/ІР

Программную реализацию Протоколов Прикладного уровня TCP/IP принято называть службами. Работа служб TCP/IP определяется множеством соглашений: спецификациями структур сообщений, поддерживаемых данной службой; регистрацией хорошо известного порта используемого службой; спецификациями программных компонентов, необходимых для работы службы и т.д.

Как правило, служба реализуются в виде сервера, предоставляющего услуги клиентам (другим процессам). В этом случае клиенты использует запросы (определенные спецификациями) и получает соответствующий сервис, предусмотренный данному запросу. Однако ярко выраженной архитектурой клиент-сервер обладают не все службы. В некоторых случаях сами службы могут выступать в роли клиента или осуществлять межсерверный (между однородными серверами) обмен данными, обычно используемый для синхронизации (репликации) серверов.

Существуют тысячи служб TCP/IP, спецификации которых изложены в документах RFC. Здесь рассматриваются лишь те, которые принято называть *традиционными службами TCP/IP*.

## 2.8.1. Служба и протокол DNS

Служба DNS (Domain Name System) является одной из важнейших служб TCP/IP, само появление которой в 1980-х годах дало мощный толчок развитию ТСР/ІР и всемирной сети Internet. Дело в том, что DNS возможность преобразования обеспечивает важную символических ІР-адреса (разрешение имен). в соответствующие Например, для обращения к адресу серверу компании Microsoft, имеющему ІР-адрес 207.46.230.229, можно обратиться, используя символическое имя microsoft.com. С одной стороны, это дает более наглядную нотацию, а с другой, появляется возможность не привязывать жестко получение услуг сервера к фиксированному адресу, который при реорганизации сети может измениться.

Службу DNS онжом рассматривать, как распределенную иерархическую базу данных, основное назначение которой отвечать на два вида запросов: выдать IP-адрес по символическому имени хоста и наоборот – выдать символическое имя хоста по его ІР-адресу. Облуживание этих запросов и поддержку базы данных в актуальном состоянии обеспечивают взаимодействующие глобально рассредоточенные в сети Internet серверы DNS. База данных имеет древовидную структуру, в корне которой нет ничего, а сразу под корнем находятся первичные сегменты (домены): .com, .edu, .gov, ..., .ru, .by, .uk, ... Наименование этих первичных доменов отражает деление базы данных DNS по отраслевому (домены, обозначенные трехбуквенным кодом) и национальному признакам (двухбуквенные домены в соответствии со стандартом ISO 3166). Доменом терминологии DNS называется любое поддерево дерева базы данных DNS.

DNS-серверы, обеспечивающие работоспособность всей глобальной службы, тоже имеют древовидную структуру подчиненности, которая соответствует структуре распределенной базы данных. По своему функциональному назначению DNS-серверы бывают: первичные серверы (которые являются главными серверами, поддерживающими базы данных DNS), вторичные серверы (всегда привязан к некоторому первичному серверу и используются для дублирования данных первичного серверы (обеспечивают кэширующие хранение используемых записей из других доменов и служат для увеличения скорости обработки запросов на разрешение имен).

При обработке запроса на разрешение имени, хост, как правило, обращается к первичному или вторичному DNS-серверу, обслуживающему данный домен сети. В зависимости от сложности запроса, DNS-сервер может сам ответить на запрос или переадресовать к другому серверу DNS. Последней инстанцией в разрешении имен являются пятнадцать (на сегодняшний день) корневых серверов имен, представляющих собой вершину всемирной иерархии DNS.

Разработчик приложения может обратиться за разрешением имени с помощью функций, имеющих, как правило, имена *gethostbyname* и *gethostbyaddr*.

Более подробно с принципами работой службы DNS можно ознакомиться в [6].

## 2.8.2. Служба и протокол DHCP

**DHCP** (**Dynamic Host Configuration Protocol**) — это сетевая служба (и протокол) Прикладного уровня TCP/IP, обеспечивающая выделение и доставку IP-адресов и сопутствующей конфигурационной информации (маска сети, адрес локального шлюза, адреса серверов DNS и т.п.) хостам. Применение DHCP дает возможность отказаться от фиксированных IP-адресов в зоне действия сервера DHCP. Описание протокола DHCP содержится в документах: RFC 1534, 2131, 2132, 2141.

Конструктивно служба DHCP состоит из трех модулей: *сервера DHCP* (DHCP Server), клиента DHCP (DHCP Client) и ретранслятора DHCP (DHCP Replay Agent).

**DHCP-серверы** способны управлять ОДНИМ ИЛИ несколькими IP-адресов (*адресными пулами*). В пределах одного пула можно всегда выделить адреса, которые не должны распределяться между хостами. DHCP-серверы используют для приема запросов от DHCP-клиентов порт 67. Выделение ІР-адресов может быть трех типов: ручной, автоматический динамический **DHCP-серверы** [5,6].Обычно устанавливают на компьютерах, исполняющих роль сервера в сети.

DHCP-клиенты представляет собой программный компонент, обычно реализуемый как часть стека протоколов TCP/IP и предназначен для формирования и пересылки запросов к DHCP-серверу на выделение IP-адреса, продления срока аренды IP-адреса и т.п. DHCP- клиенты используют для приема сообщений от DHCP-сервера порт 68.

Логика работы протокола DHCP достаточно проста. При физическом подключении к сети, хост пытается подсоединиться к сети, используя для этого DHCP-клиент. Для обнаружения DHCP-сервера DHCP-клиент выдает в сеть широковещательный запрос (это процесс называется *DHCP-поиском*). Если в этом домене есть DHCP-сервер, то он окликается, посылая клиенту специальное сообщение, содержащее IP-адрес DHCP-сервера. Если доступны несколько DHCP-серверов, то, как правило, выбирается первый ответивший. Получив адрес сервера, клиент формирует запрос на выделение IP-адреса из пула адресов DHCP-сервера. В ответ на запрос, DHCP-сервер выделяет адрес клиенту на определенный период времени (аренда адреса). получения ІР-адреса ТСР/ІР-стек клиента начинает его использовать. Продолжительность аренды адреса устанавливается специально или по умолчанию (может колебаться от нескольких часов до нескольких недель). После истечения срока аренды РНСР-клиент пытается снова договорится с DHCP-сервером о продлении срока аренды или о выделении нового IPадреса.

Ретранслятор DHCP используется в том случае, если на первоначальном этапе подключения к сети широковещательные запросы DHCP-клиента не могут быть доставлены (по разным причинам) DHCP-

серверу. Ретранслятор в этом случае играет роль посредника между DHCP-клиентом и DHCP-сервером.

Протокол DHCPv6. Протокол DHCPv6 — это новый протокол, работающий над IPv6. Основные задачи DHCPv6 не сильно отличаются от задач выполняемых его предшественником — протоколом DHCPv4 (выше он назывался просто DHCP). Помимо очевидного отличия в длине и формате IP-адресов, значительное расхождение заключается в том, что IPv6-узлы теперь смогут получить (хотя бы локально функционирующие) IPv6- адреса без помощи DHCPv6. Таким образом, осуществляя поиск DHCPv6-сервера IPv6-узлы уже обладают некоторым IPv6-адресом. По-все видимости, основным назначением DHCPv6-протокола будет выделение глобально уникальных IPv6-адресов для тех интерфейсов, которые не могут их сформировать сами и для пересылки дополнительной конфигурационной информации IPv6-хостам.

### 2.8.3. NetBIOS over TCP/IP

Система *NetBIOS* (*Network Basis Input/Output System*) была разработана в 1985 году в компании Sytek, а позже была заимствована IBM и Microsoft как средство присвоение имен сетевым ресурсам в небольших одноранговых сетях. Вначале NetBIOS была не протоколом, а программным интерфейсом (API) для обращения к сетевым ресурсам. В качестве транспортного протокола выступал *NetBEUI* (*NetBIOS Enhanced User Interface*) — расширенный пользовательский интерфейс NetBIOS.

Служба NetBIOS, применяющая TCP/IP в качестве транспортного протокола (NetBIOS over TCP/IP) называется *NetBT* или *NBT*. Служба NBT, по отношению к стандартному NetBIOS, претерпела значительные изменения, позволяющие передавать NBT-имена компьютеров и команды NBT по TCP/IP-соединению. Эти решение были опубликованы в 1987 году в документах RFC 1001, 1002.

На сегодняшний момент система NBT используется операционной системой Windows для совместного использования сетевых ресурсов и разрешения имен компьютеров. NBT-имя компьютера, это то имя которое задается при инсталляции Windows или может быть установлено (или скорректировано) с помощью программы MyComputer. При этом существует три способа разрешения NBT-имени в сети Windows: запрос к серверу DNS (или аналогичной службе), запрос к локальному сегменту сети (с помощью широковещания) и поиск в локальном списке хоста (файл hosts). Единственный реальный способ разрешения имен в крупномасштабных сетях является DNS-разрешение. Теоретически компьютер в сети Windows может иметь два имени NBT-имя и DNS-имя (следует, правда оговориться, что в случае с DNS именуется не компьютер, а IP-интерфейс).

Более подробно с протоколом NBT можно ознакомиться в [5,6].

## 2.8.4. Служба и протокол Telnet

Сетевая служба Telnet как протокол описана в двух документах RFC 854 (собственно протокол Telnet, 1985г.) и RFC 855 (дополнительные возможности Telnet). Служба создавалась для подключения пользователей к удаленному компьютеру для выполнения вычислений, работы с базами данных, подготовки документов и т.д. Кроме того, служба применяется для управления работой удаленного компьютера, для настройки и диагностирования сетевого оборудования.

Служба Telnet имеет архитектуру клиент-сервер. Стандартно для обмена данными между клиентом и сервером используется порт 23, но часто используют и другие порты (это допускается протоколом).

В основу службы Telnet положены три фундаментальные идеи:

- 1) концепция виртуального терминала NVT(Network Virtual Terminal);
- 2) принцип договорных опций (согласование параметров взаимодействия);
- 3) симметрия связи между терминалом и процессом.

Виртуальный терминал, представляет собой спецификацию, позволяющую клиенту и серверу преобразовать передаваемые данные в стандартную (понятную для обеих сторон) форму, позволяющую вводить, принимать и отображать эти данные. Применение виртуального терминала позволяет унифицировать характеристики различных устройств и этим обеспечить их совместимость. В традиционном смысле виртуальный терминал сети понимается как клавиатура печатающего устройства, принимающая и печатающая байты с другого хоста.

Опции представляют собой параметры или соглашения, применяемые в ходе Telnet-соединения. К примеру, опция Echo определяет, отражает ли хост Telnet символы данных, получаемых по соединению. Некоторые опции требуют обмена дополнительной информацией. До обмена дополнительной информацией оба хоста (клиент и сервер) должны согласится на обсуждение параметров, а затем использовать команду SB для начала обсуждения. Полный список опций Telnet опубликован на сайте <a href="http://www.iana.org">http://www.iana.org</a>.

Возможность указания TCP-порта при подключении к хосту, позволяет использовать Telnet для диагностирования других Internet-служб.

Серьезным недостатком протокола Telnet является передача данных в открытом виде. Этот недостаток существенно снижает область применения протокола.

Следует отметить, что существует другие программные продукты, подобные Telnet. Например, протокол *SSH* (*Secure Shell*) или свободно распространяемая программа *PuTTY*. При разработке этих продуктов был учтен опыт длительной эксплуатации протокола Telnet и исправлены его основные недостатки.

## 2.8.5. Служба и протокол FTP

Протокол *FTP* (*File Transport Protocol*) описывает методы передачи файлов между хостами сети TCP/IP с использованием транспортного протокола на основе соединений (TCP). Такое же имя FTP носит служба,

реализующая этот протокол. Описание протокола FTP содержится в документе RFC 959 (1985 г.).

Служба FTP имеет архитектуру клиент-сервер (рисунок 2.8.5.1) и содержит три ключевые компоненты: UI(User Interface), PI (Protocol Interpreter) и DTP (Data Transfer Process).




Рисунок 2.8.5.1. Взаимодействие основных компонентов службы FTP

UI — это внешняя оболочка, обеспечивающая интерфейс пользователя. К примеру, клиент FTP операционной системы Windows, обеспечивает интерфейс в виде консоли с командной строкой.

PI — интерпретатор протокола, предназначенный для интерпретации команд пользователя. Кроме того, PI клиента используя эфемерный порт, инициирует соединение с портом 21 PI сервера. Созданный канал (он называется *каналом управления*) используется для передачи команд пользователя интерпретатору сервера и получения и его откликов. Интерпретатор протокола обрабатывает команды, позволяющие пересылать и удалять файлы, создавать, просматривать и удалять директории и т.п.

DTP – процесс передачи данных, предназначенный для фактического перемещения данных, в соответствии с командами управления, переданными

по каналу управления. Кроме того, на DTP сервера возложена инициатива создания канала передачи данных с DTP клиента. Для этого на стороне клиента используется, как правило, порт 20.

Файловая система на любом конце FTP-соединения может состоять из файлов различного формата: ASCII, EBCDIC, бинарный формат и т.д.

## 2.8.6. Электронная почта и протоколы SMTP, POP3, IMAP4

Протоколы Прикладного уровня SMTP (Simple Mail Transport Protocol), POP3 (Post Office Protocol) и IMAP4 (Internet Message Access Protocol) являются основой для создания современной электронной почты.




Рисунок 2.8.6.1 Схема взаимодействия компонентов электронной почты

Основными компонентами системы электронной почты являются: *MTA* (*Mail Transport Agent*), *MDA* (*Mail Delivery Agent*), *POA* (*Post Office Agent*) и *MUA* (*Mail User Agent*). На рисунке 2.8.6.1 изображена схема взаимодействия эти компонентов.

МТА – транспортный агент, основное назначение которого: прием почтовых сообщений от пользовательских машин; отправка почтовых сообщений другим МТА (установленных на других почтовых системах); прием сообщений от других МТА; вызов MDA. Это компонент реализован в виде сервера, прослушивающего порт 25 и работающего по протоколу SMTP.

MDA — агент доставки, предназначенный для записи почтового сообщения в почтовый ящик. MDA реализован в виде отдельной программы, которую вызывает MTA по мере необходимости. Обычно, MDA располагают на том же компьютере, что и MTA.

РОА — агент почтового отделения, позволяющий пользователю получить почтовое сообщение на свой компьютер. РОА реализован в виде сервера, прослушивающего порты 110 и 143. При этом, порт 110 работает по протоколу РОР3, порт 143 — IMAP4.

MUA – почтовый агент пользователя позволяет принимать почту по протоколам POP3 и IMAP4 и отправлять почту по протоколу SMTP.

Когда говорят о почтовом сервере, то, обычно подразумевают серверов МТА, РОА, программу МDА, а также систему хранения почтовых сообщений (почтовые ящики) и ряд дополнительных безопасность и дополнительный обеспечивающих расположенные на отдельном компьютере с TCP/IP-интерфейсом. Наиболее известными являются два почтовых сервера: Lotus Notes (IBM) и Microsoft Exchange Server. Почтовый клиент представляет собой программу, устанавливаемую на пользовательском компьютере и взаимодействующую с серверами МТА и РОРЗ, почтового сервера, с помощью ТРС/ІР -Например, стандартным клиентом ДЛЯ отправления организации работы с почтой в ОС Window является программа Outlook Express.

# 2.8.7. Протокол HTTP и служба WWW

Протокол *HTTP* (*Hypertext Transfer Protocol*) — это протокол Прикладного уровня, доставляющий информацию между различными *гипермедийными* системами. Под понятием *гипермедийной системы* понимается компьютерное представление системы данных, элементы которой представляются в различных форматах (гипертекст, графические изображения, видеоизображения, звук и т.д.) и обеспечивается автоматическая поддержка смысловых связей между представлениями элементов.

Протокол HTTP применяется в Internet с 1990 года. В настоящее время широкое распространение имеет версия HTTP 1.0, описанная в документе RFC 1945. Разработана новая версия HTTP 1.1 (документ RFC 2616), но пока она находится в стадии предложенного стандарта.

По умолчанию НТТР использует порт 80 и предназначен для построения систем архитектуры клиент-сервер. Запросы клиентов содержат URI (Uniform Resource Identifier) - универсальный идентификатор ресурса, позволяющий определить у сервера затребованный ресурс. URI представляет собой сочетание URL (Uniform Resource Locator) и URN (Uniform Resource *Name*). URL – унифицированный адресатор ресурсов: предназначен для указания места нахождения ресурса в сети. URN – унифицированное имя ресурса: идентифицирует ресурс, по указанному месту его нахождения (подразумевается, что по данному адресу может быть представлено Например, несколько различных ресурсов). пусть http://isit301-14:1118/em - URI. позволяющий вызвать программу Enterprise Manager Oracle Server. Тогда первая часть http://isit301-14:1118 представляет собой URL (указывает имя хоста и номер порта), а em есть URN, идентифицирующее имя ресурса.

Служба *WWW (World Wide Web)* предназначена для доступа к *гипертекстовым документам* в сети Internet и включает в себя три основных компонента: протокол HTTP, URI-идентификация ресурсов и язык *HTML (Hyper Text Markup Language)*.




Рисунок 2.8.7.1. Клиент-серверная архитектура службы WWW

HTML – это стандарт оформления гипертекстовых документов. Гипертекстовый документ отличается от любого другого документа тем, что может содержать блоки, физически хранящиеся на разных компьютерах Основной особенностью HTML состоит Internet. В форматирование в документе записывается только с помощью ASCIIсимволов. Одним из ключевых понятий гипертекстового документа является гипертекстовая Гипертекстовая объект ссылка. ссылка ЭТО гипертекстового документа, предназначенный для обозначения URI другого гипертекстового документа.

Как и все службы Internet, служба WWW имеет архитектуру клиентсервер (рисунок 2.8.7.1). Серверная и клиентская части службы (обычно называемые Web-сервер и Web-браузер) взаимодействуют друг с другом с помощью протокола HTTP. В настоящее время наиболее известными серверными программами являются *Apache Web Server*, *Apache Tomcat* (продукты компании Apache Software Foundation (ASF), распространяемые в соответствии с лицензионным соглашением), *Microsoft IIS* (входит в состав дистрибутива последних версий Windows). Наиболее популярными Webбраузерами являются *Microsoft Internet Explorer*, *Netscape Navigator*, *Opera*, *Mozilla Firebox*.

## 2.9. Сетевые утилиты

Утилиты представляют собой внешние команды операционной системы и предназначаются для диагностики сети. Сетевые утилиты, поддерживаемые операционной системой Windows, перечислены в таблице 2.9.1. При этом утилиты, наименования которых выделено жирным шрифтом считаются стандартными для протокола TCP/P и присутствуют в большинстве операционных систем.

Таблица 2.9.1

Наименование утилиты	Назначение утилит	
ping	Проверка соединения с одним или более хостами в сети	
tracert	Определение маршрута до пункта назначения	
route	Просмотр и модификация таблицы сетевых маршрутов	
neststat	Просмотр статистики текущих сетевых ТСР/ІР-соединений	
arp	Просмотр и модификация ARP-таблицы	
nslookup	Диагностика DNS-серверов	
hostname	Просмотр имени хоста	
ipconfig	Просмотр текущей конфигурации сети ТСР/ІР	
nbtstat	Просмотр статистики текущих сетевых NBT-соединений	
net	Управление сетью	

Утилита ping. Как уже отмечалось раньше, ping в своей работе использует протокол ICMP и предназначена для проверки соединения с удаленным хостом.. Проверка соединения осуществляется путем посылки в

адрес хоста специальных ICMP-пакетов, которые в соответствии с протоколом должны быть возвращены, отправляющему хосту (эхо-пакеты и эхо-ответы).

Для получения справки о параметрах утилиты ping следует выполнить команду ping без параметров. В простейшем случае команда может быть применена с одним параметром:

## ping hostname

где hostname – NetBIOS или DNS - имя хоста или его IP-адрес.

**Утилит tracert.** Как и утилита ping, tracert использует ICMP протокол для определения маршрута до пункта назначения. В результате работы утилиты на консоль выводятся все промежуточные узлы маршрута от исходного хоста до пункта назначения и время их прохождения.

Для получения справки о параметрах утилиты tracert следует выполнить команду tracert без параметров. В простейшем случае команда может быть применена с одним параметром:

#### tracert hostname

где hostname – NetBIOS или DNS - имя хоста или его IP-адрес.

Утилита route. Утилита route позволяет манипулировать таблицей сетевых маршрутов, которая имеется на каждом компьютере с TCP/IP-интерфейсом. Утилита обеспечивает выполнение четырех команд: print (распечатка таблицы сетевых маршрутов), add (добавить маршрут в таблицу), change (изменение существующего маршрута), delete (удаление маршрута).

Для получения справки о параметрах утилиты route следует выполнить команду route без параметров. В простейшем случае команда может быть использована для распечатки таблицы сетевых маршрутов:

# route print

где параметр (команда) print, без уточняющих операндов, указывает на необходимость распечатки всей таблицы.

Утилита netstat. Утилита отражает состояние текущих TCP/IP-соединений хоста, а также статистику работы протоколов. С помощью утилиты netstat можно распечатать номера ожидающих портов всех соединений TCP/IP, имена исполняемых файлов, участвующих в подключениях, идентификаторы соответствующих Windows-процессов и т.д.

Для получения справки о параметрах утилиты netstat, следует выполнить следующую команду.

#### netstat -?

Активные соединения TCP/IP на компьютере можно просмотреть, набрав на консоли команду nestat с параметром -a.

```
netstat -a
```

Утилита arp. Утилита используется для просмотра и модификации ARP-таблицы, используемой для трансляции IP-адресов в адреса протоколов канального уровня (MAC-адреса). С помощью параметров команды можно распечатывать таблицу, удалять и добавлять данные ARP-таблицы. Корректировку ARP-таблицы может осуществлять только пользователь справами администратора.

Для получения справки о параметрах утилиты arp, следует выполнить команду arp без параметров. Получить текущее состояние ARP-таблицы можно с помощью следующей команды.

```
arp -a
```

Утилита nslookup. Утилита nslookup предназначена для проверки правильности работы DNS-серверов. С помощью утилиты, пользователь может выполнять запросы к DNS-серверам на получение адреса хоста по его DNS-имени, на получение адресов и имен почтовых серверов, ответственных за доставку почты для отдельных доменов DNS, на получение почтового адреса администратора DNS-сервера и т.д. и т.п. Утилита работает в двух режимах: в режиме однократного выполнения (при запуске в командной строке задается полный набор параметров) и в интерактивном режиме (команды и параметры задаются в режиме диалога). Запуск утилиты в интерактивном режиме осуществляется запуском команды nslookup без параметров.

```
C:\Documents and Settings\Administrator>nslookup
Default Server: ns1.iptel.by
Address: 80.94.225.5

> www.google.com
Server: ns1.iptel.by
Address: 80.94.225.5

Non-authoritative answer:
Name: www.l.google.com
Addresses: 209.85.129.147, 209.85.129.99, 209.85.129.104
Aliases: www.google.com
> www.oracle.com
Server: ns1.iptel.by
Address: 80.94.225.5

Non-authoritative answer:
Name: www.oracle.com
Address: 141.146.8.66
> exit
```

Рисунок 2.9.1. Пример выполнения команды nslookup

На рисунке 2.9.1 демонстрируется работа с утилитой nslookup. Сразу после запуска команды на консоль выводится имя хоста и IP-адрес активного DNS-сервера. После этого в диалоговом режиме были получены IP-адреса хостов с именами <a href="www.google.com">www.google.com</a>, <a href="www.oracle.com">www.oracle.com</a> и для завершения работы утилиты была введена команда exit.

**Утилита hostname**. Утилита предназначена для вывода на консоль имени хоста, на котором выполняется данная команда. Команда hostname не имеет никаких параметров.

Утилита ipconfig. Утилита ipconfig является наиболее востребованной сетевой утилитой. С ее помощью можно определить конфигурацию IP-интерфейса и значения всех сетевых параметров. Особенно эта утилита полезна на компьютерах, работающих с протоколом DHCP: команда позволяет проверить параметры IP-интерфейсов установленные в автоматическом режиме.

Для получения справки о параметрах утилиты следует ввести следующую команду.

```
ipconfig /?
```

Короткий отчет о конфигурации TCP/IP можно получить выдав команду ipconfig без параметров. Для получения полного отчета, можно использовать ключ /all, как это сделано на рисунке 2.9.2.

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
         Имя компьютера . . . . . . : SmeloW
Основной DNS-суффикс . . . . . :
                                     . . . . . : гибридный
         Тип узла. .
         IP-маршрутизация включена . . . : нет
         WINS-прокси включен . . . . .
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
         DNS-суффикс этого подключения . . :
                                             . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont
         Описание
                    . . . . . . . . . . .
roller
                                                : 40-04-29-03-20-24
         Физический адрес. . . . . . . .
         да
         Автонастройка включена . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . : 169.254.152.66
Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
         Основной шлюз . . . . . . . . :
Основной WINS-сервер . . . . : 169.254.152.66
```

Рисунок 2.9.2. Пример выполнения команды ipconfig

**Утилита nbtstat.** Утилита nbtstat позволяет просматривать статистику текущих соединений, использующих протокол NBT (NetBIOS over TCP/IP). Утилита в чем-то подобна утилите netstat, но применительно к протоколу NBT. Для получения справки о параметрах команды, необходимо ее выполнить без указания параметров.

Утилита net. Утилита net является основным средством управления сетью для сетевого клиента Windows. Команду net часто включают в скрипты регистрации и командные файлы. С помощью этой команды можно зарегистрировать пользователя в рабочей группе Windows, можно осуществить выход из сети, запустить или остановить сетевой сервис, управлять списком имен, пересылать сообщения в сети, синхронизировать время и т.д.

Для вывода списка параметров (команд) утилиты net следует выполнить следующую команду.

net help

Справка может быть уточнена для каждого отдельного параметра команды. Например, для того, чтобы получить справку для параметра send (пересылка сообщений в сети) следует добавить соответствующий параметр.

**net** help send

## 2.10. Настройка TC/IP в Windows

При установке последних версий операционной системы Windows, поддержка протокола TCP/IP включается автоматически. Работа системного администратора заключается только в настройке параметров сетевого подключения.

Дальнейшее изложение процесса настройки параметров TCP/IP, в основном ориентировано операционную систему Windows XP.

Для настройки параметров в Windows XP, следует использовать окно *Сетевое подключение* (Пуск/Панель Управления/Сетевые подключения). Выбрав необходимое сетевое подключение, из предлагаемого списка, получим окно, аналогичное изображенному на рисунке 2.10.1.

Если протокол TCP/IP отсутствует в данном подключении, то установка его может быть выполнена с помощью кнопки **Установить**. Далее будет предложен список компонентов сети для установки.

Если протокол TCP/IP есть, то для его настройки требуется перейти по клавише Свойства в окно Свойства: Internet Protocol (TCP/IP). В этом окне требуется ответить на следующие вопросы и заполнить соответчвующие поля.

1. Получить IP-адрес автоматически или использовать фиксированный адрес. Установка признака автоматического получения адреса, подразумевает применение протокола DHCP. Если же адрес фиксируется, то его следует указать в соответствующем поле. Кроме того, в случае фиксированного адреса необходимо установить маску подсети и адрес основного шлюза (шлюз по

умолчанию). В случае автоматического получения IP-адреса, маска подсети и адрес основного шлюза устанавливается по протоколу DHCP.




Рисунок 2.10.1 Окно для настройки параметров ТСР/ІР

2. Получить адрес DNS-сервера автоматически или использовать фиксированный адрес. Аналогично предыдущему случаю, автоматическая установка подразумевает использования протокола DHCP, который устанавливает этот параметр при подключении компьютера к сети. При установке фиксированного адреса DNS-сервера (и адреса запасного DNS-сервера), для разрешения имен будет использоваться, именно тот DNS-сервер, адрес которого будет указан в соответствующем поле окна.

Более подробно процесс установки и настройки протокола ТСР/IР изложен в [7,10,11].

### 2.11. Итоги главы

1. Стек протоколов TCP/IP является основным стандартом, используемый взаимодействия распределенных в сети ДЛЯ компонентов программных систем. TCP/IP поддерживается большинством современных операционных систем и применяется

- практически во всех системных и прикладных программных системах, работающих в сети. Описание всех протоколов TCP/IP содержится в документах именуемых RFC и поддерживаемых группой IETF.
- 2. Модель TCP/IP является четырехуровневой и в основном согласуется с моделью ISO/OSI. На Уровне доступа к сети используются протоколы, обеспечивающие создание локальных сетей или соединений глобальными сетями. Наиболее популярными протоколами этого уровня являются Ethernet и PPP. Основным протоколом Межсетевого уровня является ІР, но используются и другие протоколы: ІСМР (для транспортировки служебной информации и диагностики), ARP МАС-адресов) Транспортный разрешения Т.Д. И обеспечивается протоколами UDP (ненадежный протокол, сообщения) и ТСР (надежный ориентированный на протокол ориентированный на соединение). На Прикладной уровне находятся службы ТСР/ІР и прикладные системы пользователей.
- 3. Протоколу IP (или точнее IPv4) в семействе протоколов TCP/IP отведена центральная роль. Его основной задачей является доставка дейтаграмм. Протокол считается ненадежным и не поддерживающим соединения. Для доступа к хостам IP использует собственную систему адресации. IP-адресом является последовательность из 32 битов, состоящая из адреса сети и адреса хоста в данной сети. Количество бит отведенных на адрес сети и на адрес хоста зависит от используемой модели адресации.
- 4. Новая версия протокола IP называется IPv6. Главным отличием протокола IPv6 является применение 128-битных адресов, что позволяет сделать все IP-адреса уникальными в глобальном смысле.
- 5. Протоколы Транспортного уровня являются пограничными протоколами между прикладной программной системой и стеком TCP/IP. протоколов Любой прикладной процесс протоколы Транспортного уровня идентифицируют с помощью номера порта. Все номера портов разбиты на три группы: хорошо известные номера портов (отводятся для базовых служб ТСР/ІР), зарегистрированные номера (используются промышленными портов известными системами) и динамически распределяемые или эфемерные порты операционной системой (выделяются динамически, мере необходимости).
- 6. Для идентификации прикладного процесса в сети используется понятие сокета. Сокет это совокупность IP-адреса и номера порта. Кроме того, различают сокеты UDP и сокеты TCP.
- 7. Большинство реализаций TCP/IP поддерживают интерфейс внутренней петли, позволяющий процессам, находящимся на одном хосте, обмениваться данными по протоколу TCP/IP. При этом дейтаграммы не выходят за пределы TCP/IP-интерфейса хоста. Внутренняя петля применяется, в основном, для отладки распределенных приложений.

- С ее помощью на одном компьютере можно смоделировать работу процессов в сети.
- 8. Для доступа прикладных процессов К процедурам TCP/IP. операционные системы предоставляют специальные АРІ. Наиболее программными интерфейсами являются АРІ распространенными сокетов и интерфейс RPC. API сокетов описан в стандарте POSIX и поддерживается большинством операционных систем. Наиболее **RPC** распространенной версией является версия RPC Microsystems. Развитием технологии RPC в Windows являются технологии COM и DCOM, а в Java-технологиях механизм RMI.
- 9. Программную реализацию протоколов Прикладного уровня ТСР/IP службами. серверов, называют Службы реализуются В виде предоставляющих услуги другим процессам. Наиболее часто используемыми службами являются: DHCP, DNS, NBT, Telnet, FTP, WWW (протокол HTTP) и служба электронной почты (протоколы SMTP, POP3, IMAP4).
- 10. Для диагностики TCP/IP и управления сетью используются специальные программы, называемые сетевыми утилитами. Перечень утилит и их параметры зависят от конкретной реализации TCP/IP.
- 11.Стек протоколов TCP/IP, как правило, устанавливается на компьютер вместе с операционной системой. Работа системного администратора сводится к достаточно простой настройке TCP/IP.

## Глава 3. Основы интерфейса Windows Sockets

### 3.1. Предисловие к главе

Как уже отмечалось раньше, в основе интерфейса Windows Sockets лежит интерфейс сокетов BSD Unix и стандарт POSIX, определяющий взаимодействие прикладных программ с операционной системой.

Интерфейс Windows Sockets акцентирован, прежде всего, на работу в сети TCP/IP, но обеспечивает обмен данными и по некоторым другим протоколам, например, *IPX/SPX* (стек протоколов операционной системы NetWare, компании Novell).

Ниже будет рассказано, как составлять сетевые приложения на языке программирования C++ с использованием интерфейса Windows Socket для протокола TCP/IP.

## 3.2. Версии, структура и состав интерфейса Windows Sockets

Существует две основные версии интерфейса: Windows Sockets 1.1 и Windows Sockets 2. В состав каждой версии входит динамическая библиотека, библиотека экспорта и заголовочный файл, необходимый для работы с библиотеками. Интерфейс версии 1.1 имеет две реализации: для 16-битовых и 32-битовых приложений.

Дальнейшее изложение интерфейса Windows Sockets ориентировано на версию 2, которую далее для краткости будем называть просто Winsock2. Полное описание функций Winsock2 содержится в документации, которая поставляется в составе SDK (Software Developer Kit) для программного интерфейса WIN32 или в MSDN.

Для использования интерфейса Winsock2 в исходный текст программы следует включить следующую последовательность директив компилятора C++.

```
//...#include "Winsock2.h" // заголовок WS2_32.dll
#pragma comment(lib, "WS2_32.lib") // экспорт WS2_32.dll
//...
```

Динамическая библиотека WS2\_32.DLL (которая содержит все функции Winsock2), входит в стандартную поставку Windows, а библиотека экспорта WS2\_32.LIB и заголовочный файл Winsock2.h в стандартную поставку Visual C++. С принципами построения и использования динамических библиотек (DLL) можно ознакомиться в [4, 12].

В таблице 3.2.1 приведен список функций интерфейса Windows. Список включает не все функции Winsock2 — здесь перечислены, только функции, которые будут применяться в дальнейших примерах. Кроме того, описания этих функций, не будет полным. Описания предназначены только для решения рассматриваемых в пособии задач. С полным описанием можно ознакомиться, например, на сайте <a href="www.microsoft.com">www.microsoft.com</a>.

Наименование	
функции	Назначение
accept	Разрешить подключение к сокету
bind	Связать сокет с параметрами
closesocket	Закрыть существующий сокет
connect	Установить соединение с сокетом
gethostbyaddr	Получить имя хоста по его адресу
gethostbyname	Получить адрес хоста по его имени
gethostname	Получить имя хоста
getsockopt	Получить текущие опции сокета
htonl	Преобразовать u_long в формат TCP/IP
htons	Преобразовать u_short в формат TCP/IP
inet_addr	Преобразовать символьное представление IPv4-
	адреса в формат ТСР/ІР
inet_ntoa	Преобразовать сетевое представление IPv4-адреса в
	символьный формат
ioctlsocket	Установить режим ввода-вывода сокета
listen	Переключить сокет в режим прослушивания
ntohl	Преобразовать в u_long из формата TCP/IP
ntohs	Преобразовать в u_short из формата TCP/IP
recv	Принять данные по установленному каналу
recvfrom	Принять сообщение
send	Отправить данные по установленному каналу
sendto	Отправить сообщение
setsockopt	Установит опции сокета
socket	Создать сокет
TransmitFile	Переслать файл
TransmitPackets	Переслать область памяти
WSACleanup	Завершить использование библиотеки WS2_32.DLL
WSAGetLastError	Получить диагностирующий код ошибки
WSAStartup	Инициализировать библиотеку WS2_32.DLL

## 3.3. Коды возврата функций интерфейса Windows Sockets

Все функции интерфейса Winsock2 могут завершаться успешно или с ошибкой. При описании каждой функции будет указано, каким образом можно проверить успешность ее завершения. В том случае, если функция завершает свою работу с ошибкой, формируется дополнительный диагностирующий код, позволяющий уточнить причину ошибки.

Диагностирующий код может быть получен с помощью функции WSAGetLastError. Функция WSAGetLastError вызывается, непосредственно сразу после функции Winsock2, завершившейся с ошибкой. Все

диагностирующие коды представлены в таблице 3.3.1. Описание функции приводится на рисунке 3.3.1. На рисунке 3.3.2 приведен пример использования функции WSAGetLastError.

```
// -- Получить диагностирующий код ошибки
// Назначение: функция позволяет определить причину
// завершения функций Winsock2 с ошибкой

int WSAGetLastError(void); // прототип функции

// Код возврата: функция возвращает диагностический код
```

Рисунок 3.3.1. Функция WSAGetLastError

```
#include "Winsock2.h"
#pragma comment(lib, "WS2 32.lib")
//....
string GetErrorMsgText(int code) // сформировать текст ошибки
 string msgText;
 switch (code)
                          // проверка кода возврата
  case WSAEINTR:
case WSAEACCES:
                  msqText = "WSAEINTR";
                  msgText = "WSAEACCES";
  //....коды WSAGetLastError .....
  case WSASYSCALLFAILURE: msgText = "WSASYSCALLFAILURE";break;
                  msgText = "***ERROR***"; break;
  default:
  };
 return msqText;
};
string SetErrorMsgText(string msgText, int code)
{return msgText+GetErrorMsgText(code);};
int main(int argc, TCHAR* argv[])
//....
try
  //.........
  if ((sS = socket(AF INET, SOCK STREAM, NULL)) == INVALID SOCKET)
        throw SetErrorMsgText("socket:",WSAGetLastError());
  //.....
catch (string errorMsgText)
   { cout<< endl << "WSAGetLastError: " << errorMsqText;}
//.........
return 0;
```

Рисунок 3.3.2. Пример использования функции WSAGetLastError

В приведенном примере для обработки ошибок используется функция SetErrorMsgText, которая в качестве параметра получает префикс формируемого сообщения об ошибке, код функции WSAGetLastError, а возвращает текст сообщения (используя функцию GetErrorMsgText).

Таблица 3.3.1

T-0	Таолица 5.5.1
Коды возврата функции GetLastError	Причина ошибки
WSAEINTR	Работа функции прервана
WSAEACCES	
WSAEFAULT	Разрешение отвергнуто
	Ошибочный адрес
WSAEINVAL	Ошибка в аргументе
WSAEMFILE	Слишком много файлов открыто
WSAEWOULDBLOCK	Ресурс временно недоступен
WSAEINPROGRESS	Операция в процессе развития
WSAEALREADY	Операция уже выполняется
WSAENOTSOCK	Сокет задан неправильно
WSAEDESTADDRREQ	Требуется адрес расположения
WSAEMSGSIZE	Сообщение слишком длинное
WSAEPROTOTYPE	Неправильный тип протокола для сокета
WSAENOPROTOOPT	Ошибка в опции протокола
WSAEPROTONOSUPPORT	Протокол не поддерживается
WSAESOCKTNOSUPPORT	Тип сокета не поддерживается
WSAEOPNOTSUPP	Операция не поддерживается
WSAEPFNOSUPPORT	Тип протоколов не поддерживается
WSAEAFNOSUPPORT	Тип адресов не поддерживается протоколом
WSAEADDRINUSE	Адрес уже используется
WSAEADDRNOTAVAIL	Запрошенный адрес не может быть использован
WSAENETDOWN	Сеть отключена
WSAENETUNREACH	Сеть не достижима
WSAENETRESET	Сеть разорвала соединение
WSAECONNABORTED	Программный отказ связи
WSAECONNRESET	Связь восстановлена
WSAENOBUFS	Не хватает памяти для буферов
WSAEISCONN	Сокет уже подключен
WSAENOTCONN	Сокет не подключен
WSAESHUTDOWN	Нельзя выполнить send: сокет завершил работу
WSAETIMEDOUT	Закончился отведенный интервал времени
WSAECONNREFUSED	Соединение отклонено
WSAEHOSTDOWN	Хост в неработоспособном состоянии
WSAEHOSTUNREACH	Нет маршрута для хоста
WSAEPROCLIM	Слишком много процессов
L	1 '

Таблица 3.3.1 (продолжение)

	тиолици э.э.т (продолжение)
Коды возврата функции GetLastError	Причина ошибки
WSASYSNOTREADY	Сеть не доступна
WSAVERNOTSUPPORTED	Данная версия недоступна
WSANOTINITIALISED	Не выполнена инициализация WS2_32.DLL
WSAEDISCON	Выполняется отключение
WSATYPE_NOT_FOUND	Класс не найден
WSAHOST_NOT_FOUND	Хост не найден
WSATRY_AGAIN	Неавторизированный хост не найден
WSANO_RECOVERY	Неопределенная ошибка
WSANO_DATA	Нет записи запрошенного типа
WSA_INVALID_HANDLE	Указанный дескриптор события с ошибкой
WSA_INVALID_PARAMETER	Один или более параметров с ошибкой
WSA_IO_INCOMPLETE	Объект ввода-вывода не в сигнальном состоянии
WSA_IO_PENDING	Операция завершится позже
WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY	Не достаточно памяти
WSA_OPERATION_ABORTED	Операция отвергнута
WSAINVALIDPROCTABLE	Ошибочный сервис
WSAINVALIDPROVIDER	Ошибка в версии сервиса
WSAPROVIDERFAILEDINIT	Невозможно инициализировать сервис
WSASYSCALLFAILURE	Аварийное завершение системного вызова

Комментарии с точками в приведенном примере и дальше будут использоваться для обозначения того, что тексты программ не являются законченными и предназначены только для демонстрации использования функций.

# 3.4. Схемы взаимодействия процессов в распределенном приложении

Существование двух различных протоколов на транспортном уровне TCP/IP, определяет две схемы взаимодействия процессов распределенного приложения: схема, ориентированная на сообщения, и схема, ориентированная на поток.

Принципиальное различие этих схем, заключается в следующем.

В первом между сокетами курсируют UDP-пакеты, и поэтому вся работа, связанная с обеспечением надежности и установкой правильной последовательности передаваемых пакетов возлагается на само приложение. В общем случае, получатель узнает адрес отравителя вместе с пакетом данных.

Во втором случае между сокетами устанавливается ТСР-соединение и весь обмен данных осуществляется в рамках этого соединения. Передача по каналу является надежной и данные поступают в порядке их отправления.

В распределенных приложениях архитектуры клиент-сервер, клиенту и серверу отводится разная роль: инициатором обмена является клиент, а

сервер ждет запросы клиента и обслуживает их. Таким образом, предполагается, что к моменту выдачи запроса клиентом, сервер должен быть уже активным, а клиент должен "знать" параметры сокета сервера. На рисунках 3.4.1 и 3.4.2. изображены схемы взаимодействия клиента и сервера, для первого и второго случаев.




Рисунок 3.4.1. Схема взаимодействия процессов без установки соединения

На рисунке 3.4.1 схематично изображены две программы, реализующие два процесса распределенного приложения. Рассматриваемое приложение имеет архитектуру клиент-сервер (на рисунке сделаны соответствующие обозначения). Обе программы разбиты на пять блоков, а стрелками обозначается движение информации по сети TCP/IP.

Первые блоки обеих программ одинаковые и предназначены для инициализации библиотеки WS2 32.DLL.

Второй блок программы сервера создает сокет (функция socket) и устанавливает параметры этого сокета. Следует обратить внимание на параметр SOCK\_DGRAM функции socket, указывающий на тип сокета (в данном случае – сокет, ориентированный на сообщения). Для установки параметров сокета, используется функция bind. При этом говорят, что сокет связываюм с параметрами. Для хранения параметров сокета в Winsock2 специальная структура SOCKADDR IN предусмотрена (она присутствует на рисунке). Перед выполнением функции bind, которая использует эту структуру в качестве параметра, необходимо ее заполнить данными. Пока скажем только, что в SOCKADDR\_IN хранится IP-адрес и номер порта сервера.

В третьем блоке программы сервера выполняется функция recvfrom, которая переводит программу сервера в состояние ожидания, до поступления сообщения от программы клиента (функция sendto). Функция recvfrom тоже использует структуру SOCKADDR\_IN – в нее автоматически помещаются параметры сокета клиента, после приема от него сообщения. Данные поступают в буфер, который обеспечивает принимающая сторона (на рисунке символьный массив bfrom). Следует отметить, что в качестве параметра функции recvfrom используется связанный сокет – именно через него осуществляется передача данных.

Четвертый блок программы сервера предназначен для пересылки данных клиенту. Пересылка данных осуществляется с помощью функции sendto. В качестве параметров sendto использует структуру SOCKADDR\_IN с параметрами сокета принимающей стороны (в данном случае клиента) и заполненный буфер с данными.

Пятые блоки программ сервера и клиента одинаковые и предназначены для закрытия сокета и завершения работы с библиотекой WS2\_32.DLL.

Всем блокам программы клиента, кроме второго, есть аналог в программе сервера. Второй блок, в сравнении с сервером, не использует команду bind. Здесь проявляется основное отличие между сервером и клиентом. Если сервер, должен использовать однозначно определенные параметры (IP-адрес и номер порта), то для клиента это не обязательно — ему Windows выделяет эфемерный порт. Т.к. инициатором связи является клиент, то он должен точно "знать" параметры сокета сервера, а свои параметры клиент получит от Windows и сообщит их вместе с переданным пакетом серверу.

Взаимодействие программ клиента и сервера в случае установки соединения схематично изображено на рисунке 3.4.2. Как и в предыдущем случае обе программы разбиты на блоки. Сплошными направленными линиями обозначается движение данных по сети TCP/IP, прерывистой — синхронизация (ожидание) процессов.

Первые блоки обеих программ идентичны и предназначены для инициализации библиотеки WS2\_32.DLL.

Второй блок сервера имеет то же предназначение, что и в предыдущем случае. Единственным отличием является значение SOCK\_STREEM параметра функции socket, указывающий, что сокет будет использоваться для соединения (сокет ориентированный на поток).




Рисунок 3.4.2. Схема взаимодействия процессов с установкой соединения

В третьем блоке программы сервера выполняются две функции Winsock2: listen и ассерт. Функция listen переводит сокет, ориентированный на поток, в состояния прослушивания (открывает доступ к сокету) и задает некоторые параметры очереди соединений. Функция ассерт переводит процесс сервера в состояние ожидания, до момента пока программа клиента не выполнит функцию connect (подключится к сокету). Если на стороне клиента корректно выполнена функция connect, то функция ассерт

возвращает новый сокет (с эфемерным портом), который предназначен для обмена данными с подключившимся клиентом. Кроме того, автоматически заполняется структура SOCKADDR\_IN параметрами сокета клиента.

Четвертый и пятый блоки программы сервера предназначены для обмена данными по созданному соединению. Следует обратить внимание, что, во-первых, используются функции send и recv, а во-вторых, в качестве параметра эти функции используют сокет, созданный командой ассерt.

В программе клиента осталось пояснить, только работу третьего блока. В этом блоке выполняется функция connect, предназначенная для установки соединения с сокетом сервера. Функция в качестве параметров имеет, созданный в предыдущем блоке, дескриптор сокета (ориентированного на поток) и структуру SOCKADDR\_IN с параметрами сокета сервера.

### 3.5. Инициализация библиотеки Windows Sockets

Для инициализации библиотеки WS2\_32.DLL предназначена функция WSAStartup. Описание функции приводится на рисунке 3.5.1.

```
// -- инициализировать библиотеку WS2 32.DLL
// Назначение: функция позволяет инициализировать
//
              динамическую библиотеку, проверить номер
//
              версии, получить сведения о конкретной
              реализации библиотеки. Функция должна быть
//
              выполнена до использования любой функции
//
//
               Windows Sockets
//
  int WSAStartup(
          WORD
                      ver, //[in] версия Windows Sockets
          lpWSAData
                      wsd //[out] указатель на WSADATA
                );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
                 возвращает нулевое значение, в случае ошибки
//
               возвращается не нулевое значение
// Примечания: - параметр ver представляет собой два байта,
                содержащих номер версии Windows Sockets,
//
//
               причем. старший байт содержит
//
               младший номер версии, а младший байт-
                старший номер версии;
//
//
               - обычно параметр ver задается с помощью макро
//
                 MAKEWORD;
//
               - шаблон структуры WSADATA содержится в
//
                 Winsock2.h
```

Рисунок 3.5.1. Функция WSAStartup

Как уже отмечалось раньше, функция WSAStartup должна быть выполнена до использования любых функция Winsock2. Пример, использования функции будет приведен ниже.

## 3.6. Завершение работы с библиотекой Windows Sockets

Для завершения работы с библиотекой WS2\_32.DLL используется функция WSACleanup. Описание функции приводится на рисунке 3.6.1.

```
// -- завершить работу с библиотекой WS2_32.DLL
// Назначение: функция завершает работу с динамической библиотекой WS2_32.DLL, делает недоступным выполнение функций библиотеки, освобождает ресурсы.
// int WSACleanup(void);

// Код возврата: в случае успешного завершения функция возвращает нулевое значение, в случае ошибки возвращается SOCKET_ERROR
```

Рисунок 3.6.1. Функция WSACleanup

Ha рисунке 3.6.2 приводится пример использования функций WSAStatrup и WSACleanup.

Рисунок 3.6.2. Пример использования функций WSAStartup и WSACleanup

## 3.7. Создание сокета и закрытие сокета

Для создания сокета используется функция socket. Описание функции приводится на рисунке 3.7.1.

```
// -- создать сокет
// Назначение: функция позволяет создать сокет (точнее
//
               дескриптор сокета) и задать его характеристики
//
 SOCKET socket(
            int
                   af, //[in] формат адреса
            int
                   type, //[in] тип сокета
                 prot //[in] протокол
            int
               );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
                 возвращает дескриптор сокета, в другом
//
                 случае возвращается INVALID SOCKET
// Примечания: - параметр af для стека TCP/IP принимает
//
                 значение АF INET;
//
               - параметр type может принимать два значения:
//
                 SOCK DGRAM - сокет, ориентированный на
//
                 сообщения (UDP); SOCK STREEM - сокет
//
                 ориентированный на поток;
//
                 старший номер версии;
//
               - параметр prot определяет протокол
//
                 транспортного уровня: для TCP/IP можно
//
                 указать NULL
```

Рисунок 3.7.1. Функция socket

После завершения работы с сокетом, обычно, его закрывают (освобождают ресурс). Для закрытия сокета применяется функция сlosesocket. Описание этой функции приводится на рисунке 3.7.2.

Рисунок 3.7.2. Функция closesocket

На рисунке 3.7.3. приводится пример программы использующей функции socket и closesocket.

```
#include "Winsock2.h"
#pragma comment(lib, "WS2_32.lib")
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 SOCKET sS;
                   // дескриптор сокета
 WSADATA wsaData;
 try
  if (WSAStartup(MAKEWORD(2,0), &wsaData) != 0)
         throw SetErrorMsgText("Startup:",WSAGetLastError());
  if ((sS = socket(AF INET, SOCK STREAM, NULL)) == INVALID SOCKET)
         throw SetErrorMsgText("socket:",WSAGetLastError());
  if (closesocket(sS) == SOCKET ERROR)
         throw SetErrorMsgText("closesocket:",WSAGetLastError());
  if (WSACleanup() == SOCKET ERROR)
         throw SetErrorMsgText("Cleanup:",WSAGetLastError());
 }
 catch (string errorMsgText)
 { cout << endl << errorMsqText;}
return 0;
}
```

Рисунок 3.7.3. Пример использования функций socket и closesocket

### 3.8. Установка параметров сокета

Для установки параметров существующего сокета используется функция bind. Описание функции приводится на рисунке 3.8.1.

```
// -- связать сокет с параметрами
// Назначение: функция связывает существующий сокет с
//
              с параметрами, находящимися в структуре
//
              SOCKADDR IN
//
int bind(
     SOCKET s,
                                  //[in] сокет
     cost struct sockaddr in* a, //[in] указатель на SOCKADDR IN
            la
                                  //[in] длина SOCKADDR IN в байтах
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
                 возвращает нуль, в случае ошибки
//
                 возвращается SOCKET ERROR
```

Рисунок 3.8.1. Функция bind

Функция связывает дескриптор сокета и структуру SOCKADDR\_IN, которая предназначена для хранения параметров сокета. ІШаблон структуры SOCKADDR\_IN содержится в файле Winsock2.h. Описание SOCKADDR\_IN и используемых вместе с ней констант приводится на рисунке 3.8.2. Особое внимание следует обратить внимания на строки, отмеченные тремя знаками плюс. В дальнейшем отмеченные поля и константы будут использоваться в текстах программ. IP-адрес и номер порта в структуре SOCKADDR IN хранятся в специальном формате. Этот формат отличается, от формата компьютеров с архитектурой Intel. В составе Winsock2 имеются функции, позволяющие преобразовывать форматы данных.

```
(u long) 0x00000000 //любой адрес
#define INADDR ANY
#define INADDR LOOPBACK
                          0x7f000001
                                             // внутренняя петля +++
#define INADDR BROADCAST (u long) 0xffffffff // широковещание
#define INADDR_NONE
                           0xfffffff // нет адреса
#define ADDR ANY
                           INADDR_ANY // любой адрес
struct in addr
{
                    // IP-адрес
    union {
     struct { u char s b1, s b2, s b3, s b4; } S un b;
     struct { u short s w1,s w2; }
                                             S un w;
                                             S addr;
     u long
                                             S un;
     #define s addr S un.S addr // 32-битный IP-адрес
     #define s host S un.S un b.s b2
     #define s_net S_un.S_un_b.s_b1
#define s_imp S_un.S_un_w.s_w2
     #define s impno S un.S un b.s b4
     #define s lh S un.S un b.s b3
struct sockaddr in {
 short sin_family; //тип сетевого u_short sin_port; // номер порта
                           //тип сетевого адреса
                                                                  +++
                                                                  +++
  struct in addr sin addr; // IP-адрес
          sin zero[8];
                         // резерв
typedef struct sockaddr in SOCKADDR IN;
typedef struct sockaddr in *PSOCKADDR IN;
typedef struct sockaddr in FAR *LPSOCKADDR IN;
```

Рисунок 3.8.2. Структура SOCKADDR\_IN

Для преобразования номера порта в формат TCP/IP следует использовать функцию htons. Описание этой функции приведено на рисунке 3.8.3. Функция ntohs является обратной функцией, предназначена для преобразования двух байтов в формате TCP/IP в формат u\_short.

```
// -- преобразовать u_short в формат TCP/IP

// Назначение: функция преобразовывает два байта данных

формата u_short (unsigned short) в два

два байта, сетевого формата

//

u_short htons (
    u_short hp //[in] 16 битов данных
    );

//

// Код возврата: 16 битов в формате TCP/IP

//
```

Рисунок 3.8.3 Функция htons

Полезной является функция inet\_addr, предназначенная для преобразования символьного представления IPv4-адреса в формат TCP/IP. Описание функции приведено на рисунке 3.8.4. Функция inet\_ntoa предназначена для обратного преобразования из сетевого представления в символьный формат.

```
// -- преобразовать символьное представление IPv4-адреса в формат TCP/IP
// Назначение: функция преобразует общепринятое символьное
               представление IPv4-адреса (n.n.n.n) в
//
//
               четырехбайтовый IP-адрес в формате TCP/IP
//
 unsigned long inet addr(
          const char* stra //[in] строка символов, закачивающаяся 0х00
                          );
//
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
                  IP-адрес в формате TCP/IP, иначе
//
                  возвращается INADDR NONE
```

Рисунок 3.8.4 Функция inet addr

На рисунке 3.8.5 приведен фрагмент программы сервера. Функция bind связывает сокет с параметрами, заданными в структуре SOCKADDR\_IN. Структура содержит три значения (параметры сокета): тип используемого адреса (константа AF\_INET используется для обозначения семейства IPадресов); номер порта (устанавливается значение 2000 с помощью функции htons) и адрес интерфейса. Последний параметр определяет собственный ІР-адрес сервера. При этом предполагается, что хост, в общем случае, может IP-интерфейсов. несколько Если требуется использовать определенный ІР-интерфейс хоста, то необходимо его здесь указать. Если выбор ІР-адреса не является важным или ІР-интерфейс один на хосте, то следует указать значение INADDR\_ANY (как это сделано в примере). Программа клиента для пересылки сообщений (обратите внимание, что при создании сокета использовался параметр со значением SOCKET\_DGRAM), должна их отправлять именно этому сокету (т.е. указывать его IP-адрес и его номер порта).

Рисунок 3.8.5. Пример использования функции bind

### 3.9. Переключение сокета в режим прослушивания

После создания сокета и выполнения функции bind сокет остается недоступным для подсоединения клиента. Чтобы сделать доступным уже связанный сокет, необходимо его переключить, в так называемый, прослушивающий режим. Переключение осуществляется с помощью функции listen (рисунок 3.9.1).

```
// -- переключить сокет в режим прослушивания
// Назначение: функция делает сокет доступным для подключений
//
              и устанавливает максимальную длину очереди
//
              подключений
int listen(
        SOCKET s, //[in] дескриптор связанного сокета
              mcq, //[in] максимальная длина очереди
        int
          );
// Код возврата: при успешном завершении функция возвращает
//
               нуль, иначе возвращается значение
               SOCKET ERROR
//
// Примечания: для установки значения параметра \mathbf{mcq} можно
           использовать константу SOMAXCONN, позволяющую
//
//
               установить максимально возможное значение
```

Рисунок 3.9.1. Функции listen

После выполнения функции listen клиентские программы могут осуществить подключение к сокету (выполнить функцию connect). Кроме

того, функция listen устанавливает максимальную длину очереди подключений. Если количество одновременно подключающихся клиентов превысит установленное максимальное значение, то последние попытки подключения потерпят неудачу (и функция connect на стороне клиента сформирует соответствующий код ошибки). Следует отметить, что функция listen применяется только для сокетов ориентированных на поток.

#### 3.10. Создание канала связи

Канал связи (или соединение) создается между двумя сокетами, ориентированными на поток. На стороне сервера это должен быть связанный (функция bind) и переключенный в режим прослушивания (функция listen) сокет. На стороне клиента должен быть создан дескриптор ориентированного на поток сокета (функция socket).

Канал связи создается в результате взаимодействия функций ассерт (на стороне сервера) и connect (на стороне клиента). Алгоритм взаимодействия этих функций зависит от установленного режима вводавывода для участвующих в создании канала сокетов.

Winsock2 поддерживает два режима ввода вывода: blocked и nonblocked. Установить или изменить режим можно с помощью функции ioctlsocket. Дальнейшее изложение предполагает, что для сокетов установлен режим blocked (действующий по умолчанию), режим nonblocked будет рассматриваться отдельно.

```
// -- разрешить подключение к сокету
// Назначение: функция используется для создания канала на
//
               стороне сервера и создает сокет для обмена
//
               данными по этому каналу
SOKET accept(
       SOCKET s,
                             // [in] дескриптор связанного сокета
       struct sockaddr in* a,//[out] указатель на SOCKADDR_IN
       int* la
                             //[out] указатель на длину SOCKADDR IN
             );
// Код возврата: при успешном завершении функция возвращает
//
                 дескриптор нового сокета, предназначенного
//
                 для обмена данными по этому каналу, иначе
//
                 возвращается значение INVALID SOCKET
// Примечания:
                 в случае успешного выполнения функции,
//
                 указатель а содержит адрес структуры
//
                 SOCKADDR IN с параметрами сокета,
//
                 осуществившего подключение (connect) сокета,
//
                 а указатель la содержит адрес 4-х байт с
                 длинной (в байтах) структуры SOCKADDR IN
//
```

Рисунок 3.10.1 Функция ассерт

Функция ассерт (описание на рисунке 3.10.1) приостанавливает выполнение программы сервера до момента срабатывания в программе клиента функции connect (описание на рисунке 3.10.3). В результате работы функции ассерт создается новый сокет, предназначенный для обмена данными с клиентом. На рисунке 3.10.2 представлен пример использования функции ассерт.

```
try
//...WSAStartup(...),sS = socket(...,SOCKET STREAM,...),bind(sS,...)
  if (listen(sS,SOMAXCONN) == SOCKET ERROR)
            throw SetErrorMsgText("listen:",WSAGetLastError());
  SOCKET cS;
                           // сокет для обмена данными с клиентом
  SOCKADDR IN clnt;
                           // параметры сокета клиента
  memset(&clnt,0,sizeof(clnt)); // обнулить память
  int lclnt = sizeof(clnt);  // pasmep SOCKADDR IN
  if ((cS = accept(sS,(sockaddr*)&clnt, &lclnt)) == INVALID SOCKET)
            throw SetErrorMsgText("accept:",WSAGetLastError());
//.......
catch (string errorMsqText)
 {cout << endl << errorMsgText;}
//.......
```

Рисунок 3.10.2 Фрагмент программы сервера с функцией ассерт

```
// -- установить соединение с сокетом
// Назначение: функция используется клиентом для создания
//
              канала с определенным сокетом сервера
int connect (
       SOCKET s,
                              // [in] дескриптор связанного сокета
       struct sockaddr_in* a, // [in] указатель на SOCKADDR_IN
       int la
                              // [in] длина SOCKADDR IN в байтах
             );
// Код возврата: при успешном завершении функция возвращает
//
                нуль, иначе возвращается значение
//
                 SOCKET ERROR
// Примечания: - параметр \bf a является указателем на структуру
//
                 SOCKADDR IN; структура должна быть
//
                 инициализирована параметрами серверного
//
                 сокета (тип адреса, ІР-адрес, порт);
//
               - параметр la, должен содержать длину
//
                 (в байтах) структуры SOCKADDR IN
```

Рисунок 3.10.3 Функция connect

На стороне клиента создание канала осуществляется с помощью функции connect. Для того, чтобы выполнить функцию connect, достаточно просто предварительно создать сокет (функция socket), ориентированный на поток. Функция соnnect указывает модулю TCP сокет клиента, который будет использоваться для соединения с сокетом сервера (его параметры указываются через параметры connect). При этом предполагается, что серверный сокет создан (функции socket и bind) и для него уже выполнена функция listen. На рисунке 3.10.4 приведен фрагмент текста программы клиента, в котором используется функция connect.

```
try
 SOCKET cC;
                              // серверный сокет
  if ((cC = socket(AF INET, SOCK STREAM, NULL)) == INVALID_SOCKET)
           throw SetErrorMsgText("socket:",WSAGetLastError());
  SOCKADDR IN serv;
                              // параметры сокета сервера
                            // используется ІР-адресация
  serv.sin family = AF INET;
  serv.sin port = htons(2000);
                                      // ТСР-порт 2000
  serv.sin addr.s addr = inet addr("80.1.1.7"); // agpec cepsepa
  if ((connect(cC,(sockaddr*)&serv, sizeof(serv))) == SOCKET ERROR)
           throw SetErrorMsgText("connect:", WSAGetLastError());
 //......
catch (string errorMsgText)
 { cout << endl << errorMsqText;}
//.....
```

Рисунок 3.10.4. Фрагмент программы клиента с функцией connect

#### 3.11. Обмен данными по каналу связи

Обмен данными по каналу связи осуществляется между двумя сокетами и возможен сразу после того, как этот канал создан (выполнена функция ассерт на стороне сервера и функция connect на стороне клиента). Для пересылки данных по каналу Winsock2 предоставляет функции send и гесу (рисунки 3.11.1 и 3.11.2). Функция send пересылает по каналу, указанного сокета, определенное количество байт данных. Функция гесу принимает по каналу, указанного сокета, определенное количество байт данных. Для работы обеих функций в программе необходимо выделить память (буфер) для приема или оправления данных. Размер буфера для приема данных и для отправления данных указывается в параметрах функций. Реальное количество пересланных или принятых байт данных возвращается функциями send и гесу в виде кода возврата.

Следует иметь в виду, что не всегда количество переданных или оправленных байт совпадает с размерами выходного или входного буферов.

Более того, разрешается выполнять пересылку с нулевым количеством байт. Обычно такую пересылку используют для обозначения конца передачи. Для принимающей стороны операционная система буферизирует принимаемые данные. Если при очередном приеме данных размеры буфера будут исчерпаны, отправляющей стороне будет выдано соответствующий код ошибки.

```
// -- отправить данные по установленному каналу
// Назначение: функция пересылает заданное количество
                 байт данных по каналу определенного сокета
//
  int send (
        SOCKET s,
                            // [in] дескриптор сокета (канал для передачи)
         const char* buf, // [in] указатель буфер данных

        int
        lbuf,
        // [in] количество байт данных в буфере

        int
        flags
        // [in] индикатор особого режима маршрутизации

              );
// Код возврата: при успешном завершении функция возвращает
             количество переданных байт данных, иначе
//
//
                   возвращается SOCKET ERROR
// Примечания: для параметра flags следует установить
//
                   значение NULL
```

Рисунок 3.11.1 Функция send

```
// -- принять данные по установленному каналу
// Назначение: функция принимает заданное количество
//
              байт данных по каналу определенного сокета
  int recv (
      SOCKET s,
                   // [in] дескриптор сокета (канал для приема)
       const char* buf, // [in] указатель буфер данных
       int lbuf, // [in] количество байт данных в буфере
       int flags
                       // [in] индикатор
            );
// Код возврата: при успешном завершении функция возвращает
                 количество принятых байт данных, иначе
//
//
                 возвращается SOCKET ERROR
// Примечания: параметр flags определяет режим обработки
                 буфера: NULL - входной буфер очищается
//
//
                после считывания данных (рекомендуется),
//
                 MSG PEEK - входной буфер не очищается
```

Рисунок 3.11.2 Функция гесч

Работа функций send и гесу является синхронной, т.е. до тех пор, пока не будет выполнена пересылка или прием данных выполнение программы приостанавливается. Поэтому, если одной из сторон распределенного будет выдана функция гесу для которой нет данных для приема и при этом соединение не разорвано, то это приведет к зависанию программы на некоторое время (называемое time-out) и завершению функции гесу с соответствующим кодом ошибки.

```
try
 //...WSAStartup(...),sS = socket(...,SOCKET STREAM,...),bind(sS,...)
 //...listen(sS,...), cS = accept(sS,...)..................
char ibuf[50],
                               //буфер ввода
     obuf[50]= "sever: принято "; //буфер вывода
int libuf = 0,
                               //количество принятых байт
     lobuf = 0;
                               //количество отправленных байь
if ((libuf = recv(cS,ibuf,sizeof(ibuf),NULL)) == SOCKET ERROR)
           throw SetErrorMsgText("recv:", WSAGetLastError());
itoa(lobuf, obuf+sizeof("sever: принято ")-1,10);
 if ((lobuf = send(cS,obuf,strlen(obuf)+1,NULL)) == SOCKET ERROR)
           throw SetErrorMsgText("send:",WSAGetLastError());
        catch (string errorMsgText)
{cout << endl << errorMsgText;}
//.....
```

Рисунок 3.11.3. Пример использования функций send и recv

На рисунке 3.11.3 приведен пример использования функций send и recv в программе сервера. После создания канала сервер выдал функцию recv ожидающую данные от подсоединившегося клиента. После получения данных от клиента, сервер формирует выходной буфер и отправляет его содержимое в адрес клиента с помощью функции send.

#### 3.12. Обмен данными без соединения

Если для передачи данных на транспортном уровне используется протокол UDP, то говорят, об обмене данными без соединения или об обмене данными с помощью сообщений. Для отправки и приема сообщений в Winsock2 используются функции sendto и recvfrom (рисунки 3.12.1 и 3.12.2). При этом предполагается, что сообщения будут курсировать между сокетами ориентированными на сообщения.

Особенностью использования этих функций заключается в том, что протоколом UDP не гарантируется доставка и правильная последовательность приема отправленных сообщений. Весь контроль

надежности доставки и правильной последовательностью поступления сообщений возлагается на разработчика приложения. В связи с этим, обмен данными с помощью сообщений используется, в основном, для широковещательных сообщений или для пересылки коротких сообщений, последовательность получения которых не имеет значения.

```
// -- отправить сообщение
// Назначение: функция предназначена для отправки сообщения
//
               без установления соединения
//
 int sendto(
      SOCKET s,
                              // [in] дескриптор сокета
      const char* buf,
                             // [in] буфер для пересылаемых данных
                    len, // [in] размер буфера buf flags, // [in] индикатор режима маршрутизации
      int
      int
      const struct sockaddr* to, // [in] указатель на SOCKADDR IN
                                 // [in] длина структуры to
      int
                   tolen
             );
// Код возврата: при успешном завершении функция возвращает
//
                  количество пересланных байт данных, иначе
//
                возвращается SOCKET ERROR
// Примечания: - функция может применяться только для
//
                  сокетов, ориентированных на сообщения
//
                  (SOCK DGRAM))
//
                - параметр to указывает на структуру
//
                  SOCKADDR IN с параметрами сокета получателя;
//
                - для параметра flags рекомендуется установить
//
                  значение NULL
```

Рисунок 3.12.1. Функция sendto

Также как и функции send и recv, функции sendto и recvfrom работают в синхронном режиме, т.е. вызвав, например, функцию recvfrom вызывающая программа не получит управления до момента завершения приема данных.

Следует также обратить внимание, что обе функции используют в качестве параметров структуру SOCKADDR\_IN. В случае выполнения функции send, структура должна содержать параметры сокета получателя. У функция recv структура SOCKADDR\_IN, наоборот, предназначена для получения параметров сокета отправителя.

Часто протокол UDP (и соответственно функции sendto и recvfrom) используется для пересылки сообщений предназначенных для рассылки одного сообщения всем компьютерам сети (широковещательные сообщения). Для этого в параметрах сокета отправляющей стороны используются специальные широковещательные и групповые IP-адреса. Использование и групповых адресов функцией sendto по умолчанию запрещено. Разрешение

```
// -- принять сообщение
// Назначение: функция предназначена для получения сообщения
//
               без установления соединения
 int recvfrom(
                              // [in] дескриптор сокета
      SOCKET s,
      char* buf,
                             // [out] буфер для получаемых данных
      int
                   len,
                             // [in] размер буфера buf
                   flags, // [in] индикатор режима маршрутизации
      int
      struct sockaddr* to, // [out] указатель на SOCKADDR_IN
      int*
                   tolen
                            //[out] указатель на размер to
             );
// Код возврата: при успешном завершении функция возвращает
//
                 количество принятых байт данных, иначе
                 возвращается SOCKET ERROR
//
// Примечания: - функция может применяться только для
//
                 сокетов, ориентированных на сообщения
//
                  (SOCK DGRAM));
//
               - параметр to указывает на структуру
//
                 SOCKADDR IN с параметрами сокета отправителя;
//
               - параметр tolen содержит адрес четырех байт, с
//
                размером структуры SOCADDR IN
//
               - для параметра flags рекомендуется установить
//
                 значение NULL
```

Рисунок 3.12.2 Функция recvfrom

```
try
{ //...WSAStartup(...),sS = socket(...,SOCKET DGRAM,...)
serv.sin_addr_s addr_
if(bind(sS,(LPSOCKADDR)&serv, sizeof(serv)) == SOCKET ERROR)
        throw SetErrorMsgText("bind:", WSAGetLastError());
SOCKADDR IN clnt;
                            // параметры сокета клиента
memset(&clnt,0,sizeof(clnt));
                           // обнулить память
int lc = sizeof(clnt);
char ibuf[50];
                            //буфер ввода
int 1b = 0;
                            //количество принятых байт
if (lb = recvfrom(sS, ibuf, sizeof(ibuf), NULL,
               (sockaddr*)&clnt, &lc)) == SOCKET ERROR)
       throw SetErrorMsgText("recv:", WSAGetLastError());
 //.....
catch (string errorMsgText)
{cout << endl << errorMsgText;}
```

Рисунок 3.12.3 Пример использования функции recvfrom в программе сервера

на использование широковещательных устанавливается функцией setsockopt.

На рисунках 3.12.3 и 3.12.4 приведены примеры применения функций recvfrom и sendto, которые используются в программах сервера и клиента соответственно.

Рисунок 3.12.3 Пример использования функции sendto в программе клиента

## 3.13. Пересылка файлов и областей памяти

Интерфейс Winsock2 может быть использован для пересылки файлов и непрерывной области памяти компьютера. Пересылка файлов существляется с помощью функции TransmitFile (рисунок 3.13.1), а пересылку области памяти можно осуществить с помощью функции TransmitPackets (описание этой функции здесь не рассматривается). Следует отметить, что эти функции не поддерживаются интерфейсом сокетов BSD, но активно используются операционной системой Windows для кэширования данных.

Использование функции TransmitFile предполагает существование соединения и наличие доступного и открытого файла данных. Пересылка осуществляется блоками, размер которых указывается в параметрах функции. Прием данных на другой стороне осуществляется с помощью функции recv. Прием данных осуществляется до тех пор пока не разорвется соединение или не поступит пустой блок данных (функция recv вернет нулевое значение).

На рисунке 3.13.2 приведен фрагмент программы использующей функцию TransmitFile. Следует обратить внимание, что пересылаемый файл должен быть открытым с помощью стандартной функции \_open. Кроме того, в качестве параметра функция TransmitFile использует системный

```
// -- переслать файл
// Назначение: функция предназначена для пересылки файла
//
              по установленному соединению
//
BOOL TransmitFile(
                    // [in] дескриптор сокета
  SOCKET
                s,
                hf,
                      // [in] HANDLE файла
  HANDLE
  DWORD
                       // [in[ общее количество пересылаемых байтов
                nw,
  DWORD
                ns,
                       // [in] размер буфера пересылки
                      // [in] указатель на структуру OVERLAPPED
  LPOVERLAPPED po,
  LPTRANSMIT FILE BUFFERS pb, //[in] указатель TRANSMIT_FILE_BUFFERS
  DWORD
                 flag // [in] индикатор режим сокета
// Код возврата: в случае успешного завершения возвращается
                 TRUE, иначе функция возвращает значение FALSE
// Примечания: - значение параметра пw может иметь значение
//
                 NULL, в этом случае пересылается весь файл;
//
               - значение параметра ns может иметь значение
//
                NULL, в этом случае размер буфера пересылки
//
                 устанавливается по умолчанию;
//
               - структура OVERLAPPED используется для
//
                 управления вводом/выводом; если параметр ро
//
                 имеет значение NULL, то файл пересылается с
//
                 текущей позиции файла;
               - структура LPTRANSMIT FILE BUFFERS
//
//
                 используется для пересылки информации
//
                 перед и после пересылаемых данных файла;
//
                 если значение параметра рь установлено в
//
                 NULL, то пересылаются только данные файла;
//
               - параметр flag может принимать различные:
//
                 TF DISCONNECT - указывает на необходимость
//
                 разрыва соединения после завершения функции;
//
                 TF REUSE SOCKET - предполагает дальнейшее
//
                 использование сокета.
```

Рисунок 3.13.1. Функция TransmitFile

Рисунок 3.13.2. Пример использования функции TransmitFile

дескриптор файла, который в примере получается с помощью другой библиотечной функции \_get\_osfhandle. Описание стандартных функций библиотеки можно найти в справочниках по языку C++, например в [13, 14].

## 3.14. Применение интерфейса внутренней петли

При отладке распределенных приложений удобно использовать интерфейс внутренней петли. Применение интерфейса внутренней петли позволяет моделировать обмен данными между процессами распределенного приложения на одном компьютере.

Как уже отмечалось выше, для интерфейса внутренней петли зарезервирован IP-адрес 127.0.0.1. В формате TCP/IP этот адрес можно задать с помощью определенной в Winsock2.h константы INADDR\_LOOPBACK. Все приведенные выше примеры, демонстрирующие обмен данными в сети TCP/IP, можно выполнить на одном компьютере с использованием этого адреса.

## 3.15. Использование широковещательных ІР-адресов

До разработке распределенного сих пор при приложения предполагались известными сетевой адрес компьютера, котором находится программа-сервер и номер порта, прослушиваемый этой программой. В реальности распределенное приложение не должно быть привязано к конкретным параметрам сокетов, т.к. это делает ограниченным его применение.

Для обеспечения независимости приложения от параметров сокета сервера (сетевой адрес и номера порта), как правило, номер порта делают одним из параметров инициализации сервера и хранят в специальных конфигурационных файлах, которые считывается сервером при загрузке (реже номер порта передается в виде параметра в командной строке). Так, например, большинство серверов баз данных в качестве одного из параметров инициализации используют номер порта, а при конфигурации (или инсталляции) клиентских приложений указывается сетевой адрес и порт сервера.

В некоторых случаях удобно возложить поиск сетевого адреса сервера на само клиентское приложение (при условии, что номер порта сервера известен). В этих случаях используются широковещательные сетевые адреса, позволяющие адресовать сообщение о поиске сервера всем компьютерам сети. Предполагается, что сервер (или несколько серверов) должен находиться в состоянии ожидания (прослушивания) на доступном в сети компьютере. При получении сообщения от клиента, сервер определяет параметры сокета клиента и передает клиенту необходимые данные для установки канала связи. В общем случае в сети может находиться несколько серверов, которые откликнутся на запрос клиента. В этом случае алгоритм работы клиента должен предполагать процедуру обработки откликов и выбора подходящего сервера. Сразу следует оговориться, что реально

данный метод можно применять только внутри сегмента локальной сети, т.к. широковещательные пакеты, как правило, не пропускаются маршрутизаторами и шлюзами .

Использование широковещательных адресов возможно только в протоколе UDP. Поэтому при создании дескрипторов сокетов (в программах клиентов и серверов) при вызове функции socket значение параметра type должно быть SOCK\_DGRAM, а для обмена данными этом случае используются функции sendto и recvfrom.

```
// -- установить опции сокета
// Назначение: функция предназначена для установки режимов
//
                использования сокета
 int setsockopt (
      SOCKET
                              // [in] дескриптор сокета
                   s,
     int
                   level,
                             // [in] уровень действия режима
     int
                   optname,
                             // [in] режим сокета для установки
     const char* optval,
                              // [in] значение режима сокета
     int
                   fromlen
                              // [in] длина буфера optval
                );
// Код возврата: в случае успешного завершения возвращается
//
                 нуль, иначе функция возвращает значение
//
                 SOCKET ERROR
// Примечания: - поддерживаются два значения параметра level:
                 SOL SOCKET M IPPROTO TCP;
//
               - для уровня SOL SOCKET параметр optval может
//
//
                 принимать более десяти различных значений;
                 например, SO BROADCAST - для разрешения
//
//
                 использования широковещательного адреса;
//
               - для уровня ІРРКОТО ТСР поддерживается одно
//
                 значение параметра level: TCP NODELAY,
//
                 которое позволяет устанавливать или отменять
//
                 использование алгоритма Нейгла (см. TCP/IP);
//
               - значение fromlen всегда sizeof(int);
//
               - если необходимо установить указанный
//
                 параметр (optname) в состояние Enabled,
//
                 то в поле optval долнжо быть не нулевое
//
                 значение (например, 0х0000001), если же
//
                 параметр устанавливается в состояние
//
                 Disabled, то поле optval должно содержать
//
                 0x00000000
```

Рисунок 3.15.1. Функция setsockopt

Стандартный широковещательный адрес в формате TCP/IP задается с помощью константы INADDR\_BROADCAST, которая определена в Winsock2.h. По умолчанию использование стандартного широковещательного адреса не допускается и для его применения необходимо установить специальный режим использования сокета

SO\_BROADCAST с помощью функции setsockopt (рисунок 3.15.1). Проверить установленные для сокета режимы можно с помощью функции getsockopt (описание здесь не приводится).

```
SOCKET cC;
if ((cC = socket(AF INET, SOCK DGRAM, NULL)) == INVALID SOCKET)
         throw SetErrorMsgText("socket:",WSAGetLastError());
int optval = 1;
if (setsockopt(cC,SOL SOCKET,SO BROADCAST,
              (char*)&optval,sizeof(int)) == SOCKET ERROR)
         throw SetErrorMsgText("opt:",WSAGetLastError());
SOCKADDR IN all;
                                      // параметры сокета sS
all.sin \overline{family} = AF INET;
                                      // используется ІР-адресация
all.sin port = htons(2000);
                                      // порт 2000
all.sin addr.s addr = INADDR BROADCAST; // BCEM
char buf[] = "answer anyone!";
if ((sendlen = sendto(cC, sendbuf, sizeof(buf), NULL,
                     (sockaddr*)&all, sizeof(all))) == SOCKET ERROR)
          throw SetErrorMsqText("sendto:",WSAGetLastError());
```

Рисунок 3.15.1. Пример применения setsockope

На рисунке 3.15.1 приводится фрагмент программы, использующей стандартный широковещательный адрес. Функция setsockopt используется в этом примере для установки опции сокета SO\_BROADCAST, позволяющей использовать адрес INADDR\_BROADCAST.

## 3.16. Применение символических имен компьютеров

В предыдущем разделе разбирался механизм поиска серверного компьютера с помощью использования широковещательных адресов. При наличии специальной службы в сети способной разрешить адрес компьютера по его символическому имени (например, DNS или некоторые протоколы, работающие поверх TCP/IP) проблему можно решить с помощью функции gethostbyname (рисунок 3.16.1). При этом предполагается, что известно символическое имя компьютера, на котором находится программа сервера.

Такое решение достаточно часто применяется разработчиками распределенных систем. Связав набор программ-серверов с определенными стандартными именами компьютеров, распределенное приложение становится не зависимым от адресации в сети. Естественно при этом необходимо позаботиться, чтобы существовала служба, разрешающая адреса

компьютеров по имени. Установка таких служб, как правило, возлагается на системного администратора сети.

Помимо функции gethostbyname в составе Winsock2 имеется функция gethostbyaddr (рисунок 3.16.2), назначение которой противоположно: получение символического имени компьютера по сетевому адресу. Обе функции используют структуру hosten (рисунок 3.16.3), содержащуюся в Winsock2.h.

```
// -- получить адрес хоста по его имени
// Назначение: функция для получения информации о хосте по
//
               его символическому имени
hostent* gethostbyname
            const char* name, // [in] символическое имя хоста
                 );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
                 возвращает указатель на структуру hosten,
//
               иначе значение NULL
// Примечание:
                 допускается в качестве символического имени,
//
                 указать символическое обозначение адреса
//
                 хоста в виде n.n.n.n
```

Рисунок 3.16.1. Функция gethostbyname

```
// -- получить имя хоста по его адресу
// Назначение: функция для получения информации о хосте по
//
             его символическому имени
hostent* gethostbyaddr
                (
                      addr, // [in] адрес в сетевом формате
        const char*
              int
                      la, // [in] длина адреса в байтах
              int
                      ta // [in] тип адреса: для TCP/IP AF INET
                );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
                возвращает указатель на структуру hosten,
//
                 иначе возвращается значение NULL
```

Рисунок 3.16.2 Функция gethostbyaddr

```
typedef struct hostent { // структура hostent char FAR* h_name; // имя хоста char FAR FAR** h_aliases; // список алиасов short h_addrtype; // тип адресации short h_length; // длина адреса char FAR FAR** h_addr_list; // список адресов } hostent;
```

Рисунок 3.16.3 Структура hostent

Следует отметить, что символическое имя *localhost* является зарезервированным именем и предназначено для обозначения собственного имени компьютера. Если с помощью функции gethostbyname получить адрес компьютера с именем localhost, то в будет собственный получен IP-адрес компьютера или адрес INADDR\_LOOPBACK.

Кроме того, для получения действительного собственного имени компьютера (NetBIOS-имени или DNS-имени) можно использовать функцию gethostname (рисунок 3.16.4).

Рисунок 3.16.4 Функция gethostname

#### 3.17. Итоги главы

- 1. Интерфейс сокетов это набор специальных функций, входящий в состав операционной системы и предназначенный для доступа прикладных процессов к сетевым ресурсам. Исторически первым интерфейс сокетов был разработан для операционной системы BSD Unix. настоящее время ЭТОТ интерфейс поддерживается большинством операционных систем и регулируется стандартом Сокетами называют объекты операционной представляющие точки приема или отправления данных в сети.
- 2. Интерфейс Windows Socket 2 (Winsock2) является реализацией интерфейса сокетов для семейства 32-битовых операционных систем. Winsock2 акцентирован на работу в сети TCP/IP. В состав Winsock2

- входит динамическая библиотека WS2\_32.DLL, библиотека экспорта WS2\_32.LIB и заголовочный файл Winsock2.h.
- 3. Набор функций Winsock2 включает в себя функции, позволяющие: создавать сокеты, устанавливать параметры и режимы работы сокетов, осуществлять пересылку данных между сокетами, преобразовать форматы данных, обрабатывать возникающие ошибки и другие функции.
- 4. Winsock2 обеспечивает две схемы взаимодействия прикладных процессов: без установки соединения и с установкой соединения. Схема взаимодействия без установки соединений предполагает использование протокола UDP, а схема с установкой соединения протокола TCP. Кроме того, обе схемы ориентированы на создание распределенного приложения архитектуры клиент-сервер, т.к. предполагают наличие двух функционально несимметричных сторон: клиента и сервера. Основным отличие между клиентом и сервером заключается в том, что инициирует связь всегда клиент, а сервер ожидает обращение клиента за сервисом.
- 5. Схема без установки соединения предполагает создание использование сокетов, ориентированных на сообщения. Обмен данными между сокетами происходит пакетами протокола UDP. При обмене данными интерфейс (на самом деле протокол UDP) не гарантирует доставки сообщений получателю и правильный порядок их получения (порядок получения сообщений правильный, если он совпадает с порядком их отправления). Контроль за доставкой и порядком сообщений возлагается на само приложение. Схема без установки соединения применяется, как правило, для пересылки коротких и (или) широковещательных сообщений.
- 6. Схема с установкой соединения предполагает использование сокетов, ориентированных на поток. В этом случае интерфейс гарантирует доставку и правильный порядок данных.
- 7. Для моделирования на одном компьютере работы распределенного приложения в сети, часто применяют интерфейс внутренней петли.
- 8. Помимо стандартных функций (описанных в стандарте POSIX), интерфейс Winsock2 содержит ряд функции характерных только для Winsock2. Например, функции пересылки файлов и областей памяти.

# Глава 4. Интерфейс Named Pipe

## 4.1. Предисловие к главе

Современные операционные системы имеют встроенные механизмы межпроцессного взаимодействия - *IPC* (*InterProcess Communication*) [15], предназначенные для обмена данными между процессами и для синхронизации процессов.

Разработчики программного обеспечения могут использовать IPC с помощью предоставляемых операционными системами программных интерфейсов (API). С программными интерфейсами IPC операционной системы Windows можно ознакомиться, например, в [4].

В этой главе рассматривается программный интерфейс одного из IPC-механизмов операционной системы Windows, который может быть использован для обмена данными между распределенными в локальной сети процессами, и имеет название *Named Pipe (именованный канал)*.

# 4.2. Назначение и состав интерфейса Named Pipe

Именованным каналом называется объект ядра операционной системы, который обеспечивает обмен данными между процессами, выполняющимися на компьютерах в одной локальной сети. Процесс, создающий именованный канал, называется *сервером именованного канала*. Процессы, которые связываются с именованным каналом, называются *клиентами именованного канала*. Любой именованный канал идентифицируется своим именем, которое задается при создании канала.

Именованные каналы бывают: *дуплексные* (позволяющие передавать данные в обе стороны) и *полудуплексны*е (позволяющие передавать данные только в одну сторону). Передача данных в именованном канале может осуществляться как потоком, так и сообщениями. Обмен данными в канале может быть *синхронным* и *асинхронным*.

Для использования функций интерфейса Named Pipe в программе на языке C++ необходимо включить в ее текст заголовочный файл Windows.h. Сами функции интерфейса располагаются в библиотеке KERNEL32.DLL ядра операционной системы.

В таблице 4.2.1 перечислены основные функции интерфейса Named Pipe. Следует отметить, что функции CreateFile, ReadFile, WriteFile, которые тоже перечислены в таблице 4.2.1, применяются не только для работы с именованными каналами, но и для работы с файловой системой, с сокетами и т.д. Поэтому эти универсальные функции часто не указывают в составе Named Pipe API.

Все функции Named Pipe API можно разбить на три группы: функции управления каналом (создать канал, соединить сервер с каналом, открыть канал, получить информацию об именованном канале, получить состояние канала, изменить характеристики канала); функции обмена данными (писать в канал, читать из канала, копировать данные канала) и функции для работы с транзакциями.

Таблица 4.2.1

Наименование функции	Назначение
CallNamedPipe	Выполнить одну транзакцию
ConnectNamedPipe	Соединить сервер с каналом
CreateFile	Открыть канал
CreateNamedPipe	Создать именованный канал
DisconnectNamedPipe	Закончить обмен данными
GetNamedPipeHandleState	Получить состояние канала
GetNamedPipeInfo	Получить информацию об именованном канале
PeekNamedPipe	Копировать данные канала
ReadFile	Читать данные из канала
SetNamedPipeHandleState	Изменить характеристики канала
TrasactNamedPipe	Писать и читать данные канала
WaitNamedPipe	Определить доступность канала
WriteFile	Писать данные в канал




Рисунок 4.2.1. Схема взаимодействия процессов, использующих Named Pipe API

Следует сразу отметить, что при создании именованного канала в программе на языке C++, одновременно создается дескриптор (HANDEL), который потом используется другими функциями Named Pipe API для работы с данным экземпляром именованного канала. По окончании работы с каналом необходимо эти дескрипторы закрыть с помощью функции CloseHandle Win32 API.

На рисунке 4.2.1 изображены две программы, реализующие два процесса распределенного приложения. Каждая из программ разбита на четыре блока. Сплошными направленными линиями обозначается движение данных от одного процесса к другому. Прерывистой линией обозначается синхронизация процессов.

В первом блоке программы сервера выполняются две функции: CreateNamedPipe именованный канал) ConnectNamedPipe (создать И сервер (подсоединить каналу). Одним ИЗ параметров К CreateNamedPipe является имя канала (строка), а результатом ее работы (возвращаемым значением) является дескриптор (HANDEL) канала. Функция ConnectNamedPipe приостанавливает выполнение программы клиента до момента, пока программа клиента не выполнит функцию CreateFile.

Во втором и третьем блоках программы сервера осуществляется ввод и вывод данных (функции ReadFile и WriteFile) в именованном канале. Следует обратить внимание, что функции осуществляющие ввод и вывод используют в качестве одного из своих параметров дескриптор именованного канала.

В последнем четвертом блоке программы сервер разрывает соединение с помощью функции DisconnectNamedPipe и закрывает дескриптор именованного канала.

Для программы клиента остается пояснить только первый блок, т.к. всем остальным блокам, есть аналогичные в программе сервера. В первом блоке программы клиента выполняется функция CreateFile, одним из параметров которой является строка с именем канала. Если к моменту выполнения функции канал уже создан и сервер подсоединился к каналу, то функция CreateFile возвращает дескриптор именованного канала, который потом используется в других функциях программы клиента. Иногда перед выполнением функции CreateFile, выполняют функцию WaitNamedPipe, позволяющую определить доступность экземпляра канала. Назначение всех функций будет пояснено ниже.

Как уже отмечалось, передача данных может осуществляться как потоком, так и сообщениями. Передача данных потоком возможна в том случае, если сервер и клиент работают на одном компьютере и использует локальные имена канала, в других случаях передача данных осуществляется сообщениями. Схема изображенная на рисунке 4.2.1 является общей для этих двух случаев.

В случае функции Named Pipe API завершения с ошибкой, все функции формируют код системной ошибки Windows, который может быть получен с помощью функции GetLastError.

#### 4.3. Создание именованного канала

Сервером именного канала является процесс, создающий именованный канал. Именованный канал создается с помощью функции CreateNamedPipe (рисунок 4.3.1).

```
// -- создать именованный канал
// Назначение: функция предназначена для создания
//
               именованного канала
HANDLE CreateNamedPipe
    LPCTSTR
                pname, // [in] символическое имя канала
     DWORD
                omode, // [in] атрибуты канала
     DWORD
                pmode, // [in] режимы передачи данных
     DWORD
                pimax, // [in] макс. к-во экземпляров канала
     DWORD
                osize, // [in] размер выходного буфера
     DWORD
                isize, // [in] размер входного буфера
                timeo, // [in] время ожидания связи с клиентом
     DWORD
     LPSECURITY ATTRIBUTES sattr // [in] атрибуты безопасности
                 );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
         возвращает дескриптор именованного канала, иначе
//
//
         возможны следующие значения:
//
         INVALID HANDLE VALUE - неудачное завершение;
//
         ERROR INVALID PARAMETER - значение параметра pimax
         превосходит величину PIPE UNLMITED INSTANCES
//
// Примечание: pname - указывает на строку именем канала в
//
         локальном формате;
//
         omode - задает флаги направления передачи, например
//
         флаг FILE ACCESS DUPLEX разрешает чтение и запись в
//
         канал; помимо направления здесь могут быть заданы
//
         флаги асинхронной передачи, режимы буферизации и
//
         безопасности;
//
         pmode - задает флаги способов передачи данных,
//
         например, флаг PIPE TYPE MESSAGE | PIPE WAIT разрешает
//
         запись данных сообщениями в синхронном режиме, а флаг
//
         PIPE READTYPE MESSAGE | PIPE WAIT paspemaet чтение
//
         сообщений в синхронном режиме;
//
         рітах - максимальное количество экземпляров канала,
//
         значение должно находиться в пределах от 1 до
//
         PIPE UNLMITED INSTANCES;
//
         osize, isize - значения рассматриваются Windows
//
         только как пожелания пользователя (рекомендуется 0);
//
         timeo - параметр устанавливает время ожидания связи с
//
         с сервером в миллисекундах для функции WaitNamedPipe
//
         с параметром NMWAIT USE DEFAULT WAIT; может быть
//
         установлено значение INFINITE (ждать бесконечно);
//
         sattr - для установки атрибутов безопасности
//
         по умолчанию, следует установить значение NULL
```

Первый параметр функции CreateNamedPipe – указатель на строку имени канала. В зависимости от контекста в функциях используется два формата имени канала: локальный формат (рисунок 4.3.2) и сетевой формат (рисунок 4.3.3).

```
\\.\pipe\xxxxx
где: точка (.) - обозначает локальный компьютер;
ріре - фиксированное слово;
ххххх - имя канала
```

Рисунок 4.3.2. Локальный формат имени канала

```
\\servname\pipe\xxxxx
где: servname - имя компьютера - сервера именованного канала;
pipe - фиксированное слово;
xxxxx - имя канала
```

Рисунок 4.3.3. Сетевой формат имени канала

Для связи сервера по одному именованному каналу с несколькими клиентами, сервер должен создать несколько экземпляров этого канала. Каждый экземпляр создается функцией CreateNamedPipe, которая возвращает дескриптор экземпляра именованного канала. Отметим, что поток создающий экземпляр именованного канала должен иметь право доступа FILE\_CREATE\_PIPE\_INSTANCE. Этим правом по умолчанию обладает поток создавший канал. Подробнее о применении нескольких экземпляров одного канала можно ознакомиться в [4].

```
// -- соединить сервер с именованным каналом
// Назначение: функция предназначена для ожидания сервером
//
              подсоединения к экземпляру именованного канала
//
              клиента
BOOL ConnectNamedPipe
                 hP, // [in] дескриптор именованного канала
    HANDLE
     LPOVERLAPPED ol // [in,out] используется для асинхр. связи
                  );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
        возвращает TRUE, иначе FALSE
//
// Примечание: параметр о1 используется только в том случае,
//
        если используется асинхронная связь, в случае
//
         синхронной связи можно установить значение NULL
```

Рисунок 4.3.4. Функция ConnectNamedPipe

После того, как сервер создал именованный канал, он должен дождаться соединения клиента с этим сервером. Для этого сервер должен вызвать функцию ConnectNamedPipe (рисунок 4.3.4).

На рисунке 4.3.5 изображен фрагмент программы сервера. С помощью функции CreateNamedPipe создается дуплексный, синхронный канал с именем ConsolePipe, предназначенный для передачи сообщений. Созданный канал может иметь только один экземпляр и, если программа клиента будет использовать для проверки доступности канала ConsolePipe функцию WaitNamedPipe с параметром NMPWAIT\_USE\_DEFAULT\_WAIT, то будет установлен бесконечный интервал ожидания.

Рисунок 4.3.5. Фрагмент программы сервера

В программе, приведенной на рисунке 4.3.5, для обработки ошибок используется функция SetPipeError. Эта функция аналогична функции SetErrorMsgText, которая использовалась в примерах третьей главы для обработки ошибок Winsock2 API.

## 4.4. Соединение клиентов с именованным каналом

Прежде чем соединиться с именованным каналом, клиент может определить: доступен ли какой либо экземпляр этого канала. С этой целью клиент может вызывать функцию WaitNamedPipe (рисунок 4.3.1).

После обнаружения свободного канала, клиент может установить связь с каналом помощью функции CreateFile (рисунок 4.3.2). После успешного выполнения функции клиент и сервер могут обмениваться данными.

Здесь не рассматриваются атрибуты безопасности, которые могут быть определены при вызовах функций CreateNamedPipe и CreateFile. Однако, поясним, что для организации обмена, необходимо, чтобы атрибуты безопасности в этих функция были согласованными.

```
// -- определить доступность канала
// Назначение: функция предназначена для ожидания клиентом
//
               доступного именованного канала
BOOL WaitNamedPipe
     LPCTSTR
                pn,
                     // [in] символическое имя канала
                     // [in] интервал ожидания (мс)
     DWORD
                  );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
         возвращает TRUE, иначе FALSE
// Примечание: - если используется локальный канал, то имя
//
        канала задается в локальном формате, если же канал
//
         создан на другом компьютере, то имя канала следует
//
         задавать в сетевом формате;
//
       - параметр to определяет интервал времени
//
         ожидания (в миллисекундах) освобождения экземпляра
//
         канала; если для параметра to установлено значение
//
         NMWAIT USE DEFAULT WAIT, TO ИНТЕРВАЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
//
         параметром timeo функции CreateNamedPipe; если
//
         установлено значение NMWAIT WAIT FOREVER, то время
//
         ожидания бесконечно
```

Рисунок 4.4.1. Функция WaitNamedPipe

При установке в функциях Named Pipe API атрибутов безопасности по умолчанию, как это сделано во всех приведенных здесь примерах, подсоединиться каналу удаленный клиент сможет только в том случае, если он запущен от того же имени пользователя и с тем же паролем, что и сервер. С применением атрибутов безопасности в Named Pipe API можно ознакомиться в [4].

Кроме того, следует обратить внимание на правильное использование имени канала. На рисунке 4.3.5 при создании канала с помощью функции CreateNamedPipe использовалось имя канала \.\pipe\ConsolePipe. При записи строки с именем канала в программе на языке C++, символ обратного слеша, в соответствии с правилами языка, удваиваются.

При использовании форматов имени канала, необходимо помнить, что:

- 1) при создании канала всегда используется локальный формат имени;
- 2) если клиент удаленный (на другом компьютере), то он всегда должен использовать сетевой формат имени; при этом обмен данными между клиентом и сервером осуществляется сообщениями;
- 3) если клиент локальный и использует сетевой формат имени при подсоединении к каналу (функция CreateFile), то обмен данными осуществляется сообщениями;
- 4) если клиент локальный и использует локальный формат имени канала, то обмен данными осуществляется потоком.

```
// -- открыть канал
// Назначение: функция предназначена для подключения клиента
//
               к именованному каналу
HANDLE CreateFile
     LPCTSTR
                pname, // [in] символическое имя канала
                accss, // [in] чтение или запись в канал
     DWORD
     DWORD
                share, // [in] режим совместного использования
     LPSECURITY ATTRIBUTES sattr // [in] атрибуты безопасности
     DWORD
                oflag, // [in] флаг открытия канала
     DWORD
                aflag, // [in] флаги и атрибуты
                exten, // [in] дополнительные атрибуты
     HANDLE
                  );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
         возвращает дескриптор именованного канала, иначе
//
         INVALID HANDLE VALUE - неудачное завершение
// Примечание: - параметр рпаме указывается в локальном или
         сетевом формате: в зависимости от способа применения
//
//
       - параметр accss может принимать значения GENERIC READ
//
         (чтение), GENERIC WRITE (запись) или
//
         GENERIC READ | GENERIC WRITE (запись, чтение)
//
       - параметр share может принимать значения
         FILE SHARE READ (COBMECTHOE YTEHME),
//
//
         FILE SHARE WRITE (СОВМЕСТНАЯ ЗАПИСЬ),
//
         FILE SHARE READ | FILE SHARE WRITE (чтение и запись);
//
       - параметр sattr для установки атрибутов безопасности
//
         по умолчанию, следует установить значение NULL;
//
       - значение параметра oflag всегда устанавливается
//
         OPEN EXISTING (открытие существующего канала);
//
       - значение параметров aflaq и exten можно установить в
//
         NULL, что соответствует значениям по умолчанию
```

Рисунок 4.4.2. Функция CreateFile

Если не существует экземпляров именованного канала с тем именем, которое указано в параметре функции WaitNamedPipe, то эта функция немедленно заканчивается неудачей (FALSE), независимо от установленного в параметре функции значения интервала ожидания. Если же канал создан, но сервер не выполнил функцию ConnectNamedPipe, то функция WaitNamedPipe на стороне клиента все равно вернет FALSE и сформирует диагностический код (функции GetLastError) ERROR\_PIPE\_CONNECTED. Даже в том случае, если функция WaitNamedPipe обнаружит свободный экземпляр канала (и вернет TRUE), то все равно нет гарантии, что до выполнения функции CreateFile этот канал не будет занят другим клиентом. Все эти замечания, делают применение функции WaitNamedPipe в большинстве случаев нецелесообразным. Фрагмент программы клиента,

демонстрирующий подключение к именованному каналу изображен на рисунке 4.4.3.

Рисунок 4.4.3. Фрагмент программы клиента

## 4.5. Обмен данными по именованному каналу

Для обмена данными по именованному каналу используются три функции: ReadFile, WriteFile и PeekNamedPipe (рисунки 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3).

```
// -- читать данные из канала
// Назначение: функция предназначена чтения данных из
//
              именованного канала
BOOL ReadFile
    HANDLE
                  hP, // [in] дескриптор канала
     LPVOID
                   pb, // [out] указатель на буфер ввода
     DWORD
                   sb, // [in] количество читаемых байт
                   ps, // [out] количество прочитанных байт
     LPDWORD
                        // [in,out] для асинхронной обработки
     LPOVERLAPPED ol
             );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
         возвращает TRUE, иначе FALSE
// Примечание если не используется асинхронная обработка
//
         параметр ol рекомендуется установить в NULL
```

Рисунок 4.5.1. Функция ReadFile

```
// -- писать данные в канал
// Назначение: функция предназначена записи данных в
//
              именованный канал
BOOL WriteFile
    HANDLE
                   hΡ,
                         // [in] дескриптор канала
                   {f pb}, // [in] указатель на буфер вывода
     LPVOID
     DWORD
                   sb,
                        // [in] количество записываемых байт
                   ps, // [out] количество записанных байт
     LPDWORD
     LPOVERLAPPED
                   ol
                        // [in,out] для асинхронной обработки
             );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
         возвращает TRUE, иначе FALSE
//
// Примечание если не используется асинхронная обработка
         параметр ol рекомендуется установить в NULL
//
```

Рисунок 4.5.2. Функция WriteFile

Параметры функций ReadFile и WriteFile достаточно просты и не требуют дополнительного пояснения. Функция PeekNamedPipe копирует данные из канала в буфер. При этом данные не извлекаются и их еще можно считать (извлечь) с помощью функции ReadFile.

```
// -- копировать данные канала
// Назначение: функция предназначена для получения данных
               из канала без извлечения
//
BOOL PeekNamedPipe
                   hP,
     HANDLE
                         // [in] дескриптор канала
     LPVOID
                   pb,
                         // [out] указатель на буфер
     DWORD
                   sb,
                         // [in] размер буфера
                   рi,
     LPDWORD
                        // [out] количество прочитанных байт
                   ра, // [out] количество доступных байт
     LPDWORD
     LPDWORD
                   pr, // [out] количество непрочитанных байт
            );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
         возвращает TRUE, иначе FALSE
```

Рисунок 4.5.3. Функция PeekNamedPipe

## 4.6. Передача транзакций по именованному каналу

Для обмена сообщениями по сети может использоваться функция TansactNamedPipe (рисунок 4.6.1), которая объединяет операции чтения и записи в одну операцию. Такую объединенную операцию называют *транзакцией* именованного канала. Функция TansactNamedPipe может быть использована только в том случае, если сервер именованного канала установил флаг PIPE\_TYPE\_MESSAGE.

Применение TransactNamedPipe целесообразно, если другая сторона канала может обеспечить достаточно быструю реакцию и оправить ответ на пришедшее сообщение.

```
// -- писать и читать
                        данные канала
// Назначение: функция предназначена для выполнения записи в
//
              канал и чтения из канала за одну операцию
BOOL TransactNamedPipe
                   hP,
     HANDLE
                         // [in] дескриптор канала
     LPVOID
                         // [in] указатель на буфер для записи
                   pw,
                   sw,
     DWORD
                         // [in] размер буфера для записи
     LPVOID
                   pr,
                         // [out] указатель на буфер для чтения
                   sr, // [in] размер буфера для чтения
     DWORD

        LPDWORD
        pr,
        // [out] количество прочитанных байт

     LPOVERLAPPED ol
                         // [in,out] для асинхронного доступа
            );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
        возвращает TRUE, иначе FALSE
// Примечание: параметр о1 используется для асинхронного
         доступа к каналу, если асинхронный доступ не
//
//
         не предполагается, то следует указать NULL
```

Рисунок 4.6.1. Функция TransactNamedPipe

Часто взаимодействие сервера и клиента сводится к простому запросу клиента к серверу для получения некоторого сервиса. После выполнения запрошенной клиентом сервисной услуги, сервер информирует клиента о результате своей работы. Т.е. речь идет об одиночных эпизодических транзакциях.

Если требуется передать только одну транзакцию, то используют функцию CallNamedPipe (рисунок 4.6.2), которая работает следующим образом.

Сначала осуществляется установка связи с именованным каналом, имя которого указывается в параметрах функции. При этом именованный канал должен быть открыт в режиме данных сообщениями. После установки связи функция пересылает в канал единственное сообщение и получает одно

сообщение в ответ. После обмена данными осуществляется разрыв связи с именованным каналом.

```
// -- выполнить одну транзакцию
// Назначение: функция предназначена для установки связи с
//
            именованным каналом, выполнения одной транзакции
//
             и разрыва связи
BOOL CallNamedPipe
    LPCTSTR
                   nP,
                         // [in] указатель на имя канала
                   pw,
     LPVOID
                        // [in] указатель на буфер для записи
     DWORD
                        // [in] размер буфера для записи
                   sw,
                   pr,
     LPVOID
                        // [out] указатель на буфер для чтения
     DWORD
                  sr,
                        // [in] размер буфера для чтения
                   pr,
     LPDWORD
                        // [out] количество прочитанных байт
     DWORD
                   to
                         // [in] интервал ожидания
            );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
        возвращает TRUE, иначе FALSE
//
// Примечание: параметр to устанавливает интервал времени в
//
         в миллисекундах; кроме того, здесь могут быть
//
         установлены те же значения, что и в функции
//
         WaitNamedPipe
```

Рисунок 4.6.2. Функция CallNamedPipe

# 4.7. Определение состояния и изменение характеристик именованного канала

Для получения информации о созданном именованном канале можно использовать две функции GetNamedPipeInfo и GetNamedPipeHandleState (рисунки 4.7.1 и 4.7.2).

Функция GetNamedPipeInfo используется для получения информации об атрибутах именованного канала, который являются статическими и не могу быть изменены. Входными параметрами служат дескриптор и тип канала, о котором предполагается получить информацию. При завершении, функция возвращает значения размеров буферов ввода и вывода, а также максимальное количество экземпляров данного именованного канала.

Т.к. для получения информации используется дескриптор, то предполагается, что перед выполнением функции GetNamedPipeInfo, канал уже создан (функция CreateNamedPipe на стороне сервера) или открыт (функция CreateFile на стороне клиента). При этом для ее выполнения необходимо, чтобы было разрешено чтение канала.

```
// -- получить информацию об именованном канале
// Назначение: функция предназначена для получения
//
              статических характеристик именованного канала
 BOOL GetNamedPipeInfo
    HANDLE hP,
                  // [in] дескриптор именованного канала
     LPDWORD pfg,
                   // [in] указатель на флаг-тип канала
     LPDWORD psw,
                   // [out] указатель на размер выходного буфера
     LPDWORD psr,
                   // [out] указатель на размер входного буфера
     LPDWORD pmi,
                   // [out] указатель на макс. к-во экземпляров канала
            );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
         возвращает TRUE, иначе FALSE
// Примечание: параметр pfg указывает на переменную типа
//
         DWORD, в которой установлен тип именованного канала,
//
         атрибуты которого запрашиваются; для установки
//
         этой переменной должны использоваться константы:
//
         PIPE CLIENT END, PIPE SERVER END - для обозначения
//
         типа используемого в функции дескриптора;
//
         PIPE TYPE BYTE, PIPE TYPE MESSAGE - для установки
//
         типа передачи (поток и сообщения)
```

Рисунок 4.7.1. Функция GetNamedPipeInfo

```
// -- получить состояния именованного канала
// Назначение: функция предназначена для получения
//
               динамических характеристик именованного канала
 BOOL GetNamedPipeHandleState
     HANDLE hP,
                    // [in] дескриптор именованного канала
     LPDWORD pst,
                   // [out] указатель на состояние канала
     LPDWORD pci,
                   // [out] указатель на к-во экземпляров каналов
     LPDWORD pcc,
                    // [out] указатель на макс. к-во байт
     LPDWORD pto, // [out] указатель на интервал задержки
     {	t LPTSTR} {	t pun}, // [out] указатель на имя владельца канала
     DWORD
             lun
                    // [in] длина буфера для имени владельца канала
             );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
         возвращает TRUE, иначе FALSE
// Примечание: - параметр pst указывает на переменную типа
//
         DWORD, в которой установлена комбинация значений:
//
         PIPE NOWAIT - канал не блокирован;
//
         PIPE READMODE MESSAGE - канал открыт в режиме
//
         передачи сообщениями;
//
         - параметр рсс - указывает на максимальное
//
         количество байтов, которые клиент именного канала
//
         должен записать в канал перед передачей серверу;
//
         - параметр pto - указывает на количество миллисекунд
//
         которые должно пройти прежде, чем данные будут
//
         переданы
```

Рисунок 4.7.2. Функция GetNamedPipeHandleState

Чаще всего функция GetNamedPipeInfo используется на стороне клиента после открытия канала для выяснения размеров буферов, установленных операционной системой при создании канала.

Функция GetNametPipeHandleState используется для получения динамических параметров (которые могут быть изменены) именованного канала. Для изменения некоторых параметров может быть использована функция SetNamedHandleState (рисунок 4.7.3).

```
// -- изменить характеристики канала
// Назначение: функция предназначена для изменения
//
               динамических характеристик именованного канала
BOOL SetNamedPipeHandleState
    HANDLE hP,
                    // [in] дескриптор именованного канала
                   // [in] указатель на новое состояние канала
     LPDWORD pst,
     LPDWORD pcc,
                   // [in] указатель на макс. к-во байтов
     LPDWORD pto
                   // [in] указатель на интервал задержки
             );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
         возвращает TRUE, иначе FALSE
//
```

Рисунок 4.7.2. Функция SetNamedPipeHandleState

Более подробно о применении функций определения и изменения состояния именованного канала описано в [4].

#### 4.8. Итоги главы

- 1. Современные операционные системы имеют встроенные механизмы межпроцессорного взаимодействия (IPC), позволяющие создавать распределенные в локальной сети приложения. Для работы использования IPC-механизмов операционные системы предоставляют специальные программные интерфейсы.
- 2. Интерфейс Named Pipe (именованный канал) реализует один из IPCмеханизмов операционной системы Windows и позволяет создавать распределенные приложения архитектуры клиент-сервер.
- 3. Именованный канал представляет собой объект операционной системы Windows, позволяющий создавать между распределенными в локальной TCP/IP-сети процессами дуплексные и полудуплексные каналы, по которым может осуществляться передача данных в синхронном или асинхронном режимах.
- **4.** В состав интерфейса Named Pipe входят функции для управления каналом, функции для обмена данными по каналу и функции работы с транзакциями.

# Глава 5. Интерфейс Named Pipe

## 5.1. Предисловие к главе

В этой главе рассматривается еще один IPC — механизм, поддерживаемый операционной системой Windows и имеющий название *Mailslots (почтовый ящик)*. Также как и Named Pipe механизм Mailslots может быть использован для обмена данными между распределенными в локальной сети процессами.

# 5.2. Назначение и состав интерфейса Mailslot

Почтовым ящиком (Mailslot) называется объект ядра операционной системы, который обеспечивает передачу данных от процессов-клиентов к процессам-серверам, выполняющимся на компьютерах в одной локальной сети. Процесс, создающий почтовый ящик называется сервером почтового ящика. Процессы, которые связываются с почтовым ящиком, называются клиентами почтового ящика.

Каждый почтовый ящик имеет имя, которое определяется сервером при создании и используется клиентами для доступа. Передача может осуществляться только сообщениями и в одном направлении — от клиента к серверу. Обмен данными может происходить в синхронном и асинхронном режимах. Допускается создание нескольких серверов с одинаковым именем почтового ящика — в этом случае все отправляемые клиентом сообщения будут поступать во все почтовые ящики, имеющие имя, указанное клиентом. Однако, следует сказать, что такая рассылка сообщений возможна только в том случае, когда длина оправляемых сообщений не превышает 425 байт.

В том случае, если клиент отправляет сообщение размером меньше, чем 425 байт, то пересылка осуществляется без гарантии доставки. Пересылка сообщения размером более 425 байт возможна только от одного клиента к одному серверу.

Перечень функций интерфейса Mailslot API приводится в таблице 5.2.1. Функции CreateFile, ReadFile, WriteFile являются универсальными и используются также для работы с именованными каналами, файловой системой, сокетами и т.д.

Таблица 5.2.1

Наименование функции	Назначение
CreateFile	Открыть почтовый ящик
CreateMailslot	Создать почтовый ящик
GetMailslotInfo	Получить информацию о почтовом ящике
ReadFile	Читать данные из почтового ящика
SetMailslotInfo	Изменить время ожидания сообщения
WriteFile	Писать данные в почтовый ящик

Как и в случае с именованными каналами, для использования функций Mailslot API в программе на языке C++ достаточно включить в ее текст заголовочный файл Widows.h.

На рисунке 5.2.1 изображена схема взаимодействия процесса-сервера и процесса-клиента в простейшем случае. Каждая программа разбита на три блока. Сплошной направленной линий обозначается движение данных от одного процесса к другому.




Рисунок 5.2.1. Схема взаимодействия процессов использующих Mailslot API

В блоке программы сервера первом выполняется функция CreateMailslot, создающая почтовый ящик. В случае успешного завершения возвращает дескриптор почтового ящика, который использоваться дальше. Кроме того, один из параметров функции CreateMailslot определяет время ожидания функцией ReadFile, очередного сообщения от клиента. В простейшем случае можно установить бесконечное Во втором блоке сервера осуществляется считывание время ожидания. данных из почтового ящика. В последнем третьем блоке сервера закрывается дескриптор почтового ящика, что приводит к его уничтожению.

В первом блоке программы клиента осуществляется подсоединение клиента к почтовому ящику с помощью функции CreateFile (открыть почтовый ящик). В случае успешного выполнения, функции формирует дескриптор почтового ящика, который потом используется функцией WriteFile (второй блок клиента) для записи данных в почтовый сервер. При завершении программы, следует закрыть дескриптор почтового ящика с помощью функции CloseHandle.

В принципе, между процессами обмен данными можно организовать в обе стороны. Для этого необходимо в рамках каждого процесса создать свой почтовый ящик, который бы использовался для приема сообщений.

## 5.3. Создание почтового ящика

Для создания почтового ящика используется функция CreateMailslot (рисунок 5.3.1).

```
// -- создать почтовый ящик
// Назначение: функция предназначена для создания почтового
//
               ящика
HANDLE CreateMailslot
            (
    LPCTSTR
                   pname,
                           // [in] символическое имя ящика
                   maxms,
                            // [in] максимальная длина сообщения
     DWORD
     DWORD
                   timeo, // [in] интервал ожидания
     LPSECURITY ATTRIBUTES sattr // [in] атрибуты безопасности
             );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
         возвращает дескриптор почтового ящика, иначе
//
         значение INVALID HANDLE VALUE
// Примечание: pname - указывает на строку именем канала в
//
         локальном формате;
//
         timeo - параметр устанавливает время ожидания
//
         собщения функцией ReadFile; для задания бесконечного
//
         ожидания, следует установить значение
         MAILSLOT WAIT FOREVER;
//
//
         sattr - для установки атрибутов безопасности
//
         по умолчанию следует установить значение NULL
```

Рисунок 5.3.1. Функция CreateMailslot

Параметр функции CreateMailslot, задающий имя почтового ящика, подразумевает, что это имя задано в локальном формате. На рисунках 5.3.2 – 5.3.4 указаны три возможных формата имени почтового ящика.

```
\\.\mailslot\xxxxx
где: точка (.) - обозначает локальный компьютер;
mailslot - фиксированное слово;
xxxxx - имя почтового ящика
```

Рисунок 5.3.2. Локальный формат имени почтового ящика

Локальный формат имени почтового ящика используется при создании почтового ящика (ящик всегда создается на локальном для сервера компьютере), а также программой клиентом при открытии ящика, если предполагается использовать для записи все ящики с заданным именем на одном локальном компьютере.

Сетевой формат имени почтового ящика используется программой клиента, для записи сообщений в группу одноименных почтовых ящиков, которые находятся на компьютере, указанном в имени.

```
\\servname\mailslot\xxxxx
где: servname - имя компьютера-сервера почтового ящика;
mailslot - фиксированное слово;
xxxxx - имя почтового ящика
```

Рисунок 5.3.3. Сетевой формат имени почтового ящика

```
\\domain\mailslot\xxxxx
где: domain - имя домена компьютеров или *;
mailslot - фиксированное слово;
xxxxx - имя почтового ящика
```

Рисунок 5.3.4. Доменный формат имени почтового ящика

Доменный формат имени почтового ящика используется программой клиента для записи сообщений в группу одноименных почтовых ящиков, которые находятся на всех компьютерах указанного домена. Если необходимо записать в сообщение в группу почтовых ящиков, которые находятся на компьютерах первичного домена, то вместо имени домена можно указать символ \*.

## 5.4. Соединение клиентов с почтовым ящиком

Для установки связи с почтовым ящиком программа клиента использует функцию CreateFile (рисунок 5.4.1).

Как уже отмечалось, функция CreateFile является универсальной и значения ее параметров практически ничем не отличаются от значений, применяющихся для связи клиента именованного канала с сервером именованного канала. В описании функции и приведенных примерах не рассматриваются никакие параметры, определяющие атрибуты безопасности. Использование атрибутов безопасности установленных по умолчанию, приводит к тому, что связь может быть установлена только между процессами, которые запущены от одного имени и с одним общим паролем. Для знакомства с возможностями интерфейса Mailslots, связанными с системой безопасности операционной системы Windows рекомендуется обратиться к источникам [4] или <a href="http://msdn2.miscrosoft.com">http://msdn2.miscrosoft.com</a>

Следует обратить внимание на формат имени открываемого почтового ящика. Этот формат определяет пространство поиска почтовых ящиков, с которыми будет установлена связь.

```
// -- открыть почтовый ящик
// Назначение: функция предназначена для подключения клиента
//
               к почтовому ящику
HANDLE CreateFile
     LPCTSTR
                mname, // [in] символическое имя почтового ящика
                accss, // [in] чтение или запись
     DWORD
     DWORD
                share, // [in] pexum commecthoro ucnonbsomatus
     LPSECURITY ATTRIBUTES sattr // [in] атрибуты безопасности
     DWORD
                oflag, // [in] флаг открытия почтового ящика
                aflag, // [in] флаги и атрибуты
     DWORD
                exten, // [in] дополнительные атрибуты
     HANDLE
                  );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
//
         возвращает дескриптор именованного канала, иначе
//
         INVALID HANDLE VALUE - неудачное завершение
// Примечание: - параметр mname указывается в локальном,
//
         сетевом или доменном формате: в зависимости от
//
         способа применения;
//
       - параметр accss
                         должен принимать значение
//
          GENERIC WRITE
//
       - параметр share может принимать значения
//
         FILE SHARE READ (COBMECTHOE ЧТЕНИЕ),
//
         FILE SHARE WRITE (СОВМЕСТНАЯ ЗАПИСЬ),
//
         FILE SHARE READ | FILE SHARE WRITE (чтение и запись);
//
       - параметр sattr для установки атрибутов безопасности
//
         по умолчанию, следует установить значение NULL;
//
       - значение параметра oflag всегда устанавливается
//
         OPEN EXISTING (открытие существующего ящика);
//
       - значение параметра aflag можно установить в NULL,
//
         что определяет значения флагов и атрибутов по
         умолчанию или установить FILE ATTRIBUTE NORMAL;
//
//
       - значение параметра exten следует становить в
```

Рисунок 5.4.1. Функция CreateFile

#### 5.5. Обмен данными через почтовый ящик

Для записи данных в почтовый ящик используется функция WriteFile, а для чтения данных из почтового ящика функция ReadFile. Значения параметров, используемые в этих универсальных функциях при работе с почтовыми ящиками, практически ничем не отличаются от значений, применяемых при работе с именованными каналами. Разница заключается лишь в том, что в одном случае функции используют дескрипторы каналов, а другом – дескрипторы почтовых ящиков. Кроме того, следует помнить, что

функцию ReadFile может выполнять только программа сервера, a WriteFle могут выполнять и сервер (сервер может записывать в свой собственный ящик) и клиент.

```
//.....
HANDLE hM; // дескриптор почтового ящика
                         // длина почитанного сообщения
DWORD rb;
char rbuf[100];
                          // буфер ввода
try
{
  if ((hM = CreateMailslot("\\\.\\mailslot\\myslot",
           NULL,
           MAILSLOT_WAIT_FOREVER, // ждать вечно
           NULL)) == INVALID HANDLE VALUE)
             throw "CreateMailslotError";
 if(!ReadFile(hM,
          rbuf,
                                // буфер
          sizeof(rbuf),
                                // размер буфера
          &rb,
                                // прочитано
          NULL))
              throw "ReadFileError";
//......
//....
```

Рисунок 5.5.1. Создание почтового ящика

```
HANDLE hM; // дескриптор почтового ящика
try
{
  if ((hM = CreateFile("\\\\isit301\\\mailslot\\\myslot",
              GENERIC WRITE, // будем писать в ящик
              FILE SHARE READ, // разрешаем одновременно читать
              NULL,
              OPEN EXISTING, // ящик уже есть
              NULL, NULL)) == INVALID HANDLE VALUE)
              throw "CreateFileError";
  if(!WriteFile(hM,
              wbuf,
                             // буфер
              sizeof(wbuf), // pasmep буфера
                              // записано
              . dw3
              NULL))
              throw "ReadFileError";
```

Рисунок 5.5.2. Соединение клиента с почтовым ящиком

На рисунках 5.5.1 и 5.5.2 представлены фрагменты программ сервера и клиента. В программе сервера создается почтовый ящик и читается сообщение из него. В программе клиента осуществляется подключение к почтовому ящику и записывается в него сообщение. Следует обратить внимание, что программы клиента и сервера находятся на разных компьютерах, т.к. символическое имя почтового ящика в функции CreateFile указано в сетевом формате.

## 5.6. Получение информации о почтовом ящике

Получить информацию о характеристиках почтового ящика можно с помощью функции GetMailslotInfo (рисунок 5.6.1).

```
// -- получить информацию о почтовом ящике
// Назначение: функция предназначена для получения
//
               характеристик созданного почтового ящика
BOOL GetMailslotInfo
                  (
     HANDLE
               hM,
                      // [in] дескриптор почтового ящика
     LPDWORD
               ml,
                      // [out] максимальная длина сообщения
              nl,
nm
     LPDWORD
                      // [out] длина следующего сообщения
     LPDWORD
                      // [out] количество сообщений
     LPDWORD
                      // [out] интервал ожидания сообщения
                 );
// Код возврата: в случае успешного завершения функция
         возвращает TRUE, иначе FALSE
//
```

Рисунок 5.6.1. Функция GetMailslotInfo

Функция GetMailslotInfo может быть использована только на стороне сервера почтового ящика и параметр hM должен быть получен в результате выполнения функции CreateMailslot. Чаще всего функция применяется для выяснения количества непрочитанных сообщений накопившихся в почтовом ящике.

# 5.7. Изменение интервала ожидания сообщения

Время ожидания функцией ReadFile поступления сообщения в почтовый ящик первоначально устанавливается при создании почтового ящика с помощью функции CreateMailslot. В процессе работы, может оказаться необходимым изменить значение этого интервала или вообще сделать его нулевым. Для этого применяется функция SetMailslotInfo (рисунок 5.6.1). Функция может быть выполнена только в программе сервера и использует в качестве аргумента дескриптор почтового сервера, который был получен при выполнении функции CreateMailslot.

Рисунок 5.7.1. Функция SetMailslotInfo

#### 5.8. Итоги главы

- 1. Механизм Mailslots (почтовый ящик) является одним из IPCмеханизмов операционной системы Windows, позволяющий создавать распределенные приложения архитектуры клиент-сервер в локальной сети TCP/IP.
- 2. Почтовый ящик представляет собой объект операционной системы, предоставляющий возможность пересылать данные в одном направлении: от клиента к серверу.
- 3. Почтовый ящик идентифицируется своим именем. Сервером называется процесс создающий почтовый ящик. Клиентом процесс, который подключается к почтовому ящику и записывает в него данные.
- 4. Обмен данными осуществляется сообщениями и может происходить в синхронном и асинхронном режимах. Если клиент и сервер находятся на разных компьютерах, доставка сообщений не гарантируется.
- 5. Допускается создание нескольких ящиков с одним и тем же именем. Если пересылаемые сообщения не превышают 425 байт, то возможна передача данных одновременно нескольким почтовым ящикам.
- 6. В состав Mailslots API входят функции создания почтового ящика, подсоединения клиента к почтовому ящику, функции записи и чтения сообщений, а также функции для получения и установки характеристик почтового ящика.