Λειτουργικά Συστήματα 3^{η} Εργασία

Τσάμπρας Κωνσταντίνος up1083865 - 1. container_of: ένα macro του linux kernel το οποίο μας επιτρέπει να πάρουμε τον δείκτη για ένα struct το οποίο περιέχει το δοθέν πεδίο

```
#define container_of(ptr, type, member) ({

void *_mptr = (void *)(ptr);

static_assert(_same_type(*(ptr), ((type *)0)->member) ||

__same_type(*(ptr), void),

__same_type(*(ptr), void),

__container_of()");

((type *)(_mptr - offsetof(type, member))); })
```

- 2. struct file : αντιπροσωπεύει ένα ανοικτό αρχείο στο σύστημα. Περιέχει πληροδορίες για το αρχείο όπως την κατάστασή του και την θέση του

```
struct file {
                    union {
                              struct llist_node
                                                              f_llist;
                              struct rcu_head
unsigned int
                                                              f_rcuhead;
f_iocb_flags;
                    };
                    * Protects f_ep, f_flags.
* Must not be taken from IRQ context.
1002
                    spinlock_t
                                                   f lock;
1003
                    fmode_t
atomic_long_t
struct mutex
                                                   f_count;
f_pos_lock;
1005
1007
                    loff_t
                    unsigned int
                                                   f flags:
                                                   f_owner;
*f_cred;
                    struct fown_struct
                    const struct cred
struct file_ra_state
                                                  f_ra;
f_path;
*f_inode;
*f_op;
                                                   f_ra;
                    struct path
struct inode
                                                                        /* cached value */
                    const struct file_operations
                                                   f_version;
         #ifdef CONFIG_SECURITY
                                                   *f security;
                   void
1019
         #endif
                    /* needed for tty driver, and maybe others */
void *private_data;
        #ifdef CONFIG_EPOLL
1024
                    /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
         /* User by your struct hlist_head *f_ep; struct hlist_head *f_ep; #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */ *f_mapping;
1028
                    errseq_t
                                                   f_sb_err; /* for syncfs */
1029
         } __randomize_layout
            _attribute_((aligned(4))); /* lest something weird decides that 2 is OK */
```

3. Struct file_operations: Μια δομή δεδομένων που ορίζει ένα σύνολο συναρτήσεων/λειτουργιών ενός αρχείου. Δηλαδή περιέχει δείκτες

συναρτήσεων για άνοιγμα, κλείσιμο, γράψιμο κτλ.


```
1916 struct file_operations {
struct module *owner;
     #ifndef CONFIG_MMU unsigned (*mmap_capabilities)(struct file *);
     unsigned int poll_flags);
```

→ 2)

Βλέπουμε ότι όταν κουνάμε το ποντίκι μας, στέλνονται δεδομένα από αυτήν την συσκευή στο παραπάνω path.

```
\oplus
                                      ultron@debian: ~
                                                                            Q =
00000b0 0801 0001 0208 0800 0001 0108 0800 0200
00000c0 0108 0800 0102 0108 0800 0104 0108 0802
00000d0 0001 0208 0800 0001 0108 0801 0001 0208
00000e0 0801 0001 0108 0800 0002 0008 0801 0001
00000f0 0108 0800 0001 0008 0802 0002 0108 0800
0000100 0001 0208 0800 0001 0108 0800 0001 0208
0000110 0800 0001 0108 0800 0002 0108 1800 00ff
0000120 fe18 1801 00ff ff18 1800 00fe ff18 1800
0000130 00ff ff18 1800 00fe ff18 1800 00ff fe18
0000140 1800 00ff ff18 1801 01ff fe18 0800 0200
0000150 ff18 1800 00fd ff18 1801 00ff ff18 1801
0000160 00fe ff18 1800 02ff 0008 1801 00ff fe18
0000170 1800 00ff ff18 0800 0100 fe18 0800 0002
0000180 0108 2800 ff00 0028 28ff fe00 0028 18ff
0000190 00ff 0028 18ff 00fe ff18 1800 00ff ff18
00001a0 1800 00fe ff18 0800 0100 ff18 1800 00fe
00001b0 ff18 1800 00ff ff18 1800 00fe ff18 1800
00001c0 00ff 0008 1801 00fe ff18 1800 00ff ff18
00001d0 1800 00fe ff18 0800 0200 ff18 1800 00ff
00001e0 fe18 0800 0100 ff18 1800 00ff 0008 1801
00001f0 00fe ff18 1800 00ff 0008 1801 00ff fe18
0000200 1800 02ff ff18 1801 00fe ff18 1800 00ff
0000210 fd18 1801 02ff ff18 1800 00fe fe18 0801
```

Οργανώνοντας αυτά τα δεδομένα φαίνεται ότι κάθε νέα «είσοδος» αποτελείται από 3 bytes, ένα που (μάλλον) δηλώνει κατεύθυνση, ένα που δηλώνει μεταβολή στον άξονα x και ένα που δηλώνει μεταβολή στον άξονα ...



→ 3)

Φαίνεται ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτό το path. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα module και να το φορτώσουμε για να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής.

```
root@debian:/home/ultron/task5# sudo mknod /dev/mydevice c 42 0
mknod: /dev/mydevice: File exists
root@debian:/home/ultron/task5# nano test.c
root@debian:/home/ultron/task5# gcc test.c
root@debian:/home/ultron/task5# ls
a.out mouse.py test.c
root@debian:/home/ultron/task5# ./a.out
open: No such device or address
```

Αρχικά συμπληρώνουμε τα σημεία TODO στον κώδικα του αρχείου dev.c.

- Προσθήκη του μέλους cdev (που αντιπροσωπεύει την character συσκευή) στην δομή my_device_data, καθώς και του buffer για ανάγνωση/διάβασμα δεδομένων:

```
struct my_device_data {
    struct cdev cdev; /* TODO Add the cdev member variable. */
    char buffer[BUFFER_SIZE]; /* TODO Add a buffer with BUFFER_SIZE elements member variable. */
    size_t size; /* "size" variable holds the size of the buffer. */
    atomic_t access; /* "access" variable is used so that this device can only be accessed by a single proces
};
```

- Παίρνουμε τον δείκτη για τα δεδομένο χρησιμοποιώντας το container of macro που είδαμε προηγουμένως

```
/* TODO inode->i_cdev contains our cdev struct, use container_of to obtain a pointer to my_device_data */ data = container_of(inode->i_cdev, struct my_device_data, cdev);
```

- Επιστρέφουμε το κατάλληλο error code αν δεν έχουμε πρόσβαση

```
/* TODO Return immediately if access isn't 0, use atomic_cmpxchg */
if (atomic_cmpxchg(&data->access, 0, 1) != 0)
return -EBUSY;
```

- Μηδενίζουμε το access αφού ελευθερώνουμε την συσκευή

```
/* TODO Return immediately if access isn't 0, use atomic_cmpxchg */
if (atomic_cmpxchg(&data->access, 0, 1) != 0)
return -EBUSY;
```

- Στην συνάρτηση my_cdev_read αντιγράφουμε τα δεδομένα από τον buffer της συσκευής στον buffer του user

```
/* TODO: Copy data from data->buffer to user buffer. Use copy_to_user(user_buffer, data->buffer + *offset, to_read))

return -EFAULT;
```

- Ενώ στην συνάρτηση my_cdev_write αντιγράφουμε τα δεδομένα του χρήστη στον buffer της συσκευής

```
/* TODO Copy user_buffer to data->buffer. Use copy_from_user. Make
if (copy_from_user(data->buffer + *offset, user_buffer, size))
return -EFAULT;
```

Προσθέτουμε τις συναρτήσεις που «γράψαμε» στην δομή file_operations που όπως είπαμε αποθηκεύει τις λειτουργίες/συναρτήσεις που καθορίζουν την συμπεριφορά της συσκευής.

Ορίζουμε την περιοχή της συσκευής με την συνάρτηση register chrdev region

```
/* TODO register char device region for MY_MAJOR and NUM_MINORS starting at MY_MINO
122 | Use the register_chrdev_region function */
123 | err = register_chrdev_region(MKDEV(MY_MAJOR, MY_MINOR), NUM_MINORS, MODULE_NAME);
124 | if (err != 0) {
125 | pr_info("Register character device failed.\n");
126 | return err;
127 | }
```

Αρχικοποιούμε και προσθέτουμε την συσκευή στον πυρήνα εντός της my_init

```
/* TODO init and add cdev to kernel core. Use cdev_init and cdev_add */
cdev_init(&devs[i].cdev, &my_fops);
devs[i].cdev.owner = THIS_MODULE;
devs[i].cdev.ops = &my_fops;
```

- Διαγράφουμε από τον πυρήνα και κάνουμε unregister την συσκευή όταν το module μας εκοφρτώνεται (my exit)

```
static void my_exit(void)
{
    int i;

for (i = 0; i < NUM_MINORS; i++) {
        /* TODO delete cdev from kernel core using cdev_del */
        cdev_del(&devs[i].cdev);
    }

/* TODO Unregister char device region, for MY_MAJOR and NUM_MINORS sunregister_chrdev_region(MKDEV(MY_MAJOR, MY_MINOR), NUM_MINORS);
}</pre>
```

Στην συνέχεια έχουμε την εφαρμογή μας της οποίας σκοπός είναι να διαβάζει το μήνυμα που έχουμε αποθηκευμένο μέσα στην συσκευή αλλα και να το αλλάζει.

(Αρχείο my_app.c)

```
C my_app.c
      #include <unistd.h>
     #include <string.h>
      #define DEVICE_PATH "/dev/mydevice"
      int main() {
          int fd = open(DEVICE_PATH, O_RDWR);
             perror("Failed to open the device");
          char read_buffer[256];
          ssize_t bytes_read = read(fd, read_buffer, sizeof(read_buffer));
          if (bytes_read == -1) {
             perror("Failed to read from the device");
             close(fd);
          printf("Read from the device: %s\n", read buffer);
          const char* write_data = "New Message";
          ssize_t bytes_written = write(fd, write_data, strlen(write_data));
          if (bytes_written == -1) {
             perror("Failed to write to the device");
             close(fd);
          printf("Write to the device successful\n");
          close(fd);
          return 0;
```

Σε αυτό το αρχείο ανοίγουμε το αρχείο στο path της συσκευής, έπειτα διαβάζουμε και τυπώνουμε το περιεχόμενο και τέλος γράφουμε ένα νέο μήνυμα.

```
root@debian:~# gcc my_app.c
root@debian:~# ./a.out
Read from the device: hello
Write to the device successful
root@debian:~#
```