

[PRAKTIKUM KOMUNIKASI DATA]

MODUL 3 PRAKTEK - IP ADDRESSING

DISUSUN OLEH:

NUR EVINA MAKNUN CHINTYA TRIA DIANA OKTAVIANI

DIAUDIT OLEH:

LUQMAN HAKIM, S.KOM., M.KOM.

PRESENTED BY: TIM LAB-IT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

[PRAKTIKUM KOMUNIKASI DATA]

PERSIAPAN MATERI

Praktikan diharapkan mempelajari Group Exam Modules 11-13: IP Addressing Exam yang terdiri dari beberapa chapter berikut :

- 1. IPv4 Addressing (Chapter 11)
- 2. IPv6 Addressing (Chapter 12)
- 3. ICMP (Chapter 13)

TUJUAN PRAKTIKUM

- 1. Bagian 1: Design an IPv4 Network Subnetting Scheme
- 2. Bagian 2: Configure the Devices
- 3. Bagian 3: Test and Troubleshoot the Network

PERSIAPAN SOFTWARE/APLIKASI

- Komputer/Laptop
- Sistem operasi Windows/Linux/Max OS
- Packet Tracer v8.1.1 https://www.packettracernetwork.com/download/download-packet-tracer.html

MATERI PRAKTEK

Silahkan mendownload resource pada link berikut:

https://drive.google.com/file/d/1npBzQEnbiVA4A5UFKzAO1XhqmKDSWowk/view?usp=sharing

Konfigurasi perangkat

- 1. Konfigurasi CustomerRouter
 - a. Klik CustomerRouter lalu masuk tab CLI
 - b. Tekan ENTER pada keyboard dan masukkan beberapa command berikut
 - c. Set enable secret password pada CustomerRouter menjadi **admin123** dan lakukan perintah seperti dibawah :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#enable secret admin123
Router(config)#
```

d. Set console login password menjadi komdat123, lalu masukkan perintah seperti berikut:

```
Router(config) #line console 0
Router(config-line) #password komdat123
Router(config-line) #login
Router(config-line) #exit
Router(config) #
```

e. Konfigurasikan CustomerRouter sebagai hostname untuk router dengan perintah hostname

CustomerRouter

```
Router(config) # hostname ClientRouter
ClientRouter(config) #
```

f. Konfigurasikan interface G0/0 dan G0/1 dengan alamat IP dan subnet mask, lalu enable keduanya. G0/0 disini adalah sebagai jaringan ke LAN-A dan PC-A sedangkan G0/1 berperan sebagai jaringan ke LAN-B dan PC-B melalui CustomerRouter

```
ClientRouter(config) #interface gigabitEthernet 0/0
ClientRouter(config-if) #ip address 192.168.0.1 255.255.255.192
ClientRouter(config-if) #no shutdown

ClientRouter(config) #interface gigabitEthernet 0/1
ClientRouter(config-if) #ip address 192.168.0.65 255.255.255.192
ClientRouter(config-if) #no shutdown
```

- g. Simpan running configuration ke file startup configuration dengan cara keluar dari interface dan config (Pastikan sudah berada pada ClientRouter saja) kemudian jalankan perintah : copy running-config startup-config
- h. Untuk melihat detail dari hasil konfigurasi gunakan command show run

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.192
ip nat inside
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.0.65 255.255.255.192
ip nat inside
duplex auto
speed auto
!
```

2. Konfigurasi dua buah LAN Switch pada Customers

Konfigurasikan IP address pada interface VLAN 1 dari kedua LAN pada topologi yaitu LAN-1 dan LAN-

- 2. Pastikan untuk mengonfigurasi default gateway dengan benar untuk setiap switchnya.
- a. Klik LAN-1 lalu masuk tab CLI
- b. Tekan ENTER pada keyboard dan masukkan beberapa command berikut:
- c. Konfigurasikan interface VLAN 1 dengan alamat IP dan subnet mask, lalu enable enable configure

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.192
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
Switch(config-if)#exit
Switch(config-if)#exit
```

d. Masukkan default gateway nya untuk VLAN 1 ip default-gateway 192.168.0.1

```
Switch(config) #ip default-gateway 192.168.0.1 Switch(config) #
```

- e. Tekan CTRL + C untuk keluar directory
- f. Simpan running configuration ke file startup configuration copy running-config startup-config

```
Switch#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration...
```

g. Untuk melihat detail dari hasil konfigurasi gunakan command sh run

```
Switch#show run
Building configuration...

Current configuration : 1134 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
--More--
```

Lakukan hal yang sama juga untuk LAN-2 dengan ketentuan:

IP Address: 192.168.0.66

Subnet Mask: 255.255.255.192


Default Gateway: 192.168.0.65

3. Konfigurasi Interface pada PC

Konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC-1 dan PC-2.

a. Klik PC-1 dan masuk ke IP Configuration yang ada pada tab Config

b. Masukkan IP Address: 192.168.0.62, Subnet Mask: 255.255.255.192 dan Default Gateway: 192.168.0.1



c. Untuk PC-2 masukkan IP Address: 192.168.0.126, Subnet Mask: 255.255.255.192 dan Default
 Gateway: 192.168.0.65

PERTANYAAN PRAKTEK

- 1. Demokan proses konfigurasi perangkat yang ada pada topologi kepada asisten! (menggunakan resource yang sudah disediakan pada link modul di awal)
- 2. Lakukan pengecekan ping untuk menguji konektifitas perangkat
 - a. PC-1 dengan default gateway nya
 - b. PC-2 dengan default gateway nya
 - c. PC-1 terhadap PC-2

Catatan: Subnet mask terdiri dari dua portion, yaitu network portion dan host portion yang dilambangkan dalam biner. Untuk network portion adalah 1 dan host portion adalah 0. **Host minimal yang dibutuhkan adalah 50**.

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
CustomerRouter	G0/0			N/A
	G0/1			
	S0/1/0	209.165.201.2	255.255.255.252	
LAN-A Switch	VLAN1			
LAN-B Switch	VLAN1			
PC-A	NIC			
РС-В	NIC			
ISPRouter	G0/0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/A
	S0/1/0	209.165.201.1	255.255.255.252	
ISPSwitch	VLAN1	209.165.200.226	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP Workstation	NIC	209.165.200.235	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP Server	NIC	209.165.200.240	255.255.255.224	209.165.200.225

CATATAN PRAKTEK

- 1. Didemokan kepada asisten masing masing pada hari H praktikum.
- 2. Batas maksimal pengerjaan netacad adalah 1 minggu setelah jadwal praktikum

KRITERIA PENILAIAN TUGAS

>81 : Praktikan mampu mengerjakan serta menjelaskan tugas yang ada di materi tugas dengan benar

70 – 40 : Praktikan mampu mengerjakan serta menjelaskan tugas yang ada di materi tugas namun kurang maksimal.

KRITERIA PENILAIAN PRAKTEK

>81 : Praktikan mampu memahami, menjawab dan menjelaskan materi praktek kepada asisten.

- 70 80 : Praktikan mampu memahami, menjawab dan menjelaskan materi praktek kepada asisten namun kurang maksimal.
- 55 69 : Praktikan mampu menjawab soal yang ada di materi praktek kepada asisten namun tidak bisa menjelaskan proses yang terjadi.
- <55 : Praktikan tidak memahami, menjawab dan menjelaskan materi praktek kepada asisten.

DETAIL PENILAIAN PRAKTIKUM

ASPEK PENILAIAN	POIN	
TUGAS	30	
PRAKTEK	70	