## 晶体结合能

库伦能是一定存在的并且有自洽明晰含义的形式 $-\frac{\alpha q^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ 

其中 $\alpha = \sum_{n_1,n_2,n_3} \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{(n_1^2+n_2^2+n_3^2)^{\frac{1}{2}}}$ ,已对周围结构离子类型作加权平均求和

排斥能是必须有的,否则异号离子无限相互接近塌缩,但该项形式未知的。通常认为是 $be^{-r/r_0}$ 或 $rac{b}{r^n}$ 

由此内能
$$U=N\left[-rac{lpha q^2}{4\pi\epsilon_0 r}+rac{6b}{r^n}
ight]=N\left[-rac{A}{r}+rac{B}{r^n}
ight]$$

其中6是NaCl型例子的配位数,其余类型的晶体这个数字可能变化,但整体U(r)性质类似

r也是V的函数,故可有链式法则展开压力的公式 $P=-rac{dU}{dV}=-rac{dU}{dR}\cdotrac{dR}{dV}$ 

一般需要晶体在大气压下平衡,则 $P=P_0\approx 0$ ,这是因为对固体而言,大气压其实是一个很小的量忽略不计,故 $\frac{dU}{dR}=0$ ,晶体处于内能函数的平衡点,极小值最稳定,此时处于 $r_0$ 态,定义晶体的结合能就是该情况的内能 $W=-U_0=-U(r_0)$ 

也可继续求模量 $K=\frac{dP}{-dV/V}=\left(V\frac{d^2U}{dV^2}\right)_{V_0}$ ,其中体积的定义 $V=2Nr^3$ 是在NaCl晶体情况下,其余情况同理 ,具体计算或寻找零点即可

## 有效电荷

共价结合属于分子轨道重叠, 概念略, 做处理要计算有效电子电荷

对于族A原子(比如V族)和族B原子(比如II族)

有
$$P_A=rac{1}{1+\lambda^2}$$
, $P_B=rac{\lambda^2}{1+\lambda^2}$ 

$$q_A^* = (q_A - (q_A + q_B)P_A)$$

$$q_B^* = (q_B - (q_A + q_B)P_B)$$

调整 $\lambda=1$ 到 $\lambda=0$ ,可使结合从完全共价过渡到完全离子,影响 $q_A^*$ 和 $q_B^*$ 

解级时一般给 $q_A,q_B$ ,反解入,再求 $f_i=rac{1-\lambda^2}{1+\lambda^2}$ 电离度

## 范德华能

范德华力是上述晶体结合能中未考虑到的

基本电磁学知识有,自原的偶极距 $ec{P_1}$ ,会在 $ec{r}$ 处产生电场强度正比于 $\sim rac{P_1}{r^3}$ 

引起此点的另一原子感应偶极距 $P_2=lpha E=rac{lpha P_1}{r^3}$ ,其中lpha是极化率

从而偶极距相互作用能 $rac{P_1P_2}{r^3}=rac{lpha P_1^2}{r^6}$ 

有另一项 "排斥" 项的排斥能  $\frac{B}{r^{12}}$ 可以拟合数据

由此范德华相互作用能 $U(r)=-rac{A}{r^6}+rac{B}{r^{12}}$ ,其中A,B都是正的经验参数

有时写为 Lennard - Jones 形式: $U(r)=4\epsilon\left[\left(rac{\sigma}{r}
ight)^{12}-\left(rac{\sigma}{r}
ight)^{6}
ight]$ ,其中 $\epsilon$ 和 $\sigma$ 都是经验参数