

LAB – DaVinci Resolve – Passo a Passo

1. Nomear o projeto

- 1.1. Nome (+ temporada) + EspaçoDeCor + Framerate + Resolução + Janela + Propósito
- 1.2. Ex: SINT5_R709_24FPS_FHD_200_LAB_INGEST

2. Criar pastas no DaVinci, estrutura sugerida:

- 2.1. _Diarias (Se tiverem muitas, pode separar de 10 em 10)
 - 2.1.1. Pasta da diária (Ex: 20260229_001_A) [Data_Dia_Unidade]
 - 2.1.1.1. O que tiver para usar (Essencial: CAM, SOM, TIMELINE)

3. Importar áudio e vídeo em suas respectivas pastas

- 3.1. Checar sempre se a quantidade de mídia tá batendo com os reports

4. Com os vídeos e áudios selecionados

- 4.1. Checar se o Start TC dos áudios bate com os dos vídeos (a variação tem que ser bem pequena)
- 4.2. Claquete sempre presente no primeiro frame

5. Sincronizar Áudio e Vídeo

- 5.1. Com áudios e vídeos selecionados:
 - 5.1.1. Botão direito > Audio Sync > Auto Sync > Timecode
 - 5.1.1.1. Se seu gravador não tiver timecode, pode tentar por hora do dia ou fazer por waveform
- 5.2. Importante checar se REALMENTE estão sincronizados, para isso você pode criar uma Timeline temporária (ver Item 10). Se tiver apenas um ou dois frames de diferença, não precisa ajustar, mas se quiser você pode.
 - 5.2.1. Se você ajustar manualmente depois de importar metadados, eles somem, então é bom checar antes dessa etapa.

6. Configurar Reel Name

- 6.1. Configurações (engrenagem no canto inferior direito) > Gen Options
 - 6.1.1. Seleciona “Assist using reel names from...”
 - 6.1.1.1. Seleciona “Source clip filename” (última opção)

7. Ajustar Atributos do Clipe

- 7.1. Com os vídeos selecionados:
 - 7.1.1. Botão direito > Clip Attributes > Name
 - 7.1.1.1. EP%Episode#_C%Scene_P%Shot_T%Take_%Cam#
 - 7.1.1.1.1. (Essa estrutura pode variar de acordo com sua necessidade, por exemplo, podemos adicionar _%GoodTake no final [1 = é um good take, 0 = não é])
- 7.2. OBS: Se atentar sempre para não ter nomes repetidos, o DaVinci NÃO vai te avisar e vai escrever por cima mesmo (diferente do Premiere, por exemplo, que adiciona um número extra no final)
- 7.3. Se um take tem poucos frames, (ex: 48 [=2 segundos em 24fps], muito provavelmente é um “take falso”. Nesse caso, podemos até renomear para algo como CF_01, mas é importante não apagar nada pois no final os números tem que bater com o que tá nos reports)

8. Add colunas na barrinha

8.1. Clica em cima da barra com o botão direito

8.1.1. Customize Columns

8.1.1.1. Add as que você precisa e ainda não estão selecionadas (ex: comments, clip color, date recorded). Good take especificamente só apareceu pra mim depois de importar metadados, mas a maioria vai estar disponível.

9. Metadados

9.1. Seleciona apenas os vídeos (todos)

9.2. Files > Import Metadata To > Selected Media Pool Clips

9.2.1. Em Import Options, vamos usar o primeiro “Match using filename” e “Import additional metadata...”, (primeira e última opções) desabilitar os outros.

9.3. No canto superior direito, desative a aba de áudio, vai ficar só a de metadados

9.3.1. Nas três linhazinhas (em cima, canto direito), seleciona All Groups

9.3.1.1. Procura “Date Recorded” e add a data, formato AAAAMMDD. Se você adicionou essa coluna na etapa anterior, pode ser que a data já esteja adicionada, mas como 2026-02-29. Recomenda-se padronizar sem os “-”, (Ex: 20260229).

9.3.1.2. É bom sempre checar se todos os metadados que você vai precisar foram preenchidos (Ex. No meu caso, o campo da Unidade tava vazio, aí você pode preencher manualmente mesmo)

10. Criar Timeline

10.1. Selecione apenas os vídeos > Botão direito > Create new timeline using selected clips

10.1.1. Renomear a timeline (Ex: DATADIÁRIA_DIA_UNIDADE -> 20240229_DAY001_A)

10.1.2. Arrastar Timeline para a bin dela

11. Adicionar Janela

11.1. Com a Timeline aberta > Output Blanking > Seleciona a resolução

11.1.1. Obs: Janela apenas nos dailies, para o editorial tem que voltar aqui e desabilitar

12. Burn-In

12.1. Com a Timeline aberta:

12.2. Workspace > Data Burn-In

12.2.1. Add as infos que você quer no Burn In

12.2.1.1. Especial: Reel name, Date Recorded, Shoot Day e SRC Timecode

12.2.1.2. Completo: Tudo Acima + Resolution, Clip Name, Comments, Shot, Scene, Take, Lens Type, Cam FPS, LUT Used, Audio Channels e Tracks (1 a 10)

12.2.1.3. Sugestão: add uma coisa em cada campo, ou poucas coisas juntas, e você tem mais controle para organizar.

12.3. Configurar fonte e posicionar com as ferramentas do lado direito.

- 12.3.1. Usamos fonte Open Sans, tamanho ~20 (18 para duas linhas), Background Opacity 0
- 12.3.2. Se o projeto tiver janela, é legal tentar posicionar tudo nela

13. Exportar

- 13.1. Aba Deliver
- 13.2. [Para Dailies] Custom Export
- 13.3. Antes de mais nada, volta na Timeline e habilita a janela, se tiver desabilitada (Ver o Item 11)
 - 13.3.1. Render Individual Clips
 - 13.3.2. Location: Escolher pasta onde vai o arquivo vai ser salvo
 - 13.3.3. Em Video
 - 13.3.3.1. Formato: Quicktime
 - 13.3.3.2. Codec: H.264
 - 13.3.3.3. Type: NVIDIA
 - 13.3.4. Em Audio
 - 13.3.4.1. Codec: AAC
 - 13.3.4.2. Track Data Rate = Pode variar, mas no geral deixar mais baixo ~ 128 Kb/s
 - 13.3.4.3. Channels = 2 (só exporta os 2 primeiros canais)
 - 13.3.5. Em File
 - 13.3.5.1. Custom Name: %Clip Name
 - 13.3.5.2. File Subfolder: %DateRecorded_DAY%ShootDay_U%UnityName
 - 13.3.6. Para salvar o template -> 3 pontinhos (parecido com o Burn-In)
 - 13.3.7. Save as new preset > Renomear
- 13.4. [Para Proxys] Custom Export
- 13.5. Antes de mais nada, volta na Timeline e desabilita a janela, se tiver habilitada (Ver o Item 11)
 - 13.5.1. Render Individual Clips
 - 13.5.2. Location: Escolher pasta onde vai o arquivo vai ser salvo
 - 13.5.3. Em Video
 - 13.5.3.1. Formato: MXF OP-Atom
 - 13.5.3.2. Codec: Avid DNxHD
 - 13.5.3.3. Type: 1080p 36 8bit
 - 13.5.3.4. Advanced Settings > Data Bun-In > Sel o que vc criou
 - 13.5.4. Em Audio
 - 13.5.4.1. Deixa do jeito que tá
 - 13.5.5. Em File
 - 13.5.5.1. Custom Name: %Reel Name
 - 13.5.5.2. File Subfolder: %DateRecorded_DAY%ShootDay_U%UnityName
 - 13.5.6. Para salvar o template -> mesmo que dailies