《源码探秘 CPython》4. 对象是怎么被创建的?

原创 古明地觉 古明地觉的编程教室 2022-01-05 09:30

收录于合集 #CPython 97个 >



Python 为什么慢?

前面我们介绍了 Python 对象在底层的数据结构,我们知道 Python 底层通过 PyObject和PyTypeObject完成了 C++ 所提供的对象的多态特性。在 Python 中创建一个对象,会分配内存并进行初始化,然后 Python 会用一个 PyObject * 来保存和维护这个对象,当然所有对象都是如此。因为指针是可以相互转化的,所以变量在保存一个对象的指针时,会将该指针转成 PyObject * 之后再交给变量保存。

因此在 Python 中,变量的传递(包括函数的参数传递)实际上传递的都是一个泛型指针: PyObject *。这个指针具体指向什么类型的对象我们并不知道,只能通过其内部的 ob type 成员进行动态判断,而正是因为这个 ob type, Python 实现了多态机制。

比如:a.pop(),我们不知道这个 a 指向的对象到底是什么类型,但只要 a 可以调用pop 方法即可,因此 a 可以是一个列表、也可以是一个字典、或者是我们实现了pop 方法的自定义类的实例对象。所以如果 a 的 ob_type 是一个PyList_Type *, 那么就调用 PyList_Type 中定义的 pop 操作;如果 a 的 ob_type 是一个 PyDict_Type *, 那么就调用 PyDict Type 中定义的 pop 操作。

所以变量 a 在不同的情况下,会表现出不同的行为,这正是 Python 多态的核心所在。 再比如列表,其内部的元素也都是 PyObject *, 当我们通过索引获取到该指针进行操作的时候, 也会先通过 ob_type 获取其类型指针,判断它的类型。然后再获取该操作对应的 C 一级的函 数、进行执行,如果不支持相应的操作便会报错。所以操作容器内的某个元素,和操作一个变量 并无本质上的区别。

从这里我们也能看出来 Python 为什么慢了,因为有相当一部分时间浪费在类型和属性的查找上面。

以变量 a+b 为例,这个 a 和 b 指向的对象可以是整数、浮点数、字符串、列表、元组、甚至是我们自己实现了 __add__ 方法的类的实例对象。因为我们说 Python 中的变量都是一个 PyObject *,所以它可以指向任意的对象,因此 Python 就无法做基于类型方面的优化。

首先 Python 底层要通过 ob_type 判断变量指向的对象到底是什么类型,这在 C 的层面上至少需要一次属性查找。然后 Python 将每一个操作都抽象成了一个魔法方法,所以实例相加时要在类型对象中找到该方法对应的函数指针,这又是一次属性查找。找到了之后将 a、b 作为参数传递进去,这会发生一次函数调用,会将对象维护的值拿出来进行运算,然后根据相加的结果创建一个新的对象,再返回其对应的 PyObject * 指针。

所以一个简单的加法运算,Python 在底层做了很多的工作,如果是放在一个循环中呢?那么上面的步骤要重复 N 次。

而对于 C 来讲,由于已经规定好了类型,所以 a+b 在编译之后就是一条简单的机器指令,因此两者在效率上差别很大。

当然我们不是来吐槽 Python 效率的问题,因为任何语言都擅长的一面和不擅长的一面,这里只是通过回顾前面的知识来解释为什么 Python 效率低。

因此当别人问你 Python 为什么效率低的时候,希望你能从这个角度来回答它,主要就两点:

- Python 无法基于类型做优化
- Python 所有的对象都存储在堆上

建议不要一上来就谈 GIL,那是在多线程情况下才需要考虑的问题。而且我相信大部分

觉得 Python 慢的人,都不是因为 Python 无法利用多核才觉得 Python 慢的。

简单回顾了前面的内容,下面我们说一说 Python 的对象从创建到销毁的过程,了解一下对象的生命周期。不过由于这部分内容比较多,我们会分开说,先来看看对象是如何创建的。

Python / C API

当我们在控制台敲下这个语句的时候,Python 内部是如何从无到有创建一个浮点数对象的?

```
1 >>> e = 2.71
```

另外 Python 又是怎么知道该如何将它打印到屏幕上面呢?

```
1 >>> print(e)
2 2.71
```

对象使用完毕时,Python 还要将其销毁,那么销毁的时机又该如何确定呢?带着这些问题,我们来探寻一个对象从创建到销毁整个生命周期中的行为表现,然后从中寻找答案。

不过在探寻对象的创建之前,需要先介绍 Python 提供的 C API, 也叫Python/C API。

Python 对外提供了 C API, 让用户可以从 C 环境中与其交互。实际上,由于 Python 解释器是用 C 写成的,所以 Python 内部也在大量使用这些 C API。为了更好的研读源码,系统地了解这些 API 的组成结构是很有必要的,而 C API 分为两类,分别是泛型 API和特型API。

泛型API

泛型API与类型无关,属于**抽象对象层(Abstract Object Layer**, **AOL)**,这类 API 的第一个参数是**PyObject** *,可以处理任意类型的对象,API 内部会根据对象的类型进行区别处理。而且泛型 API 名称也是有规律的,具有**PyObject Xxx**这种形式。

以对象打印函数为例:

```
1 int PyObject_Print(PyObject *op, FILE *fp, int flags)
```

接口的第一个参数为待打印的对象的指针,可以是任意类型的对象的指针,因此参数类型是**PyObject** *。而我们说**PyObject** *是 Python 底层的一个泛型指针,通过这个泛型指针来实现多态的机制。第二个参数是文件句柄,表示输出的位置,默认是 stdout、即控制台;而 flags 表示是要以 __str__ 打印还是要以 __repr__ 打印。

```
1 // 假设有两个PyObject *, fo和Lo
2 // fo指向 PyFLoatObject, Lo指向 PyLongObject
3 // 但是它们在打印的时候都可以调用这个相同的打印方法
4 PyObject_Print(fo, stdout, 0);
5 PyObject_Print(lo, stdout, 0);
```

PyObject Print接口内部会根据对象类型,决定如何输出对象。

特型API

特型API与类型相关,属于具体对象层(Concrete Object Layer, COL)。这类 API 只能作用于某种具体类型的对象,比如:浮点数 PyFloatObject,而 Python 内部为每一种内置类型的实例对象都提供了很多的特型 API。比如:

```
1 // 通过C的double创建PyFloatObject
2 PyObject* PyFloat_FromDouble(double v);
3
4 // 通过C的Long创建PyLongObject
5 PyObject* PyLong_FromLong(long v);
6 // 通过C的Char *来创建PyLongObject
7 PyObject* PyLong_FromString(const char *str, char **pend, int base)
```

特型API也是有规律的,尤其是关于C类型和Python类型互转的时候,会用到以下两种特型API:

- Py###_From@@@: 根据C的对象创建Python的对象,###表示Python的类型, @@@表示C的类型,比如PyFloat_FromDouble表示根据C的double创建Python的float
- Py###_As@@@: 根据Python的对象创建C的对象, ###表示Python的类型, @@@表示C的类型, 比如PyFloat_AsDouble表示根据Python的float创建C的double; PyLong_AsLong表示根据 Python的 int 创建 C的 long, 注意: int 对象在底层的名字是PyLongObject, 而不是PyIntObject

了解了 Python / C API 之后, 我们再来看看对象是如何创建的。

对象是如何创建的

经过前面的理论学习,我们知道对象的元数据保存在对应的类型对象中,元数据当然也包括对象要如何创建等信息。

比如执行 pi = 3.14,那么这个过程都发生了什么呢?首先解释器会根据 3.14 推断出要创建的对象是浮点数,所以会创建出维护的值为3.14的PyFloatObject,并将其指针转化成 PyObject * 交给变量 pi。

我们说对象的元数据保存在对应的类型对象中,这就意味着对象想要被创建是需要借助其类型对象的,但这是针对于创建自定义类的实例对象而言。创建内置类型的实例对象是直接创建的,至于为什么,我们下面会说。

而创建对象的方式有两种,一种是通过泛型API创建,另一种是通过特型API创建。比如创建一个浮点数:

使用泛型 API 创建

```
1 PyObject* pi = PyObject_New(PyObject, &PyFloat_Type);
```

使用特型 API 创建

```
1 // 创建浮点数
2 PyObject* pi = PyFloat_FromDouble(3.14);
3
4 //创建一个内部可以容纳5个元素的元组
5 PyObject* tpl = PyTuple_New(5);
6 //创建一个内部可以容纳5个元素的列表
7 //当然这是初始容量,列表可以扩容的
8 PyObject* lst = PyList_New(5);
```

通过泛型 API 可以创建任意的对象,因为该类 API 和类型无关。而使用特性 API 只能创建指定的对象,因为该类 API 是和类型绑定的。比如我们可以用 PyDict_New 创建一个字典,但不可能创建一个集合出来。

而不管采用哪种方式创建,最终的关键步骤都是**分配内存**,创建内置类型的实例对象,Python是可以直接分配内存的。因为它们有哪些成员在底层都是写死的,Python对它们了如指掌,因此可以通过 Python/C API 直接分配内存并初始化。以PyFloat_FromDouble为例,直接在接口内部为PyFloatObject结构体实例分配内存,并初始化相关字段即可。

比如: pi = 3.14,解释器通过 3.14 知道要创建的对象是**PyFloatObject**,那么直接根据**PyFloatObject**里面的成员算一下就可以了,一个**引用计数(ob_refcnt)** + 一个**指针(ob_type)** + 一个**double(ob_fval)** 显然是24个字节,所以直接就分配了。然后将ob_refcnt初始化为1,ob_type设置为**&PyFloat_Type**,ob_fval 设置为 3.14 即可。

同理可变对象也是一样,因为成员都是固定的,类型、以及内部容纳的元素有多少个也可以根据赋的值得到,所以内部的**所有成员**占用了多少内存也是可以算出来的,因此也是可以直接分配内存的。

但对于我们自定义的类型就不行了,假设我们通过 class Girl: 定义了一个类,显然实例 化的时候不可能通过PyGirl_New、或者PyObject_New(PyObject,&PyGirl_Type) 这样的 API 去创建,因为底层根本就没有PyGirl_New这样的API,也没有PyGirl_Type这个类型对象。这种情况下,创建 Girl 的实例对象就需要 Girl 这个类型对象来创建了。因此自定义类的实例对象如何分配内存、如何进行初始化,答案是需要在对应的类型对象里面寻找的。

总的来说, Python 内部创建一个对象的方法有两种:

- 通过 Python/C API, 可以是泛型API、也可以是特型API, 用于内置类型
- 通过对应的类型对象去创建,多用于自定义类型

到这里我们抛出个问题: e = 2.71 和 e = float(2.71) 得到的结果都是2.71,但它们之间有什么不同呢。或者说列表: lst = [] 和 lst = list()得到的 lst 也都是一个空列表,但这两种方式有什么区别呢?

我们说创建实例对象可以通过 Python/C API, 用于内置类型; 也可以通过对应的类型 对象去创建, 多用于自定义类型。但是通过对应类型对象去创建实例对象其实是一个更加通用的流程, 因为它除了支持自定义类型之外、还支持内置类型。比如:

```
1 >>> lst = [] # 通过Python/C API创建
2 >>> lst
3 []
4 >>> lst = list() # 通过类型对象创建
5 >>> lst
6 []
7 >>> e = 2.71 # 通过Python/C API创建
8 >>> e
9 2.71
10 >>> e = float(2.71) # 通过类型对象创建
11 >>> e
12 2.71
13 >>>
```

所以我们看到了对象的两种创建方式,我们写上 2.71、或者 [], Python 会直接解析成底层对应的数据结构;而 float(2.71)、或者 list(),虽然结果是一样的,但我们看到这是一个调用,因此要进行参数解析、类型检测、创建栈帧、销毁栈帧等等,所以开销会大一些。

```
1 import time
2
3 t1 = time.perf_counter()
4 for _ in range(10000000):
5     lst = []
6 t2 = time.perf_counter()
7 print(t2 - t1) # 0.5595989
8
9
10 t3 = time.perf_counter()
11 for _ in range(10000000):
12     lst = list()
13 t4 = time.perf_counter()
14 print(t4 - t3) # 1.172241999999998
```

通过 [] 的方式创建一千万次空列表需要 0.56 秒,但是通过 list()的方式创建一千万次空列表需要 1.17 秒,主要就在于 list()是一个调用,而 []直接会被解析成底层对应的 PyListObject,因此 []的速度会更快一些。同理 3.14 和 float(3.14)也是如此。

所以对于内置类型的实例对象而言,使用 Python / C API 创建要更快一些。而且事实上使用类型对象去创建的话,会先调用 $tp_new(也就是_new___方法)$,然后在 tp_new 内部还是调用了 Python / C API。

比如创建列表:可以**list()**、也可以[];创建元组:可以**tuple()**、也可以();创建字典:可以是**dict()**、也可以{}。前者是通过类型对象去创建的,后者是通过 Python/C API 创建。但对于内置类型而言,我们推荐使用 Python/C API 创建,会直接解析为对应的 C 一级数据结构,因为这些结构在底层都是已经实现好了的,是可以直接用的,无需通过诸如**list()**这种调用类型对象的方式来创建,因为它们内部还是使用了 Python/C API。

不过以上都是内置类型,而我们自定义的类型就没有这个待遇了,它的实例对象只能通过它自己创建。比如 Girl 这个类,Python 不可能在底层定义一个 PyGirlObject 然后将 API 提供给我们,所以我们只能通过**Girl()**这种调用类型对象的方式来创建它的实例对象。

另外内置类型被称为**静态类**,它和它的实例对象在底层已经被定义好了,我们无法动态修改它们。我们自定义类型被称为**动态类**,它是在解释器运行的过程中动态翻译成 C 的数据结构的,所以我们可以对其进行动态修改。

这里需要再强调一点,Python的动态性、GIL等特性,都是解释器在将字节码翻译成 C 代码时动态赋予的,而内置类型(以及我们用 C、Cython写的扩展类型)它们事先已经被编译好,已经是指向 C 一级的数据结构,因此也就丧失了相应的动态性,不过与之对应的就是效率上的提升。因为运行效率和动态性本身就是鱼与熊掌的关系。

小结

以上我们就简单分析了 Python 对象被创建的过程,当然这只是一个开头,其背后还隐藏了大量的细节,我们后续会慢慢说。

那么下一篇文章我们就来聊一聊,对象是如何被调用的。

