
《源码探秘 CPython》75. 实例对象是如何创建的?

原创 古明地觉 古明地觉的编程教室 2022-04-25 08:30





创建实例对象有两种方式:

- 通过 Python / C API 创建,只适用于内置类对象的实例对象;
- 通过调用类型对象创建,适用于所有的实例对象;

我们以创建列表为例:

```
1 lst1 = []
2 lst2 = list()
```

这两种都是合法的,但 lst1 指向的列表是通过 Python / C API 创建的,lst2 指向的列表是通过调用类型对象创建的。

在工作中,更推荐使用 Python / C API 创建。因为内置类对象的实例对象,在底层是预先定义好的,结构体内部有哪些字段已经写死了,直接创建就行了,所以它的速度比调用类型对象要快。而解释器也能区分出实例对象的种类,比如看到 [] 时,就知道是列表;看到 () 时,就知道是元组;看到 {} 时,就知道是字典。

而通过 Python / C API 创建虽然更快,但这是内置类对象的实例对象才享有的特权。对于自定义类而言,想创建其实例对象,只能通过调用类型对象的方式。这是显而易见的,因为解释器不可能把我们自定义类的实例对象在底层预先定义好。

相信实例对象的创建应该大致了解了,下面我们就来看一下具体的实现细节,这里针对的是第二种创建方式。因为通过 Python / C API 创建没什么复杂的,调用类型对象创建才是我们的重点,而这种方式也是所有的实例对象都支持的。

下面就以自定义类对象为例,看看实例对象是如何创建的。

```
1 class Girl:
2
3   def __init__(self, name, age):
4     self.name = name
5     self.age = age
6
7 g = Girl("satori", 16)
```

编译之后的字节码如下,这里只看模块的字节码。

```
# 加载内置函数 __build_class_
1
   0 LOAD_BUILD_CLASS
2
3 # 加载 Girl 的 PyCodeObject
4 2 LOAD_CONST
                        0 (<code object Girl at 0x0...>)
   # 加载名称 "Girl"
5
6 4 LOAD_CONST
                        1 ('Girl')
   # 构建函数
7
   6 MAKE_FUNCTION
8
9 # 再次加载名称 "Girl"
10 8 LOAD_CONST 1 ('Girl')
11 # 以 PyFunctionObject 和 "Girl" 为参数
12 # 调用 __build_class__ 构建 PyTypeObject
13 10 CALL_FUNCTION
   # 将构建的类使用变量 Girl 保存
14
15 12 STORE_NAME 0 (Girl)
16
```

```
# 这里对应 g = Girl("satori", 16)
18 # 加载变量 Girl, 指向一个类对象
19 14 LOAD_NAME
                       0 (Girl)
   # 加载参数 "satori" 和 16
21 16 LOAD_CONST
                       2 ('satori')
22 18 LOAD_CONST
                       3 (16)
   # 调用,即便调用的是类,指令也是 CALL_FUNCTION
24 20 CALL_FUNCTION
25 # 将返回值(实例)交给变量 g 保存
26 22 STORE_NAME
                       1 (g)
27 # return None
28 24 LOAD_CONST
                        4 (None)
29 26 RETURN_VALUE
```

字节码非常简单,而且调用一个类和调用一个函数,字节码是类似的。都是将自身和参数依次 LOAD 进来,然后 CALL_FUNCTION。执行完毕之后,模块的名字空间如下:

PyDictObject

"Girl"	<class 'girl'=""></class>
"g"	<girl object=""></girl>

造 古明地觉的 Python小屋

调用对象,本质上是执行对应类对象的__call__。

因此,在Python里面调用类对象会执行 type.__call__,而在 __call__ 里面会执行类对象的 __new__ 创建实例对象,然后执行 __init__ (如果存在) 给实例绑定属性,最后返回。

而对应虚拟机的层面,在CALL_FUNCTION中,显然会执行 & PyType_Type 的 tp_call,而在 tp_call 中会执行类对象的 tp_new 创建实例对象,然后执行 tp_init (如果存在) 给实例绑定属 性,最后返回。

但需要注意的是,Girl 这个类本身是没有 __new__ 的。在创建它时,虚拟机会调用PyType_Ready 进行初始化,而其中一项动作就是继承基类,所以 Girl.__new__ 实际上就是object.__new__。

```
1 class Girl:
2
3   def __init__(self, name, age):
4     self.name = name
5     self.age = age
6
7 print(Girl.__new__ is object.__new__) # True
```

而当我们重写 __new__ 时,最后也需要调用 object. new (cls) 来为实例开辟内存。

object 在底层对应 &PyBaseObject_Type, object.__new__ 对应 object_new。

因此创建类对象和创建实例对象的不同之处就在于 tp_new 不同。创建类对象,虚拟机调用的是 type_new;创建实例对象,虚拟机则调用 object_new。至于字节码指令,两者是一致的。

下面我们看一下源码,由于调用类对象会执行元类的 tp_call (对应 type_call) ,我们就从这看起。话说这部分源码记得之前看过了,这里再简单回顾一下。

```
1 static PyObject *
2 type_call(PyTypeObject *type, PyObject *args, PyObject *kwds)
```

```
3 {
4
     //调用类型对象的 __new__ 为实例申请内存
5
      obj = type->tp_new(type, args, kwds);
6
     type = Py_TYPE(obj);
7
8
     //判断是否定义了初始化函数 __init__
9
      if (type->tp_init != NULL) {
        //如果有 __init__, 则执行
10
        int res = type->tp_init(obj, args, kwds);
11
         if (res < 0) {
12
            assert(PyErr_Occurred());
13
            Py_DECREF(obj);
14
             obj = NULL;
15
16
        }
17
        else {
18
             assert(!PyErr_Occurred());
19
      }
20
     //返回实例
21
22
     return obj;
23 }
```

注意里面的 tp_init, 因为新式类都继承 object, 所以在 PyType_Ready时也会继承 &PyBaseObject_Type的object_init操作。

但正如我们之前说的那样,因为类重写了__init__,所以会调用 fixup_slot_dispatchers ,让 tp_init 指向 slotdef 中与 __init__ 对应的 slot_tp_init。并且还会设置tp_alloc,这与内存分配有关。

而这些都是在 type_new 中发生的,来看一下。

```
1 static PyObject *
2 type_new(PyTypeObject *metatype, PyObject *args, PyObject *kwds)
3 {
4
     //调用type_new创建类对象,这里的变量type便指向创建的类
5
      //然后注意这里的tp_alloc成员, 它维护一个内存分配函数
6
     //当为实例对象分配内存时,使用的就是 tp alloc
7
     //调用类对象会执行object_new,在里面会执行内存分配函数tp_alloc
8
      //而在代码中, 它被设置为 PyType_GenericAlloc, 接收一个类型作为参数
9
     //调用时会根据传入的类型为其实例分配内存, 因为类型包含了实例的元信息
10
     //另外创建完实例之后,还会将实例的 ob_type 设置为传入的类型
11
12
      type->tp_alloc = PyType_GenericAlloc;
     if (type->tp_flags & Py_TPFLAGS_HAVE_GC) {
13
        type->tp free = PyObject GC Del;
14
         type->tp_traverse = subtype_traverse;
15
16
        type->tp_clear = subtype_clear;
17
     }
18
     else
19
      type->tp_free = PyObject_Del;
20
     //将 object 的 tp_init 改成 slot_tp_init
21
22
     fixup_slot_dispatchers(type);
23
24 }
```

经过 fixup_slot_dispatchers 改造之后,自定义类的 tp_init 会指向 slot_tp_init, 而在 slot_tp_init 中会去寻找我们自定义的 __init__。

```
1 static int
2 slot_tp_init(PyObject *self, PyObject *args, PyObject *kwds)
3 {
4   _Py_IDENTIFIER(__init__);
```

```
5
      int unbound;
      //虚拟机会调用 Lookup_method 函数
6
      //从自定义类对象的MRO中搜索属性__init_
7
8
      PyObject *meth = lookup_method(self, &PyId___init__, &unbound);
      //返回结果
9
10
      PyObject *res;
11
      if (meth == NULL)
12
         return -1;
13
      //执行
14
      if (unbound) {
15
          res = _PyObject_Call_Prepend(meth, self, args, kwds);
16
17
      }
18
      else {
19
          res = PyObject_Call(meth, args, kwds);
20
      }
      Py_DECREF(meth);
21
      if (res == NULL)
22
23
          return -1;
24
      //如果返回的不是None, 那么报错, 这个信息熟悉不
     if (res != Py_None) {
25
          PyErr_Format(PyExc_TypeError,
26
                      "__init__() should return None, not '%.200s'",
27
28
                      Py_TYPE(res)->tp_name);
         Py_DECREF(res);
29
30
         return -1;
31
      }
      Py_DECREF(res);
32
33
      return 0;
34 }
```

所以在定义类时,如果重写了__init__函数,那么创建实例对象时搜索的结果就是你写的函数;如果没有重写那么执行 object 的 __init__ 操作,而在object的__init__中,虚拟机则什么也不做,会直接返回。

到了这里可以小结一下, 类对象创建实例对象的两个步骤:

- instance = cls.__new__(cls, *args, **kwargs)
- cls.__init__(instance, *args, **kwargs),如果一个类没有__init__,那么就没有这一步,比如 tuple

需要注意的是,对于metaclass (元类) 创建类对象,这两个步骤同样是适用的。因为metaclass 创建类对象的过程和类对象创建实例对象是一样的,我们说class具有二象性。



