
《源码探秘 CPython》70. 类对象属性字典的填充

原创 古明地觉 古明地觉的编程教室 2022-04-18 08:30







在给类对象设置完基类、以及类型信息之后,就开始填充属性字典了,这是一个非常复杂的过程。

```
1 int
2 PyType_Ready(PyTypeObject *type)
3 {
       PyObject *dict, *bases;
4
       PyTypeObject *base;
5
      Py_ssize_t i, n;
6
7
8
      //初始化tp_dict
9
10
       dict = type->tp_dict;
      if (dict == NULL) {
11
12
         dict = PyDict_New();
13
          if (dict == NULL)
14
              goto error;
          type->tp_dict = dict;
15
16
17
18
      //将与type相关的操作加入到tp_dict中
       //注意: 这里的type是PyType_Ready的参数中的type
19
20
       //它可以是Python的<class 'type'>、也可以是<class 'int'>
      if (add_operators(type) < 0)</pre>
21
           goto error;
22
23
      if (type->tp_methods != NULL) {
          if (add_methods(type, type->tp_methods) < 0)</pre>
24
25
              goto error;
26
       if (type->tp_members != NULL) {
27
28
          if (add_members(type, type->tp_members) < 0)</pre>
              goto error;
29
30
       }
       if (type->tp_getset != NULL) {
31
          if (add_getset(type, type->tp_getset) < 0)</pre>
32
              goto error;
33
34
       }
35
36 }
```

在这个阶段,完成了将魔法函数的函数名和函数体加入tp_dict的过程,里面的 add_operators 、add_methods 、 add_members 、 add_getset 都是完成填充 tp_dict 的动作。

那么这时候一个问题就出现了,以整形的 __sub__ 为例,我们知道它会对应底层的 long_sub, 可虚拟机是如何知道 __sub__ 和 long_sub 之间存在关联的呢? 其实这种关联显然是一开始就已经定好了的,存放在一个名为 slotdefs 的数组中。

在进入填充tp_dict的复杂操作之前,我们先来看一个概念: slot。slot 可以视为表示 PyTypeObject 中定义的操作,一个魔法函数对应一个 slot。比如 __add__、_sub__ 等等,都会 对应一个 slot。

但是 slot 又不仅仅包含一个函数指针,它还包含一些其它信息,我们看看它的结构。在Python内部,slot 是通过 slotdef 这个结构体来实现的。

```
1 //typeobject.c
2 typedef struct wrapperbase slotdef;
4 //descrobject.h
5 struct wrapperbase {
6
      const char *name;
     int offset;
7
8
      void *function;
    wrapperfunc wrapper;
9
10
     const char *doc;
     int flags;
11
12
      PyObject *name_strobj;
13 };
14 //从定义上看, 我们发现slot不是一个PyObject
```

在一个 slot 中,就存储着PyTypeObject的一种操作对应的各种信息,比如:整数 (PyLongObject)支持哪些行为,就看类型对象int(PyLong_Type)定义了哪些操作,而 PyTypeObject对象中的一个操作就会有一个slot与之对应。

slot里面的 name 就是操作对应的名称,比如字符串 "__sub__",offset 则是操作的函数地址在XXX中的偏移量(这个XXX是什么一会说),而function则指向一种名为slot function的函数。

Python提供了多个宏来定义一个 slot, 其中最基本的是 TPSLOT 和 ETSLOT。

我们看到里面又出现了PyHeapTypeObject,它又是什么?先来看看它的定义:

```
1 typedef struct _heaptypeobject {
      PyTypeObject ht_type;
 2
     PyAsyncMethods as_async;
 3
      PyNumberMethods as_number;
 4
      PyMappingMethods as_mapping;
 5
      PySequenceMethods as_sequence;
 6
 7
      PyBufferProcs as_buffer;
      PyObject *ht_name, *ht_slots, *ht_qualname;
 9
       struct _dictkeysobject *ht_cached_keys;
10 } PyHeapTypeObject;
```

这个PyHeapTypeObject是为自定义类对象准备的,它的第一个成员就是 PyTypeObject,至于其它的则是操作簇。至于为什么要有这么一个对象,原因是自定义类对象和相关的操作簇在内存中是连续的,必须在运行时动态分配内存,所以它是为自定义类准备的(具体细节后续剖析)。

- 对于内置类对象而言,offset 表示操作的函数地址在PyTypeObject中的偏移量;
- 对于自定义类对象而言,offset 表示操作的函数地址在PyHeapTypeObject中的偏移量;

于是这里就产生了一个问题,假设我们定义了一个类继承自 int,根据继承关系,显然自定义的类是具有PyNumberMethods这个操作簇的,它可以使用 __add _ 、 __sub __ 之类的魔法函数。

但操作簇是定义在 PyTypeObject 里面的,而此时的 offset 却是基于 PyHeapTypeObject 得到的偏移量,那么通过这个 offset 显然无法准确找到操作簇里面的函数指针,比如 long_add、long_sub 等等。

那我们要这个 offset 还有何用呢?答案非常诡异,这个 offset 是用来对操作进行排序的。排序?我整个人都不好了。



不过在理解为什么需要对操作进行排序之前,需要先看看底层预先定义的 slot 集合 slotdefs。

```
1 static slotdef slotdefs[] = {
     //里面定义的操作非常多, 这里截取一部分
      //我们看到不同的操作名, 可以对应同一种操作
3
4
     //比如 __add__、__radd__ 都对应 nb_add
     //这个 nb_add 在 PyLong_Type 就是 Long_add, 表示 +
5
6
     BINSLOT("__add__", nb_add, slot_nb_add,
7
8
   RBINSLOT("__radd__", nb_add, slot_nb_add,
9
     BINSLOT("__sub__", nb_subtract, slot_nb_subtract,
10
11
12
      RBINSLOT("__rsub__", nb_subtract, slot_nb_subtract,
13
    BINSLOT("__mul__", nb_multiply, slot_nb_multiply,
14
15
16
   RBINSLOT("__rmul__", nb_multiply, slot_nb_multiply,
            "*").
17
18
     //相同操作名也可以对应不同操作
19
     //比如 __getitem__ 对应 mp_subscript.sq_item
20
21
     MPSLOT("__getitem__", mp_subscript, slot_mp_subscript,
22
            wrap_binaryfunc,
            "__getitem__($self, key, /)\n--\n\nReturn self[key]."),
23
     SQSLOT("__getitem__", sq_item, slot_sq_item, wrap_sq_item,
24
            "__getitem__($self, key, /)\n--\n\nReturn self[key]."),
25
26
27 };
```

在 slotdefs 中可以发现,操作名和操作并不是一一对应的,存在多个操作对应同一个操作名、或者多个操作名对应同一个操作的情况。那么在填充tp_dict时,就会出现问题。

比如对于 __getitem__,在 tp_dict 中与其对应的是 mp_subscript 还是 sq_item 呢? 这两者都 是通过 [] 进行操作的,比如字典根据 key 获取 value、列表基于索引获取元素,对应的都是 __getitem__。

为了解决这个问题,就需要利用 slot 中的 offset 信息对 slot (也就是操作)进行排序。回顾一下前面列出的 PyHeapTypeObject 的定义,与一般的 struct 定义不同,它的各个成员的顺序是非常关键的,在顺序中隐含着操作优先级的问题。

在PyHeapTypeObject中,PyMappingMethods 的位置在 PySequenceMethods 之前,mp_subscript是 PyMappingMethods 中的一个函数指针,而sq_item又是 PySequenceMethods 中的一个函数指针。

那么最终计算出来的偏移量就存在如下关系:

```
1 offset(mp_subscript) < offset(sq_item)</pre>
```

因此如果在一个PyTypeObject中,既定义了mp_subscript,又定义了sq_item,那么虚拟机将选择 mp_subscript 与 __getitem__ 建立联系。

我们举个栗子:

```
1 class A(list):
2
3    def __getitem__(self, item):
4        return item
5
6    a = A([])
7    print(a) # []
8    print(a[0]) # 0
9    print(a["xxx"]) # xxx
```

我们自定义的类实现了__getitem__, 所以会对应 mp_subscript 或 sq_item, 那么到底是哪一种呢?显然根据偏移量的关系,虚拟机最终选择了让 mp subscript 和 getitem 建立联系。

事实上不看偏移量我们也知道答案,因为 sq_item 表示基于索引取值,如果 [] 里面的值是字符串,那么铁定报错。但这里没有报错,说明和 __getitem__ 建立联系的不是 sq_item。


另外对于内置类对象而言,则没有这么复杂,因为它们的操作在底层是静态写死的。但对于自定义类对象来说,需要有一个基于偏移量排序、查找的过程。

然后再看一下 slotdefs 的排序过程,它是在 init_slotdefs 中完成的:

```
1 //typeobject.c
2 static int slotdefs_initialized = 0;
4 static void
5 init_slotdefs(void)
6 {
     slotdef *p;
7
     //init_slotdefs只会进行一次
8
      if (slotdefs_initialized)
9
10
         return:
     for (p = slotdefs; p->name; p++) {
11
12
          //通过在PyHeapTypeObject中的offset对sLots进行排序
         //而且是从小到大排
13
         assert(!p[1].name || p->offset <= p[1].offset);</pre>
14
         p->name_strobj = PyUnicode_InternFromString(p->name);
15
16
         if (!p->name_strobj || !PyUnicode_CHECK_INTERNED(p->name_strobj))
17
             Py_FatalError("Out of memory interning slotdef names");
18
     }
      //排完序之后将值赋为1
19
      //这样的话下次执行到上面的if时
20
      //由于条件为真会直接 return
21
22
      slotdefs_initialized = 1;
23 }
```



* * *-



当时说 "__sub__" 对应的 value 并不是一个直接指向 long_sub 函数的指针,而是指向一个结构体,至于指向 long_sub 函数的指针则在该结构体内部。

那么问题来了,这个结构体是不是上面的 slot 呢?

我们知道在 slot 中,包含了很多关于一个操作的信息。但是很可惜,在tp_dict中,与 "__sub__" 关联在一起的,一定不会是 slot,因为它不是一个 PyObject,无法将其指针放在字典中。

如果再深入思考一下,会发现 slot 也无法被调用。因为它不是一个 PyObject,那么它就没有 ob_type 这个字段,也就无从谈起什么 tp_call 了,所以 slot 是无论如也无法满足 Python 中的 可调用 (callable) 这一条件的。

前面我们说过,虚拟机在 tp_dict 中找到对应的操作后,会调用该操作,所以 tp_dict 中与"__**sub**__" 对应的只能是包装了 slot 的 PyObject (的指针)。在 Python 里面,我们称之为 **wrapper descriptor**。

在Python内部存在多种 wrapper descriptor,一个 wrapper descriptor 包含一个 slot。 而它在底层对应的结构体是由 PyWrapperDescrObject 表示的,我们看一下:

```
1 //descrobject.h
2 #define PyDescr_COMMON PyDescrObject d_common
3
4 //descriptor
5 typedef struct {
6 PyObject_HEAD
7
   PyTypeObject *d_type;
     PyObject *d_name;
8
      PyObject *d_qualname;
10 } PyDescrObject;
11
12 //wrapper descriptor
13 typedef struct {
     //该成员相当于 PyDescrObject d_common
14
15
    PyDescr_COMMON;
16
      //slot
      struct wrapperbase *d_base;
17
     //函数指针
18
19
      void *d_wrapped;
20 } PyWrapperDescrObject;
```

以上就是 wrapper descriptor 在底层的定义,其创建是通过 PyDescr_NewWrapper 完成的。

```
1 //descrobject.c
2 PyObject *
3 PyDescr_NewWrapper(PyTypeObject *type, struct wrapperbase *base, void *w
```

```
4 rapped)
5 {
      //声明 wrapper descriptor
6
7
      PyWrapperDescrObject *descr;
     //调用descr_new申请内存
8
9
     descr = (PyWrapperDescrObject *)descr_new(&PyWrapperDescr_Type,
10
                                          type, base->name);
   //设置成员属性
11
     if (descr != NULL) {
12
         descr->d_base = base;
13
14
         descr->d_wrapped = wrapped;
15
      return (PyObject *)descr;
16
17 }
18
19 static PyDescrObject *
20 descr_new(PyTypeObject *descrtype, PyTypeObject *type, const char *name)
21 {
      PyDescrObject *descr;
22
23
     //为PyDescrObject 申请内存
    descr = (PyDescrObject *)PyType_GenericAlloc(descrtype, 0);
24
     //设置成员属性
25
     if (descr != NULL) {
26
27
         Py_XINCREF(type);
28
        descr->d_type = type;
29
        descr->d_name = PyUnicode_InternFromString(name);
30
         if (descr->d_name == NULL) {
            Py_DECREF(descr);
31
             descr = NULL;
32
         }
33
34
         else {
             descr->d_qualname = NULL;
35
36
37
     }
38
      return descr;
   }
```

Python 内部的各种 wrapper descriptor 都会包含 PyDescrObject,也就是类型对象相关的一些信息;d_base 对应 slot;而 d_wrapped 则存放着最重要的东西:操作对应的函数指针,比如 PyLong_Type,其tp_dict["__sub__"].d_wrapped就是&long_sub。

```
1 print(int.__sub__)
2 print(str.__add__)
3 print(str.__getitem__)
4 """
5 <slot wrapper '__sub__' of 'int' objects>
6 <slot wrapper '__add__' of 'str' objects>
7 <slot wrapper '__getitem__' of 'str' objects>
8 """
```

我们看到这些魔法函数都是一个 wrapper descriptor 对象,也就是对 slot 包装之后的描述符。 wrapper descriptor 对象在底层对应 PyWrapperDescrObject,其类型是 PyWrapperDescr_Type,tp_call 为 wrapperdescr_call。

我们在 Python 里面再查看一下类型:

```
1 print(int.__add__.__class__)
2 """
3 <class 'wrapper_descriptor'>
4 """
```

打印的结果是 <class 'wrapper_descriptor'>,说明类型对象 wrapper_descriptor 在底层对应 PyWrapperDescr_Type。

建立联系

排序后的结果仍然存放在 slotdefs 中,虚拟机会从头到尾遍历 slotdefs,基于每一个 slot 建立一个 wrapper descriptor。然后在 tp_dict 中再建立从操作名到 wrapper descriptor 的关联,这个过程是在 add operators 中完成的。

```
1 static int
2 add_operators(PyTypeObject *type)
3 {
       //属性字典
4
       PyObject *dict = type->tp_dict;
       //slot, 在底层是一个 slotdef 结构体
6
      slotdef *p;
7
       //wrapper descriptor
9
      PyObject *descr;
10
      void **ptr;
11
       //对slotdefs进行排序
       init_slotdefs();
12
       for (p = slotdefs; p->name; p++) {
13
          //如果slot中没有指定wrapper,则无需处理
14
15
          if (p->wrapper == NULL)
              continue:
16
17
          //获得sLot对应的操作在PyTypeObject中的函数指针
18
          ptr = slotptr(type, p->offset);
19
          if (!ptr || !*ptr)
20
              continue;
          //如果tp_dict中已经存在操作名,则放弃
21
          if (PyDict_GetItemWithError(dict, p->name_strobj))
22
23
              continue;
          if (PyErr_Occurred()) {
24
              return -1;
25
26
27
          if (*ptr == (void *)PyObject_HashNotImplemented) {
              if (PyDict_SetItem(dict, p->name_strobj, Py_None) < 0)</pre>
28
                  return -1;
29
30
          }
31
              //创建 wrapper descriptor
32
              descr = PyDescr_NewWrapper(type, p, *ptr);
33
              if (descr == NULL)
34
                 return -1:
35
              //将 <操作名, wapper descriptor> 放入tp_dict中
36
37
              if (PyDict_SetItem(dict, p->name_strobj, descr) < 0) {</pre>
```

```
38
                  Py_DECREF(descr);
                 return -1;
39
40
              Py_DECREF(descr);
41
         }
42
43
       }
44
      if (type->tp_new != NULL) {
          if (add_tp_new_wrapper(type) < 0)</pre>
45
46
              return -1;
47
      }
       return 0;
48
49 }
```

在add_operators中,首先调用init_slotdefs对操作进行排序,然后遍历排序完成后的slotdefs数组。通过slotptr获得该slot对应的操作在PyTypeObject中的函数指针。

并紧接着创建 wrapper descriptor,然后在tp_dict中建立从操作名(slotdef.name_strobj)到操作(wrapper descriptor)的关联。

但需要注意的是,在创建 wrapper descriptor 之前,虚拟机会检查在tp_dict中是否存在同名操作。如果存在了,则不会再次建立从操作名到操作的关联。也正是这种检查机制与排序机制相结合,虚拟机才能在拥有相同操作名的多个操作中选择优先级最高的操作。

add_operators里面的大部分动作都很简单、直观,而最难的动作隐藏在slotptr这个函数当中。它的功能是完成从slot到slot对应操作的真实函数指针的转换。

我们知道在slot中存放着用来操作的offset,但不幸的是,这个offset是相对于 PyHeapTypeObject的偏移,而操作的真实函数指针却是在 PyTypeObject 中指定的。

而且PyTypeObject和PyHeapTypeObject不是同构的,因为 PyHeapTypeObject 中包含了 PyNumberMethods 结构体,但 PyTypeObject 只包含了 PyNumberMethods * 指针。所以 slot中存储的关于操作的offset对 PyTypeObject来说,不能直接用,必须先转换。

举个栗子,假如说有如下调用(slotptr 一会说):

```
1 slotptr(&PyLong_Type, offset(PyHeapTypeObject, long_sub))
```

首先会判断这个偏移量是否大于 offset(PyHeapTypeObject, as_number), 所以会先从 PyTypeObject对象中获得as_number指针p, 然后在p的基础上进行偏移就可以得到实际的函数 地址。

所以偏移量delta为:


```
1 offset(PyHeapTypeObject, long_sub) - offset(PyHeapTypeObject, as_number)
```

而这个复杂的过程就在slotptr中完成:

```
1 static void **
2 slotptr(PyTypeObject *type, int ioffset)
3 {
     char *ptr;
4
     long offset = ioffset;
5
6
7
      /* Note: this depends on the order of the members of PyHeapTypeObjec
8 t! */
     assert(offset >= 0);
q
     assert((size_t)offset < offsetof(PyHeapTypeObject, as_buffer));</pre>
10
      //MPyHeapTypeObject中排在后面的PySequenceMethods开始判断
11
      //然后向前,依次判断PyMappingMethods和PyNumberMethods
12
13
      为什么要这么做呢?假设我们首先MPyNumberMethods开始判断
14
      如果一个操作的offset大于as_numbers在PyHeapTypeObject中的偏移量
15
      那么我们还是没办法确认这个操作到底是属于谁的
16
```

```
只有从后往前进行判断, 才能解决这个问题。
17
18
       if ((size_t)offset >= offsetof(PyHeapTypeObject, as_sequence)) {
19
           ptr = (char *)type->tp_as_sequence;
20
          offset -= offsetof(PyHeapTypeObject, as_sequence);
21
22
       else if ((size_t)offset >= offsetof(PyHeapTypeObject, as_mapping)) {
23
24
          ptr = (char *)type->tp_as_mapping;
          offset -= offsetof(PyHeapTypeObject, as_mapping);
25
26
       else if ((size_t)offset >= offsetof(PyHeapTypeObject, as_number)) {
27
          ptr = (char *)type->tp_as_number;
28
          offset -= offsetof(PyHeapTypeObject, as_number);
29
30
       else if ((size_t)offset >= offsetof(PyHeapTypeObject, as_async)) {
31
           ptr = (char *)type->tp_as_async;
32
          offset -= offsetof(PyHeapTypeObject, as_async);
33
34
       }
      else {
35
36
          ptr = (char *)type;
37
      if (ptr != NULL)
38
          ptr += offset;
39
40
       return (void **)ptr;
   }
```

好了,我想到现在我们应该能够摸清楚虚拟机在改造PyTypeObject对象时,对tp_dict做了什么了,我们以 PyLong_Type 举例说明:



在add_operators完成之后, PyLong_Type如图所示。

从PyLong_Type.tp_as_number中延伸出去的部分是在编译时就已经确定好了的,而从tp_dict中延伸出去的部分则是在**Python运行时环境初始化**的时候才建立的。

这个运行时环境初始化后面会单独说,现在就把它理解为解释器启动时做的准备工作即可。

另外,PyType_Ready 在通过add_operators添加了PyTypeObject中定义的一些operator后,还会通过add_methods、add_numbers和add_getsets添加 PyTypeObject 中定义的tp_methods、tp_members和tp_getset函数集。

这些过程和add_operators类似,不过最后添加到tp_dict中的就不再是 PyWrapperDescrObject ,而分别是 PyMethodDescrObject 、PyMemberDescrObject 、 PyGetSetDescrObject 。

```
1 print(int.__add__)
2 print((123).__add__)
3 """
4 <slot wrapper '__add__' of 'int' objects>
```

```
5 <method-wrapper '__add__' of int object at 0x000007FFBC13615F0>
6 """
```

实例在调用函数的时候,会将函数包装成方法,它是一个 wrapper method。所以 __add __ 对于 int 类型对象而言,叫魔法函数;对于整数对象而言,叫魔法方法。

从目前来看,基本上算是解析完了,但是还有一点:

```
1 class A(int):
2
3    def __sub__(self, other):
4       return (self, other)
5
6 a = A(123)
7 print(a - 456) # (123, 456)
```

从结果上很容易看出,进行减法操作时,调用的是我们重写的__sub__。这意味着虚拟机在初始化A的时候,对tp_as_number中的nb_subtract进行了特殊处理。


那么为什么虚拟机会知道要对nb_subtract进行特殊处理呢?当然肯定有小伙伴会说:这是因为我们重写了__sub__啊,确实如此,但这是Python层面上的,在虚拟机层面的话,答案还是在slot身上。

虚拟机在初始化类对象 A 时,会检查 A 的tp_dict中是否存在__sub__。在后面剖析自定义类对象的创建时会看到,因为在定义class A的时候,重写了__sub__这个操作,所以在 A 的 tp_dict 中,__sub__一开始就会存在,虚拟机会检测到。

然后再根据__sub__对应的 slot 顺藤摸瓜,找到 np_substract,并且将这个函数指针替换为 slot 中指定的 &slot_nb_subtract。所以当后来虚拟机找 A 的 np_substract 的时候,实际上找的是 slot_nb_subtract。

而在 slot_nb_subtract 中,会寻找__sub__对应的描述符,然后找到在 A 中重写的函数(一个 PyFunctionObject *)。这样一来,就完成了对 int 的__sub__行为的替换。

所以对于 A 来说, 内存布局就是下面这样。



当然这仅仅是针对于__sub__,至于其它操作还是会指向PyLong_Type中指定的函数。所以如果某个函数在 A 里面没有重写的话,那么会从PyLong_Type中寻找。

而将 np_substract 替换成 slot_nb_subtract, 这一步是在 fixup_slot_dispatchers 中实现的。注意:内置类对象则不会进行此操作,因为内置类对象是被静态初始化的,它不允许属性的动态设置。

```
1 //typeobject.c
2 static void
3 fixup_slot_dispatchers(PyTypeObject *type)
4 {
5    slotdef *p;
6
7    init_slotdefs();
8    for (p = slotdefs; p->name; )
9     p = update_one_slot(type, p);
10 }
```

以上就是属性字典的填充,这个过程比较复杂,它是在解释器启动之后动态完善的。

```
收录于合集 #CPython 97

〈 上一篇

「下一篇 〉

《源码探秘 CPython》71. 类对象 MRO 的
设置,与基类的继承

《源码探秘 CPython》69. 给类型对象设置
类型和基类信息
```

