Python – Testat 1 (FS2022)

1 Aufgabenstellung und Bewertungskriterien

Implementieren Sie die Klassen ModuleBuilder und MissingModuleError, wie unten im Detail beschrieben und liefern Sie diese als einzelne Datei mit dem Namen testat1_<PId>.txt¹ der Dozierenden bis spätestens am 26.04.2022 um 12 Uhr per Email (an selina.malacarne@ost.ch) ab.

Dieser Testataufgabe ist ein **gezippter Ordner beigefügt**, welcher alle **für die Aufgabenstellung relevanten Informationen** enthält, darin finden Sie auch ein testat1_<PId>.py-File, welches Sie **für die Erarbeitung Ihrer Lösung verwenden sollen**.

Bewertungskriterien: Für jedes Detail, das richtig implementiert wird, gibt es Punkte. Rechts neben jeder Detailbeschreibung, wird die Zahl der möglichen Punkte angegeben. In diesem Testat 1 können insgesamt **20 Punkte** geholt werden.

Die unten angegebenen Namen von Klassen, Methoden, Attribute, Parameter und Keys müssen exakt übernommen werden, sonst werden für den betroffenen Teil keine Punkte vergeben, denn Ihre Lösung wird mit einer "Prüferklasse" automatisch getestet.

Wenn die vorgegebenen Namen nicht stimmen, dann kann die Prüferklasse diese nicht aufrufen und vergibt entsprechend keine Punkte. Es wird daher empfohlen, den eigenen Code ausgiebig zu testen. Die Code-Beispiele in den grauen Boxen eignen sich für einen ersten Vergleich.

Direkt unterhalb der Zahl der möglichen Punkte finden Sie die Testnummern (bspw. T201, T202 etc.). Diese Nummern repräsentieren die automatischen Tests, welche mit der Prüferklasse geprüft werden. Sie erhalten nach Abgabe Ihrer Lösung die Auswertung in Form eines Textfiles mit einer Auflistung der Ergebnisse eines jeden Tests.

Beiliegend zu dieser Aufgabenstellung erhalten Sie ein Beispiel eines solchen Auswertungsfiles. Darin sehen Sie noch etwas detaillierter, was genau in den einzelnen Tests geprüft wird und welche Teilpunkte für jeden erfolgreichen Test vergeben werden.

Prüfungszulassung: Um an der Prüfung zugelassen zu werden, muss mindestens~40%~der erreichbaren Punkte pro Testat 1 & 2 erreicht werden.

^{1*.}py Dateien werden vom OST Mailserver blockiert, ihre PId können Sie aus der Python Klassenliste vom Unterrichtsportal entnehmen.

2 Allgemeine Bewertungskriterien

• Nur die unten aufgelisteten *public* Methoden und Variablen dürfen *public* sein. Sollten Sie weitere Attribute benötigen, so müssen diese entweder *protected* oder *private* sein.

1 P. T201 T202

• Die Klassen und alle zu implementierenden Methoden (__init__(), __str__(), etc.) besitzen aussagekräftige Docstrings.



 $\bullet\,$ Der Python-Codestil entspricht den PEP8-Empfehlungen. 2



2.1 Nach PEP8-Stilfehlern suchen

Das Flake8-Programm kann wie folgt installiert werden:

- 1. "Anaconda Prompt" als Administrator öffnen und folgende Zeile ausführen:
- 2. conda install -c anaconda flake8

Überprüfen Sie ihren Python-Code nach Stilfehlern, indem Sie das Flake8-Programm³ wie folgt in der "Anaconda Prompt" aufrufen:

flake8 python_datei.py

²Der Codestil wird mit der Flake8-Software geprüft, http://flake8.pycqa.org/en/latest/

³Die Anaconda Prompt muss beim Filepfad des zu prüfenden Pythonskripts geöffnet sein. Zum Filepfad navigieren Sie mit dem Befehl cd <path>

3 Einleitung

Eine Firma produziert und vertreibt modulare Monitoring Systeme, welche in der Lage sind verschiedene Zustandsgrössen wie die Luftfeuchtigkeit, den CO2-Gehalt oder die relative Feuchte zu messen. Je nach Anwendung werden hierbei verschiedene Arten von Sensormodulen und zusätzliche Module benötigt. Die Firma bietet den Kunden daher die Möglichkeit, ihr Monitoring System selbstständig über den Webshop zusammenzustellen und zu bestellen.

Um ein vom Kunden zusammengestelltes Monitoring System produzieren zu können, wird in der Produktion eine Produktionsliste benötigt, welche alle relevanten Informationen über die zum System gehörigen Module gespeichert hat. Zu diesen Informationen gehören unter anderem die Bezeichnungen der Module (Sensoren, Controller, Anzeigen) mit entsprechenden Referenzen für die Produktion sowie die gesamte Anzahl zu produzierender Einheiten des Systems.

Diese Liste wird direkt aus dem Webshop an die Produktion weiter geleitet und von der Produktionssoftware für die weitere Verwendung vorbereitet. Die nachfolgende Tabelle zeigt ein Beispiel einer solchen Produktionsliste:

Number of Units	2	
Reference	Article Number	Module Description
T1	TF1902	Temperature Sensor
T2	TF1902	Temperature Sensor
C1	CO304	CO2 Sensor
F1	HL20D	Humidity Sensor
P1	P394N	Pressure Sensor
M1	MCU940T	Microcontroller Module
D1	DP419	Display Module
G1	AL130	Enclosure

Abbildung 1: Beispiel einer Produktionsliste aus dem Webshop.

Bevor die bestellten Systeme produziert werden können, müssen natürlich die entsprechenden Module aus dem Lager bezogen werden. In der folgenden Testataufgabe soll die Klasse ModuleBuilder implementiert werden, welche zur Erstellung der vom Kunden bestellten Monitoring Systeme verwendet werden kann. Des Weiteren soll die Klasse MissingModuleError implementiert werden, welche eine für die Anwendung passende Exception implementiert.

4 Klasse Storage

Diese Klasse verwaltet das Lager, in welcher diverse Module zu finden sind. Normalerweise wären die Lagerdaten aller im Lager befindlichen Module in einer Datenbank auf einem externen Server gespeichert. Für diese Aufgabe handelt es sich beim Lager um einen lokalen Ordner auf ihrem Computer, in welchem *.txt Files abgelegt sind.

Jedes Modul (bzw. jede Artikelnummer) erhält dabei sein eigenes <article_nummer>.txt File in diesem Ordner, in welchem die Anzahl der im Lager befindlichen Module sowie zusätzliche Informationen über das Modul gespeichert sind. Das folgende Beispiel zeigt den Inhalt eines solchen Files anhand des Moduls mit Artikelnummer CO304:

```
# Inhalt des Files C0304.txt
count=49
description=C02 sensor
accuracy=+/-30ppm
measuring_range=0...5000ppm
power_supply=20...40VDC/14...28VAC
interface=USB/UART/I2C
weight=99g
price=79.95
currency=CHF
```

Auf die im Lager befindlichen Module kann mit der abgegebenen Storage-Klasse zugegriffen werden. Die bereits fertig implementierte Klasse finden Sie im mit der Aufgabenstellung abgegebenen Ordner im File storage_lib.py.

Im File testat1_<PId>.py, in welchem Sie ihre Lösung implementieren sollen, ist die Klasse über folgende Zeile bereits importiert:

```
from storage_lib import Storage
```

Bei der Instanziierung eines Storage-Objekts muss lediglich der Pfad auf den "Storage" Ordner als str angegeben werden damit die Klasse Zugriff auf die Datenbank-Daten erhält, wie in folgendem Beispiel gezeigt:

```
>>> from storage_lib import Storage
>>> s = Storage("D:/testat1/storage")
```

Die Klasse hat folgende **zwei public Methoden**:

• Storage.module_info(self, article_number)

Mit dieser Methode kann man die Informationen eines im Lager befindlichen Modules abfragen, indem man ihr die Artikelnummer des gewünschten Modules in Form eines strübergibt.

Als Rückgabewert erhält man ein **Dictionary**, in welchem alle Informationen über das Modul gespeichert sind. Die im Dictionary gegebenen Informationen können von Modultyp zu Modultyp verschieden sein. Das Dictionary für das Modul mit Artikelnummer C0304 sieht bspw. wie folgt aus:

```
>>> print(s.module_info("C0304"))
{"count": "49",
    "description": "C02 sensor",
    "accuracy": "+/-30ppm",
    "measuring_range": "0...5000ppm",
    "power_supply": "20...40VDC/14...28VAC",
    "interface": "USB/UART/I2C",
    "weight": "99g",
    "price": "79.95",
    "currency": "CHF"}
```

Wird der Methode eine unbekannte Artikelnummer übergeben, welche nicht im Lager vorhanden ist, wird None zurückgegeben:

```
>>> print(s.module_info("xyz"))
None
```

• Storage.take_module(self, article_number, count)

Mit dieser Methode kann man Module aus dem Lager entnehmen. Dazu muss man die gewünschte Artikelnummer und die Anzahl angeben.

Sind genügend Module im Lager vorhanden, so gibt die Methode die gewünschte Anzahl und die Artikelnummer als **Tupel** zurück:

```
>>> print(s.take_module("C0304", 2))
(2, "C0304")
```

Sind nicht genügend oder gar keine Module einer bestimmten Artikelnummer im Lager vorhanden, so gibt die Methode None zurück:

```
>>> print(s.take_module("C0304", 2000))
None
```

5 Klasse ModuleBuilder

Diese Klasse ist für die Produktion der vom Kunden gewünschten Monitoring Systeme zuständig. Die Bestellung des Kunden erfolgt automatisch über den Webshop und ist dann in Form einer Produktionsliste gegeben. Sie finden Beispieldateien solcher Produktionslisten (zu Testzwecken) im beigefügten Ordner orders, wie z.B.:

```
Number of Units;2;
Reference;Article Number;Module Description
T1;TF1902;Temperature Sensor
T2;TF1902;Temperature Sensor
C1;C0304;C02 Sensor
F1;HL20D;Humidity Sensor
P1;P394N;Pressure Sensor
M1;MCU940T;Microcontroller Module
D1;DP419;Display Module
G1;AL130;Enclosure
```

5.1 Methode __init__(self, order_file, storage_path) (4 P)

Die Methode nimmt neben dem Parameter self die beiden notwendigen Parameter order_file und storage_path entgegen und initialisiert die folgenden drei protected Instanzvariablen:

• self._order_data

Ein **Dictionary**, in welchem alle Informationen aus der aktuell anstehenden Produktionsliste gespeichert werden. Der Pfad des Files wird mit dem Parameter order_file bei der Instanziierung übergeben und referenziert eine Produktionsliste im Aufbau gleich wie es in der Einleitung gezeigt worden ist.

Die Keys im Dictionary sind jeweils die in der Produktionsliste angegebenen Artikelnummern (TF1902, C0304, HL20D, etc.). Jedem Key ist als Value eine **Liste** zugeordnet, welche alle zur Artikelnummer zugehörigen Referenzen speichert (T1, T2, C1, F1 etc.). Alle restlichen Informationen in der Produktionsliste werden ignoriert.

Lesen Sie das File order_file mit encoding="utf-8".

• self._units

In dieser Instanzvariable soll die Anzahl zu produzierender Einheiten als **int** gespeichert werden. Diese Zahl ist ebenfalls in der Produktionsliste (im Pfad order_file) zu finden und zwar auf der ersten Zeile (nach "Number of Units").

\bullet self._storage

Ein Objekt der Klasse Storage, mit welchem über die Methoden modul_info(article_number) und take_module(article_number, count) auf das Lager zugegriffen werden kann. Bei der Instanziierung des Storage Objektes self._storage muss der Pfad zum Ordner mit den Lagerdaten übergeben werden, welcher durch den Parameter storage_path gegeben ist. Weitere Informationen zur Storage Klasse finden Sie in Abschnitt 4.

T512 T513

1 P. T514

T515

Die Instanziierung eines ModuleBuilder-Objektes kann wie folgt lauten:

```
>>> mb = ModuleBuilder("D:/testat1/orders/produktionsliste_1.csv", "D:/testat1/storage")
```

Für die in der Einführung gezeigten Produktionsliste (siehe mitgelieferter Ordner testat1/orders/produktionsliste_1.csv) sieht der Inhalt des Dictionary self._order_data nach der Instanziierung wie folgt aus:

```
>>> print(mb._order_data)
{"TF1902": ["T1", "T2"],

"C0304": ["C1"],

"HL20D": ["F1"],

"P394N": ["P1"],

"MCU940T": ["M1"],

"DP419": ["D1"],

"AL130": ["G1"]}
```

Die protected Variable self. units hat die zu produzierende Anzahl aus der Produktionsliste gespeichert:

```
>>> print(mb._units)
2
```

Die protected Variable self. storage referenziert ein Objekt der Storage Klasse, welche im storage lib.py File implementiert ist:

```
>>> print(type(mb._storage))
<class "storage_lib.Storage">
```

(3P)

Mit der magischen Methode soll der Inhalt der Instanzvariable self._order_data (und die Anzahl der in self._order_data gegebenen Referenzen) in Form eines hübsch formatierten Strings zurückgegeben werden.

3 P. T521 T522 T523

Der String besteht aus drei Spalten: Article Number, Quantity, References.

Die Reihenfolge der aufgelisteten Module soll anhand der Artikelnummer alphabetisch aufsteigend sein. Die Daten sollen wie die Spaltenbeschriftung linksbündig ausgerichtet sein.

Zwischen den Spalten sollen 4 Leerzeichen platziert werden. Beachten Sie, dass in der letzten Spalte jeder Eintrag, der kürzer als der Eintrag mit der maximalen Spaltenbreite ist, mit Leerzeichen aufgefüllt ist. Die Trennung der Spaltenbeschriftung und deren Inhalt erfolgt über eine Aneinanderreihung von Minuszeichen, und zwar genau so viele an der Zahl wie es gesamte Anzahl Zeichen in der breitesten Zeile hat.

Jede Spaltenbreite passt sich automatisch anhand des längsten Eintrags in dieser Spalte an. Wird ein ModuleBuilder-Objekt der print()-Funktion übergeben, so sieht der erzeugte String wie folgt aus:⁴

>>> pri: Article		Ou on + i + 11	Poforoncoa
Article	number	Quantity	References
AL130		1	G1
C0304		1	C1
DP419		1	D1
HL20D		1	F1
MCU940T		1	M 1
P394N		1	P1
TF1902		2	T1,T2

Nachfolgend ist ein weiteres Beispiel gezeigt, bei welcher eine Produktionsliste geladen wird, für deren Daten die Spaltenbreite automatisch angepasst wird:

```
>>> mb2 = ModuleBuilder("D:/testat1/orders/produktionsliste_2.csv",
   "D:/testat1/storage")
>>> print(mb2)
Article Number
                    Quantity
                                  References
AL130
                    1
                                  G1
CO304
                    1
                                  C1
DP419
                    1
                                  D1
HL20D
                    1
                                  F1
MCU940T
                    1
                                  M1
P394N
                    1
                                  P1
TF1902
                    5
                                  T1, T2, T3, T4, T5
```

⁴Die Referenzen T1,T2 sind nur durch ein Komma separiert, es hat keine Leerschläge dazwischen.

5.3 Methode availability(self, units=None)

(4 P)

Diese Methode erstellt eine Übersicht zur Verfügbarkeit aller für die Produktion benötigten Module (gegeben durch self._order_data) in Form eines Dictionaries, und zwar anhand der Daten aus dem Lager self._storage und der Instanzvariable self._units (sofern der Parameter units gleich None ist), welche die Anzahl zu produzierender Einheiten repräsentiert. Die Methode nimmt folgenden Parameter entgegen:

units Der Parameter gibt dem Anwender die Möglichkeit eine andere Anzahl zu produzierender Einheiten anzugeben. Der Defaultwert ist None.

• Die Methode liefert anhand der Daten im Dictionary self._order_data, der Lagerdaten self._storage sowie der Variable self._units (sofern units gleich None ist) ein Dictionary von Dictionaries in folgender Form zurück:

```
3 P.
T531
T532
T533
T534
T535
```

T536

```
{"TF1902": {"available": 100, "required": 4, "missing": 0},
    "C0304": {"available": 0, "required": 2, "missing": 2},
    "HL20D": ...
...
}
```

Für jede article_number in self._order_data wird im oben gezeigten Dictionary ein Dictionary mit den Schlüsseln "available", "required" und "missing" erstellt, wobei die Schlüssel-Wert-Paare wie folgt zu interpretieren sind:

"available": available

Die im Lager befindliche Anzahl Module (anhand der count-Information im Dictionary self._storage_data) des entsprechenden Typs article_number.

"required": required

Die benötigte Anzahl dieses Modultyps aus der Produktionsliste self._order_data multipliziert mit der Anzahl gewünschter Einheiten.

Ist der Parameter units gleich None, so wird mit dem Wert der Instanzvariable self. _units gerechnet, ansonsten mit dem gegebenen Parameter units.

Der durch units gegebene Wert muss > 0 sein. Ist dies nicht der Fall, so soll eine ValueError()-Exception geworfen werden, mit der folgenden Nachricht:

```
"The given value for units must be greater than 0.".
```

Beim Wert self. units muss keine Prüfung > 0 erfolgen, bei diesem Wert kann davon ausgegangen werden, dass er korrekt ist.

"missing": missing

Die fehlende Anzahl Module des entsprechenden Typs article_number, d.h. die Differenz aus "required" und "available".

Die angegebenen Mengen available, required, missing sind vom Typ int.

1 P. T537

• Sollte eine für die Produktion benötigte article_number nicht im Lager self._storage vorhanden sein, wird im zurückgegebenen Dictionary beim Schlüssel der entsprechenden article_number der Wert missing auf den Wert required gesetzt:

```
{article_number: {"available": 0, "required": 55, "missing": 55}, ...}
```

Der Aufruf der Methode kann beispielsweise wie folgt aussehen:

```
# check availability
>>> print(mb.availability())
{"TF1902": {"available": 100, "required": 4, "missing": 0},
    "C0304": {"available": 0, "required": 2, "missing": 2},
    "HL20D": {"available": 150, "required": 2, "missing": 0},
    "P394N": {"available": 75, "required": 2, "missing": 0},
    "MCU940T": {"available": 0, "required": 2, "missing": 2},
    "AL130": {"available": 17, "required": 2, "missing": 0}}
```

Der Aufruf der Methode mit einer korrekten Angabe für den Parameter units:

```
# check availability
>>> print(mb.availability(units=10))
{"TF1902": {"available": 100, "required": 20, "missing": 0},
    "C0304": {"available": 0, "required": 10, "missing": 10},
    "HL20D": {"available": 150, "required": 10, "missing": 0},
    "P394N": {"available": 75, "required": 10, "missing": 0},
    "MCU940T": {"available": 0, "required": 10, "missing": 10},
    "AL130": {"available": 17, "required": 10, "missing": 0}}
```

Der Aufruf der Methode mit einer falschen Angabe für den Parameter units:

```
# check availability
>>> print(mb.availability(units=-10))
...
ValueError: The given value for units must be greater than 0.
```

5.4 Methode build(self)

(3P)

Diese Methode erstellt die durch self. units gegebene Anzahl Einheiten des vom Kunden bestellten Monitoring Systems, welches im Dictionary self. order data zusammengefasst ist. Die Methode nimmt – ausser der Referenz auf das Objekt – keine weiteren Parameter entgegen.

• Die Methode prüft zuerst, ob alle für die zu produzierenden Einheiten benötigten Module (gegeben durch self._units und self._order_data) im Lager self._storage vorhanden sind. Sollte ein oder mehr Module fehlen, so soll eine MissingModuleError-Exception geworfen werden, welche im Abschnitt 6 näher beschrieben ist.

T541 T542

Der Exception soll eine Liste übergeben werden, welche die Artikelnummern aller fehlender Module als str auflistet.

Tipp: Benutzen Sie die Methode self.availability(self, units=None), um die Verfügbarkeit der einzelnen Module zu prüfen.

In folgendem Beispiel wird versucht die gewünschten Einheiten mit build() zu erzeugen, jedoch hat es von vier Modulen keine oder zu wenige im Lager:

• Wenn keine Bauteile fehlen, dann sollen die für die Produktion benötigten Module in der benötigten Anzahl aus dem Lager entnommen werden.

1 P. T543

Um die entsprechende Anzahl eines Artikels aus dem self. storage zu entnehmen, soll die take module(self, article_number, count) der Storage-Klasse verwendet werden, dabei wird die Anzahl Module im Lager automatisch durch die entnommene Anzahl dekrementiert. Die Methode build() soll schlussendlich die gesamte Anzahl aus dem Lager entnommenen Module zurückgeben, wie im folgenden Beispiel gezeigt ist:

```
>>> mb.build()
16
```

6 Klasse MissingModuleError

Diese Klasse erbt von der Exception-Klasse und kann dafür verwendet werden, dem Produktionsmitarbeiter mitzuteilen, dass für die Fertigung benötigte Module im Lager nicht verfügbar sind.

```
6.1 Methode __init__(self, modules) (3 P)
```

Wird eine MissingModuleError-Exception geworfen, so muss ihr der folgende Parameter übergeben werden:

modules Eine Liste der Artikelnummern (vom Typ str) aller im Lager fehlender Module.

Die Klasse hat folgende public Instanzvariable:

• self.modules

Der Parameter modules soll zu einem **Tupel** umgewandelt und in der public Instanzvariablen self.modules gespeichert werden.

(1 P.) T611

• Des Weiteren soll eine für die Exception passende Message erzeugt werden, welche immer dann ausgegeben wird, wenn die Exception geworfen wird. Diese Message ist von folgender Form:



"The following modules are missing from storage: $\{x\}$ ", wobei mit $\{x\}$ die im Tupel self.modules gegebenen Artikelnummern gemeint sind, welche kommasepariert angegeben werden sollen. Die Message soll nach der Erzeugung nicht in einer Instanzvariable gespeichert werden sondern direkt der __init__()-Methode der Superklasse übergeben werden, welche die Ausgabe auf die Konsole nach der Initialisierung automatisch übernimmt.

Im folgenden Beispiel wird zu Testzwecken eine MissingModuleError-Exception geworfen und als Argument wird eine Liste von Artikelnummern angegeben, welche dann kommasepariert ausgegeben werden:⁵

```
>>> raise MissingModuleError(["TF1902", "HL20D", "P394N"])
...
MissingModuleError: The following modules are missing from storage: TF1902, HL20D, P394N
```

Im folgenden Beispiel wird versucht die gewünschten Einheiten mit build() zu erzeugen, jedoch hat es von vier Modulen keine oder zu wenige im Lager:

Dasselbe Beispiel noch einmal, hier wird die Exception jedoch abgefangen und nur die Instanzvariable modules betrachtet:

```
>>> try:
>>> print(mb.build())
>>> except MissingModuleError as e:
>>> print(e.modules)
("TF1902", "HL20D", "P394N", "AL130")
```

⁵Nach jedem Komma steht hier noch ein Leerschlag.