Hướng dẫn sử dụng trực quan

Các chức năng mới từ GĐ150 đến GĐ176: mở ở đâu, bấm nút nào, đọc kết quả thế nào - mỗi chức năng một trang, có hình bố cục màn hình đánh số.

BẢN GĐ178 · 09/10/2026

34
chức năng, mỗi chức năng một trang có hình đánh số

Chỉ đọc
các báo cáo mới chỉ đọc sổ; ghi sổ / HTKK chỉ khi anh / chị bấm Ghi, Đồng ý, Đưa vào HTKK

F1
ở bất kỳ màn hình nào: Trợ lý AI mở đúng mục hướng dẫn

27 gói
GĐ150 - GĐ176 tóm tắt trong một tập in để cạnh máy

Hình trong tài liệu là bố cục màn hình dựng từ chữ và hình của phần mềm (chữ như trên máy, bản GĐ178); số liệu trên hình là số mẫu.

Tài liệu hướng dẫn. Hướng dẫn theo từng module M01–M14 (có lời đọc): file HUONG_DAN_THEO_MODULE.html trong thư mục AIHoaDon\huong_dan_tung_module.

MỤC LỤC

Tìm nhanh chức năng

Kiểm soát, khoá sổ, điều hành nhiều bộ sổ - GĐ150 - GĐ158

01	Tờ khai quyết toán 03/TNDN và XML HTKK — Lập thẳng từ sổ theo mẫu hiện hành, xem trước rồi mới đưa vào HTKK	GĐ150
02	Kiểm soát công nợ và vật tư — Trùng mã, công nợ lệch / trả hộ, âm kho, TK không nhất quán - xử lý có sao lưu	GĐ150 · GĐ151
03	Điểm sẵn sàng khoá sổ, sao lưu tự động — Biết tháng này khoá sổ được chưa - và luôn có bản sao lưu	GĐ152
04	Soát rủi ro hoá đơn trước kỳ khai — Bảy nhóm rủi ro R1 - R7, mỗi dòng có cách xử lý	GĐ153 · GĐ170
05	Bảng điều hành khách hàng — Mọi bộ sổ trên một bảng - sổ nào đang đỏ, việc gì sắp hạn	GĐ154
06	Điểm tin cậy, Vì sao?, Nhật ký AI theo tháng — AI ghép mã theo căn cứ nào, điểm bao nhiêu - và tháng này AI đã làm gì	GĐ155
07	Dự báo dòng tiền 4 - 13 tuần — Tuần nào thiếu tiền, thiếu bao nhiêu - thử kịch bản trước khi xảy ra	GĐ156 · GĐ176
08	Bộ tham số năm (lương, BHXH, thuế) — Lương tối thiểu, tỷ lệ bảo hiểm, giảm trừ, thuế suất theo ngày hiệu lực - mở ngay trong từng module	GĐ156 · GĐ176
09	Bất thường số liệu KS8 - KS12 — Chi phí tăng vọt, giá mua lệch, số chứng từ trùng, lương dưới tối thiểu	GĐ157
10	Chạy hàng loạt các bộ sổ qua đêm — Máy tự soát mọi bộ sổ ban đêm - sáng ra một bảng tổng hợp	GĐ158

Quản trị, giá thành, thuế và HTKK - GĐ159 - GĐ168

11	Lãi theo mặt hàng / khách hàng — Mặt hàng nào lãi, khách nào lãi - và chỗ nào đang lỗ	GĐ159 · GĐ176
12	Tồn kho thông minh — Hàng nào nằm im, hàng nào sắp thiếu, cần đặt bao nhiêu	GĐ159 · GĐ176
13	Thuế TNDN dự kiến cả năm, kịch bản — Biết trước thuế cả năm, thử quyết định trước khi chi	GĐ160 · GĐ176
14	Báo cáo chủ doanh nghiệp (1 trang) — Một trang A4 tóm tắt tình hình, gửi qua Zalo / email	GĐ160 · GĐ176
15	Giá thành: trình tự 7 bước — Đèn màu cho biết tháng này còn thiếu bước nào	GĐ161 · GĐ165
16	Báo cáo kiểm tra giá thành — Giá thành so giá bán, kỳ này so kỳ trước, so mục tiêu	GĐ161 · GĐ163
17	Định mức theo tỷ lệ giá bán — Có giá bán là có định mức - AI đề xuất sẵn tỷ lệ	GĐ163
18	Kết chuyển thành phẩm, Sổ giá thành, Giá thành theo đối tượng — Giao diện mới theo ảnh thiết kế - nút ở đâu	GĐ166
19	Xuất 01/GTGT tự lấy số kỳ trước — Không còn hộp chọn tệp - [22] và người ký tự điền	GĐ162
20	Thuế TNCN và Xem trước khi đưa vào HTKK — Đủ bộ 05/KK, 05/QTT, 05-ĐKT-TH; soát trước khi chép vào HTKK	GĐ164
21	Nhập toàn bộ dữ liệu HTKK theo MST — Một lần đọc thay cho nhập từng mẫu: số dư, chuyển kỳ, BCTC năm trước	GĐ168

Biểu mẫu 2026, định mức, chứng từ - GĐ170 - GĐ174

22	Biểu mẫu 2026: mẫu mới HTKK, Mẫu số 33, lịch mới — Biết ngay khi HTKK đổi mẫu; thông báo biến động lao động theo NĐ 374/2025	GĐ170
23	Sổ và BCTC doanh nghiệp siêu nhỏ (TT 58/2026) — Chọn cách nộp thuế - phần mềm lập đủ bộ sổ, B01 / B02-DNSN và XML	GĐ171 · GĐ176
24	Hộ kinh doanh: sổ TT 152/2025, tờ khai 01/CNKD — Sổ S1a / S2a / S2b-HKD và 01/CNKD theo quý - xem trước rồi đưa vào HTKK	GĐ172 · GĐ176
25	Trợ lý lập định mức NVL (sổ mới) — Sổ mới chưa có định mức: 4 câu hỏi, AI đề xuất định mức từng sản phẩm	GĐ173
26	Hồ sơ kèm chứng từ, yêu cầu chứng từ khách — Mỗi giao dịch đủ bộ chứng từ chưa - thiếu thì lập thư xin khách	GĐ174

Sắp xếp menu và màn hình - GĐ176

27	Sắp xếp lại menu Hệ thống, Dữ liệu và thẻ Hệ thống trên màn hình AI — Chức năng mới về đúng chỗ: menu Hệ thống có dấu, thẻ Hệ thống, Báo cáo quản trị, tham số theo module	GĐ176

Định mức - Giá thành thông minh: chi tiết từng bước - GĐ161 - GĐ175b

28	Bản đồ định mức và giá thành — Chọn cách lập định mức theo tình trạng sổ, đi theo 7 bước	GĐ161 · GĐ175b
29	Trình tự 7 bước: làm gì, xong khi nào — Bảng 7 bước, đèn màu, nút Làm bước này	GĐ161 · GĐ165
30	Trợ lý lập định mức: cách trả lời và đọc kết quả — 4 câu hỏi, 4 cách AI tính, đọc màu dòng	GĐ173 · GĐ175b

31	Định mức theo tỷ lệ giá bán: khai, tính, ghi	Phạm vi, tháng hiệu lực, cách 1 và cách 2, ví dụ tính	GĐ163
32	Tiêu thức tỷ lệ giá bán và báo cáo mục tiêu	Chia nhân công, chung theo tỷ lệ; sheet MucTieu, CanhBao	GĐ161 · GĐ163
33	Đèn vàng, đèn đỏ: xử lý và kiểm cuối tháng	Bảng dấu hiệu - việc làm; checklist trước khi khoá sổ	GĐ161 · GĐ163 · GĐ173
Tra cứu			
34	Nhận biết phần mềm mới, Quản lý công việc, Trợ lý	Biểu tượng sao, hộp Giới thiệu, lịch việc và nơi tìm hướng dẫn	GĐ166 · GĐ167

LỊCH Dùng vào lúc nào trong năm

Hằng ngày

Bảng điều hành khách hàng (05), Chạy hàng loạt qua đêm (10), Điểm tin cậy - Vì sao? (06).

Hằng tuần / hằng tháng

Dự báo dòng tiền (07), Lãi mặt hàng / khách hàng (11), Tồn kho thông minh (12), Báo cáo chủ doanh nghiệp (14).

Cuối tháng - khoá sổ

Kiểm soát (02), Bất thường số liệu (09), Hồ sơ kèm chứng từ (26), Điểm sẵn sàng khoá sổ và sao lưu (03).

Cuối tháng - giá thành

Trình tự 7 bước (15), định mức (25, 17), Kết chuyển thành phẩm (18), Báo cáo kiểm tra (16).

Kỳ khai thuế

Soát rủi ro hoá đơn (04), 01/GTGT (19), 05/KK-TNCN (20), 01/CNKD hộ kinh doanh (24), Mẫu số 33 lao động (22).

Đầu năm / cuối năm

Nhập HTKK theo MST (21), Bộ tham số năm (08), Thuế TNDN dự kiến (13), 03/TNDN (01), BCTC DN siêu nhỏ (23).

Cách đọc tài liệu

- Mỗi trang: **Mở ở đâu** (đường dẫn menu / nút) - **hình** có số đỏ - **chú thích** theo số - **các bước** - **lưu ý**.
- Chữ trên hình theo đúng phần mềm (menu, nút, hộp chọn); hình là bố cục, màu và kích thước thật có thể khác; số liệu là số mẫu, không phải số của công ty nào. Hình ghi **rút gọn**: chỉ vẽ một phần dòng / cột.
- Số trong ngoặc ở trang Lịch là số mục trong tài liệu này.
- Các chức năng có đổi mã VB6 cần **Full Compile + Make .exe** sau khi cài gói cập nhật.

Tra nhanh: chức năng mới nằm ở đâu (số bên phải là số mục)

Hệ thống (menu màn hình chính) = thẻ Hệ thống màn hình AI

Nguồn HTKK, tờ khai và BCTC kỳ trước	19
Điểm sẵn sàng khoá sổ tháng	03
Soát rủi ro hoá đơn trước kỳ khai	04
Sao lưu tự động và kiểm tra dữ liệu	03
Bảng điều hành khách hàng	05
Chạy hàng loạt các bộ sổ (qua đêm)	10

Báo cáo - Sổ kế toán - thẻ Báo cáo quản trị

Báo cáo một trang cho chủ doanh nghiệp (có biểu đồ)	14
Lãi theo mặt hàng, khách hàng, tháng (biểu đồ)	11
Tồn kho: chậm luân chuyển, cần đặt hàng, ABC (biểu đồ)	12
Dự báo dòng tiền 4 - 13 tuần (biểu đồ)	07
Thuế TNDN dự kiến cả năm, kịch bản (biểu đồ)	13

Báo cáo - Sổ kế toán - thẻ Sổ kế toán - báo cáo hộ kinh doanh

Sổ hộ kinh doanh TT 152/2025, tờ khai 01/CNKD	24
Sổ và BCTC doanh nghiệp siêu nhỏ (TT 58/2026)	23

Tham số năm theo module

Lương nhân viên - Tham số lương năm	08
Lao động, bảo hiểm - Tham số BHXH năm	08
Nút Cài đặt (Lương nhân viên, Lao động - BHXH, Báo cáo)	08

Màn hình Kiểm soát công nợ và vật tư

Thẻ Bất thường số liệu, nút Ngưỡng...	09
Xử lý trả hộ..., Bù trừ 131/331..., Chốt TK chuẩn...	02

Tiện ích - Man hinh AI - Bao cao va nhat ky

Tờ khai QT 03/TNDN, Xuất XML 03/TNDN	01
Xuất 01/GTGT…	19
Tham số thuế năm… (nhóm Thuế TNDN)	08
Nhóm Thuế TNCN	20
Nhập HTKK theo MST...	21
Hồ sơ kèm chứng từ, Yêu cầu chứng từ khách	26
AI đã làm gì tháng này...	06

Tiện ích - Man hinh AI - Danh sach hoa don

Vì sao? (căn cứ AI), cột Tin cậy	06

Tiện ích - Man hinh AI - He thong

Thẻ Hệ thống: 4 nhóm nút như menu Hệ thống	27

Tiện ích - Man hinh AI - Quan ly cong viec

Công việc thực tế của dữ liệu: Kiểm soát	02
Mức HTKK, nút Cài đặt (lịch mới)	22
Mức Chứng từ	26

Tiện ích - Man hinh AI - Ket noi BHXH

4. Lập mẫu biểu - Mẫu số 33	22

Giá thành

7 bước, Kiểm lại	15
2. Định mức tự động (AI) - Trợ lý lập định mức (sổ mới)	25
2. Định mức theo tỷ lệ giá bán	17
4-5. Kết chuyển thành phẩm, 6. Sổ giá thành	18
6. Báo cáo kiểm tra giá thành	16

Trợ giúp

Bản quyền chương trình	34


Từ GĐ176 menu Dữ liệu chỉ còn các dòng cũ; các dòng mới không dấu ở cuối menu Dữ liệu đã chuyển sang các chỗ trên (bảng đối chiếu ở mục 27).

01 Tờ khai quyết toán 03/TNDN và XML HTKK


GĐ150

Lập thẳng từ sổ theo mẫu hiện hành, xem trước rồi mới đưa vào HTKK


Mở ở đâu: Tiện ích › Man hinh AI › Bao cao va nhat ky



Hình 1.1 - Nhóm Thuế TNDN trên thẻ Báo cáo & nhật ký.



Hình 1.2 - Tờ khai QT 03/TNDN: chọn thuế suất [C7] (số mẫu).



Hình 1.3 - Bấm Xuất XML 03/TNDN: cửa sổ Xuất XML HTKK (cũng mở ở Tiện ích - Xuất XML HTKK).

Chú thích hình

1. **Tờ khai QT 03/TNDN**: lập thẳng từ sổ theo mẫu hiện hành, **không qua tệp link QTTNDN.XLS**; cả năm tài chính. Tệp 03_TNDN_năm.xlsx (sheet 03-TNDN, PL 03-1A, PL 03-2A) vào thư mục mới BaoCaoNam\ngày_giờ của khách.
2. Thuế suất **[C7]**: phần mềm gợi ý theo tổng doanh thu năm trước - 15% không quá 3 tỷ, 17% đến 50 tỷ, còn lại 20%; công ty con / có liên kết không đủ điều kiện chọn 20%.
3. **Xuất XML 03/TNDN**: tờ khai XML cho HTKK (kèm PL 03-1A, PL 03-2A).
4. Tích **Tờ khai Quyết toán TNDN** (ô **Bộ báo cáo tài chính** là nút **XML HTKK BCTC** - mỗi lần một loại).
5. **Mã / Tên ngành nghề** là chỉ tiêu [04] - chưa nhập thì phần mềm nhắc. Bấm **Xuất XML**.

Các bước

1. Chọn một kỳ bất kỳ trong năm ở ô Kỳ, bấm **Tờ khai QT 03/TNDN**, chọn thuế suất.
2. Cửa sổ **Báo cáo đối chiếu**: bấm **Mở tệp báo cáo** (0_KET_QUA.txt) đọc dòng [!] trước; **Mở thư mục** xem tệp 03_TNDN_năm.xlsx.
3. Nộp qua HTKK: bấm **Xuất XML 03/TNDN**, tích ô 03/TNDN, nhập ngành nghề, bấm **Xuất XML**.
4. Màn hình **Xem trước khi đưa vào HTKK**: đọc [!] / [?], bấm **Đưa vào HTKK** rồi **Mở HTKK** để soát và ghi.

Lưu ý

- Chỉ đọc sổ; không ký, không nộp thay. Tờ khai cùng kỳ đã có trên HTKK không bị ghi đè (Mở HTKK để chọn ghi đè, có sao lưu).
- Sổ theo Thông tư 99: nút lập 03/TNDN theo B02 TT99. Cùng gói GĐ150: màn hình Kiểm soát mới (mục 02), hộp Giới thiệu (mục 34).

02 Kiểm soát công nợ và vật tư

GĐ150 · GĐ151

Trùng mã, công nợ lệch / trả hộ, âm kho, TK không nhất quán - xử lý có sao lưu

Mở ở đâu: Quản lý công việc › Công việc thực tế của dữ liệu › dòng Kiểm soát › Mở màn hình làm việc này



Hình 2.1 - Màn hình Kiểm soát, thẻ Công nợ lệch / trả hộ (số mẫu, chữ rút gọn; lưới mã liên quan rút gọn cột).

Năm thẻ, mỗi thẻ một loại vấn đề

- **Đối tượng / Vật tư trùng mã**: nút **Gộp mã...** (xem trước, sao lưu, hoàn tác). **Công nợ lệch / trả hộ**: Nghi trả hộ, 131 dư Có, 331 dư Nợ, Vừa 131 vừa 331. **TK không nhất quán**: chốt TK chuẩn. **Bất thường số liệu**: mục 09.

Chú thích hình

1. Thẻ có số vấn đề trong ngoặc; bấm thẻ để xem.
2. Lưới trên: **Mức** (loại vấn đề), **Vấn đề**, **Mã liên quan**, **Số liệu**, **Gợi ý xử lý**, **Trạng thái**. Chọn một dòng.
3. **Các mã liên quan**: bấm một mã để xem chứng từ của mã đó.
4. **Chứng từ của mã đang chọn** (300 dòng mới nhất): bấm đúp mở phiếu để sửa tay.
5. **Không phải lỗi**: đánh dấu dòng đúng thực tế (bấm lại là **Bỏ đánh dấu**); tích ô trên lưới để hiện lại các dòng đã đánh dấu.
6. Nút **Xử lý...** đổi chữ theo dòng đang chọn: **Xử lý trả hộ...**, **Bù trừ 131/331...**, **Chốt TK chuẩn...** (GĐ151 - trang sau).

Các bước

1. Mở từ Quản lý công việc (dòng Mức **Kiểm soát**, ví dụ Công nợ sai bên / nghi trả hộ) hoặc từ Điểm sẵn sàng khoá sổ (mục 03).
2. Đi lần lượt từng thẻ; chọn dòng, xem mã liên quan và chứng từ ở hai lưới dưới.
3. Dòng sai: xử lý bằng Gộp mã... / Xử lý... hoặc sửa phiếu; dòng đúng thực tế: **Không phải lỗi**.
4. Bấm **Xuất Excel** để lưu danh sách (thư mục Excels\KiemSoat của chương trình).

Lưu ý

- Màn hình chỉ đọc sổ; chỉ ghi khi anh / chị bấm Gộp mã, Xử lý và trả lời YES.
- Mục đã đánh dấu Không phải lỗi được liệt kê ở Kiểm tra khoá sổ (K35).

02 Kiểm soát công nợ và vật tư (tiếp)

GĐ150 · GĐ151

Trả hộ / ghi nhầm mã - cách xử lý

KH-A01 chỉ có tiền về (131), không có hoá đơn bán. Chọn cách xử lý (từng lần, theo nguyên tắc anh chị đã chốt):

1. **Sửa mã đối tượng trên các dòng chứng từ thu / chi đã ghi sang người có nghĩa vụ (có sao lưu, hoàn tác được)**
2. Giữ nguyên chứng từ, lập chứng từ bù trừ công nợ giữa hai mã (phiếu kế toán, xem trước trên màn hình chứng từ)

Đồng ý | Huỷ

Hình 2.2 - Dòng Nghi trả hộ: bấm Xử lý trả hộ... chọn cách.

Trả hộ - bước 1/3: người có nghĩa vụ

Chọn NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ (người mua / người bán trên hoá đơn) mà KH-A01 đã trả hộ / nhận hộ:

3. **KH-B07 - Công ty Mẫu B (dư 131 Nợ 12.000.000)**
   Mã khác - gõ mã đối tượng...

Đồng ý | Huỷ

Hình 2.3 - Bước 1/3: người có nghĩa vụ.

Trả hộ - bước 2/3: chọn dòng chứng từ

Đánh dấu các dòng của KH-A01 thực ra là của KH-B07 (đánh dấu sẵn: dòng có hoá đơn khớp đúng số tiền trong 180 ngày):

4. ☑ 12/09/2026 BC0912 12.000.000 1121 Thanh toán HĐ 0000456 <- khớp hoá đơn

Chọn / bỏ tất cả | Đồng ý | Huỷ

Hình 2.4 - Bước 2/3: các dòng thu / chi (đã tích sẵn dòng khớp hoá đơn).

UNESCO ACCOUNTING AI

SỬA MÃ ĐỐI TƯỢNG TRÊN CHỨNG TỪ
Số dòng chứng từ: 1, tổng tiền: 12.000.000 (tiền về 131)
Trước khi sửa: sao lưu các dòng ra tệp riêng (AIHoaDon\<MST>\gop-ma); sửa trong một giao dịch; sau đó tính lại số dư công nợ.
Hoàn tác: nút Hoàn tác gộp... (lần gần nhất).
YES = sửa; NO = thôi.

5 Yes | No

Hình 2.5 - Xác nhận (mặc định NO).

Chốt TK chuẩn

Mặt hàng Giấy in A4 - Chọn TK CHUẨN để hạch toán các hoá đơn SAU NÀY của mặt hàng này:

6. **6422 (14 dòng) - Chi phí quản lý doanh nghiệp**
   1531 (3 dòng) - Công cụ, dụng cụ
   TK khác - gõ số tài khoản...

Đồng ý | Huỷ

Hình 2.6 - Dòng Hàng nhiều TK: Chốt TK chuẩn...

Chú thích

1. Cách 1 - **sửa mã** trên chứng từ thu / chi sang đúng người (có sao lưu, hoàn tác bằng **Hoàn tác gộp...**).
2. Cách 2 - **giữ chứng từ**, lập phiếu kế toán bù trừ (số BTyymm-n) mở ra để kiểm tra / sửa / xoá.
3. Ứng viên là người có hoá đơn khớp số tiền / tên trong nội dung chuyển khoản; không đúng thì **Mã khác**.
4. Dòng thuộc tháng đã khoá sổ bị bỏ qua.
5. Chỉ ghi khi bấm **Yes**.
6. **Chốt TK chuẩn**: hoá đơn SAU NÀY hạch toán vào TK này (quy tắc học, tin cậy 100); chứng từ cũ không tự sửa. Tương tự: **Chốt TK kho chuẩn** (vật tư), **Chốt nhóm TK công nợ chuẩn** (đối tượng).

Bù trừ 131/331...

- Dòng **Vừa 131 vừa 331**: lập chứng từ bù trừ Nợ 331 / Có 131 theo số nhỏ hơn.
- Cần **biên bản bù trừ công nợ** hai bên ký; phiếu mở ra để kiểm tra.

KS1 - KS7 trong Kiểm tra khoá sổ

- Nút **Kiểm tra khoá sổ…** (nhóm Thuế TNDN) có các mục K30 - K35 lấy từ màn hình này.
- Excel KiemTra_KhoaSo_..._.xlsx: sheet Tong hop + các sheet chi tiết.


03 Điểm sẵn sàng khoá sổ, sao lưu tự động

GĐ152


Biết tháng này khoá sổ được chưa - và luôn có bản sao lưu

Mở ở đâu: **Màn hình chính** › **Hệ thống** › **Điểm sẵn sàng khoá sổ tháng**

hoặc: **Màn hình AI - Hoá đơn điện tử** › **Hệ thống** › **Điểm sẵn sàng khoá sổ tháng**



Hình 3.1 - Menu Hệ thống (rút gọn: phần dưới; GĐ176 - chữ có dấu). Cùng mục có ở thẻ Hệ thống của màn hình AI.



Hình 3.2 - Kết quả chấm điểm sau khi chọn tháng (số mẫu).

Chú thích hình

1. Menu **Hệ thống** trên màn hình chính (từ GĐ176; trước đây ở cuối menu Dữ liệu).
2. **Điểm sẵn sàng khoá sổ tháng**: chọn tháng (dòng Tháng 9/2026 - 128 chứng từ). **Dữ liệu - Khoá số liệu tháng** cũng hỏi chấm điểm trước (YES / NO / CANCEL).
3. Excel **KiemTra_KhoaSo_..._.xlsx**: kiểm tra trước khoá sổ (kể cả KS1 - KS7), trình tự khoá sổ, cân đối TK.
4. **Chấm lại** sau khi sửa.
5. **Khoá sổ ngay**: chỉ hiện khi 0 lỗi, người dùng quản trị.

Đọc điểm

- Điểm = 100 - 15 x lỗi - 5 x cảnh báo - 8 x bước khoá sổ chưa làm.
- **SẴN SÀNG KHOÁ SỔ** từ 90; **CÒN VIỆC PHẢI LÀM** 70 - 89; **CHƯA NÊN KHOÁ SỔ** dưới 70 hoặc còn lỗi.
- Chỉ đọc sổ; còn lỗi mà vẫn khoá: phần mềm hỏi lại, mặc định NO.

Các bước

1. Bấm **Hệ thống - Điểm sẵn sàng khoá sổ tháng** (hoặc nút cùng tên ở thẻ Hệ thống của màn hình AI), chọn tháng.
2. Mở Excel chi tiết, sửa lỗi; Kiểm soát nếu cần. Dòng Kết chuyển cuối kỳ / Báo cáo mở thẻ Báo cáo (thẻ Kết chuyển đang ẩn).
3. **Chấm lại** đến khi đạt, rồi khoá sổ.

Sao lưu tự động (cùng gói)

- Hệ thống - **Sao lưu tự động và kiểm tra dữ liệu** (cũng ở thẻ Hệ thống): Sao lưu ngay, bật / tắt tự động, số ngày / số tháng giữ bản, thư mục, **Kiểm tra toàn vẹn bộ sổ đang mở**, dọn bản cũ.
- Tự sao lưu khi mở bộ sổ lần đầu mỗi ngày và trước việc lớn (khoá sổ, gộp mã, sửa mã trả hộ); tệp .SAS trong thư mục sao-luu.
- Mở lại: **Hệ thống - Mở dữ liệu lưu trữ**, chọn tệp .SAS rồi đặt tên .MDB mới.

04 Soát rủi ro hoá đơn trước kỳ khai

GĐ153 · GĐ170

Bảy nhóm rủi ro R1 - R7, mỗi dòng có cách xử lý

Mở ở đâu: Màn hình chính › Hệ thống › Soát rủi ro hoá đơn trước kỳ khai

1

Soát rủi ro hoá đơn trước kỳ khai

SOÁT RỦI RO HOÁ ĐƠN TRƯỚC KỲ KHAI Quý 3/2026 - Lỗi: 1 Cần xem: 3 Thông tin: 5 ...

2 Mở tệp Excel chi tiết (7 nhóm rủi ro, mỗi dòng có cách xử lý)
3 Xem và xử lý từng dòng LỖI / CẦN XEM (mở chứng từ, đánh dấu loại khấu trừ, bỏ qua)
Chỉ nhóm R1 - hoá đơn từ 5 triệu và thanh toán
Chỉ nhóm R2 - hoá đơn bị huỷ / thay thế / trùng / lệch
Chỉ nhóm R3 - R7 - người bán, mã CQT, sổ có CQT không, thời điểm lập / ký, danh sách rủi ro
5 Tra cứu người bán chưa rõ trạng thái trên cổng thuế (chép MST, mở trang)
Nhập / dán kết quả tra cứu trạng thái người nộp thuế
Soát lại (sau khi đã sửa / đánh dấu)
6 Mở thư mục danh sách DN rủi ro (chép tệp Excel / CSV tải từ trang cơ quan thuế vào, rồi Soát lại)
Đóng

Đồng ý | Huỷ

Hình 4.1 - Hộp kết quả sau khi chọn kỳ (tóm tắt rút gọn, số mẫu).

R1 Từ 5 triệu - thanh toán

[LỖI] R1 HĐ 0000123 05/09/2026 Công ty Mẫu B 12.650.000 - từ 5 triệu, trả tiền mặt

Mở chứng từ trong sổ
4 Đánh dấu LOẠI KHỎI KHẤU TRỪ (chỉ ghi dấu; anh tự sửa bảng kê / chỉ tiêu [25])
Không phải rủi ro - bỏ qua dòng này các lần sau
Gỡ dấu đã đánh
Tra cứu người bán này trên cổng thuế (chép MST, mở trang)
Quay lại

Đồng ý | Huỷ

Hình 4.2 - Mục 2 liệt kê từng dòng LỖI / CẦN XEM; chọn một dòng là hộp xử lý dòng đó (tiêu đề là tên nhóm).

RuiRo_HD_20260701_20260930_..._.xlsx - sheet R1 (số mẫu, rút gọn cột)

	A	B	C	D	E	F
1	**Mức**	**Chiều**	**Số HĐ**	**Tổng tiền**	**Trạng thái / TK**	**Kết luận / cách xử lý**
2	LỖI	Mua	0000123	12.650.000	Trả tiền mặt	Từ 5 triệu phải thanh toán không dùng tiền mặt
3	ĐẠT	Mua	0000201	48.000.000	1121	Đã chuyển khoản

Tong hop | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Da bo qua

Hình 4.3 - Excel 9 sheet: Tong hop, R1 - R7, Da bo qua.

Bảy nhóm rủi ro

- **R1** Từ 5 triệu - thanh toán; **R2** Huỷ / thay thế / trùng / lệch; **R3** Người bán rủi ro; **R4** Mã CQT / tải trùng / khác MST;
- **R5** Sổ có - CQT không; **R6** Thời điểm lập / ký hoá đơn; **R7** Người bán trong DS rủi ro CQT (R6, R7 từ GĐ170).
- Mức: LỖI CẦN XEM THÔNG TIN ĐẠT.

Chú thích

1. Mở ở **Hệ thống - Soát rủi ro hoá đơn trước kỳ khai** hoặc nút cùng tên ở thẻ **Hệ thống** của màn hình AI (chọn kỳ kê khai), từ Quản lý công việc (Mức **Thuế GTGT**), hoặc phần mềm tự hỏi khi bấm **Xuất 01/GTGT…**.
2. Excel **RuiRo_HD_từ_đến_giờ.xlsx**: mỗi dòng có cột **Kết luận / cách xử lý**.
3. Xử lý từng dòng LỖI / CẦN XEM.
4. **Đánh dấu loại khỏi khấu trừ** chỉ ghi dấu - anh / chị tự sửa bảng kê, chỉ tiêu [25].
5. **Tra cứu**: phần mềm chép MST và mở trang tra cứu; mã xác nhận anh / chị tự nhập. Kết quả dán vào bằng mục **Nhập / dán kết quả**.
6. R7: chép danh sách DN rủi ro (Excel / CSV tải từ trang cơ quan thuế) vào thư mục này rồi **Soát lại**.

Các bước

1. Chọn kỳ kê khai.
2. Mở Excel, đọc sheet Tong hop.
3. Xử lý từng dòng LỖI / CẦN XEM.
4. Tra cứu người bán chưa rõ trạng thái, dán kết quả.
5. Soát lại, rồi mới kết xuất 01/GTGT.

Lưu ý

- Chỉ đọc sổ và ghi dấu; không sửa chứng từ, bảng kê, chỉ tiêu [25].
- Không vượt mã xác nhận, không tra cứu thay.
- Còn LỖI khi kết xuất 01/GTGT: phần mềm hỏi lại, mặc định NO.


05 Bảng điều hành khách hàng

GĐ154


Mọi bộ sổ trên một bảng - sổ nào đang đỏ, việc gì sắp hạn

Mở ở đâu: Màn hình chính › Hệ thống › Bảng điều hành khách hàng

hoặc: Màn hình AI - Hoá đơn điện tử › Hệ thống › Bảng điều hành khách hàng



Hình 5.1 - Bảng điều hành (số mẫu; lưới 18 cột, hình rút gọn còn 9 cột).



Hình 5.2 - Nút Thư mục...: nơi phần mềm tìm các bộ sổ (dùng chung với Chạy hàng loạt).

Chú thích hình

1. Mỗi bộ sổ một dòng, **Mức** ĐỎ / VÀNG / XANH; các cột: chứng từ đến tháng, hoá đơn và sổ phụ chưa hạch toán, tháng đã khoá, điểm sẵn sàng khoá sổ, rủi ro hoá đơn, kỳ 01/GTGT gần nhất đã nộp chưa, hạn gần nhất, ghi chú.
2. **Làm mới**: quét lại các bộ sổ.
3. **Thư mục...**: thêm thư mục chứa bộ sổ, số cấp thư mục con (mặc định 3).
4. **Trang HTML**: bảng in / gửi (dieu_hanh.html trong AIHoaDon\ket-qua).
5. **Mở bộ sổ** (hoặc bấm đúp dòng): hỏi Yes rồi đóng sổ đang mở, mở sổ đã chọn.

Các bước

1. Lần đầu: **Thư mục...** - thêm thư mục chứa các bộ sổ khách.
2. Bấm **Làm mới**.
3. Xem dòng ĐỎ trước: đọc cột Ghi chú (quá hạn 01/GTGT, hoá đơn chưa hạch toán...).
4. Bấm đúp một dòng để mở bộ sổ đó và làm tiếp.

Lưu ý


- Chỉ đọc các bộ sổ, không ghi gì vào sổ.
- Năm tài chính đã qua hơn 6 tháng thì không xét hạn.
- Mở từ thẻ Hệ thống của màn hình AI: phần mềm đóng màn hình AI trước rồi mới mở bảng (có thể mở bộ sổ khác).
- Muốn có bảng này sẵn mỗi sáng: Chạy hàng loạt qua đêm (mục 10).

06 Điểm tin cậy, Vì sao?, Nhật ký AI theo tháng


GĐ155

AI ghép mã theo căn cứ nào, điểm bao nhiêu - và tháng này AI đã làm gì


Mở ở đâu: Tiện ích › Man hinh AI › Danh sach hoa don › Vì sao? (căn cứ AI)



Hình 6.1 - Thẻ Danh sách hoá đơn (rút gọn cột; số mẫu): cột Tin cậy, Nguồn ghép, nút Vì sao?



Hình 6.2 - Hộp Vì sao? của hoá đơn đang chọn (rút gọn).



Hình 6.3 - Nút AI đã làm gì tháng này... (thẻ Báo cáo & nhật ký). Dòng Nhật ký AI trên menu Dữ liệu đã ẩn từ GĐ176 (trùng nút này).

Chú thích hình

1. **Vì sao? (căn cứ AI)**: chọn một hoá đơn rồi bấm - xem điểm, đối tượng ghép theo gì, từng dòng hàng lấy mã / TK từ đâu.
2. Cột **Tin cậy** (0 - 100) của hoá đơn = điểm thấp nhất các dòng hàng; lưới chi tiết có cột **Nguồn ghép** và **Tin cậy** từng dòng.
3. Nút **Sắp xếp: ...**: chọn cột sắp xếp; dòng **Chỉ hiện hoá đơn tin cậy dưới 80** bật / tắt lọc, **Đổi ngưỡng tin cậy thấp...** đổi số 80.
4. Ngưỡng ghi tự động 90: hoá đơn đạt mới được chế độ tự động ghi.
5. **Nhật ký AI theo tháng** (nút **AI đã làm gì tháng này...**): chọn tháng; hỏi YES = mở Excel, NO = mở trang HTML.

Nguồn ghép (điểm)

- Mã ghi trên hoá đơn, Đã học từ NCC này, Chi phí đã học, Người chọn: 100.
- Từ khoá vật tư 95; Học từ NCC khác, Từ khoá tài khoản, Tên trùng tuyệt đối: 90; Chi phí (AI đoán) 85; Mã chung 70.
- **Tên gần đúng** (độ giống trừ 30) và **Claude gợi ý** (tối đa 89): luôn xem trước khi ghi.

Báo cáo AI đã làm gì

- Tệp **NhatKy_AI_yyyymm_....xlsx** + trang HTML cùng tên (thư mục htkk của khách).
- Sheet: Tong quan, Hoa don, Nhat ky, Ma ghep, Gop ma - So phu; trang HTML có phân bố điểm, nguồn ghép, 40 hoá đơn điểm thấp nhất.
- Chỉ đọc - không đổi hạch toán; hai nút vẫn bấm được khi khoá AI ở chế độ chỉ xem.

Các bước


1. Lọc hoá đơn tin cậy dưới 80 (nút Sắp xếp), xem các hoá đơn này trước.
2. Bấm **Vì sao?**: dòng Tên gần đúng / Claude gợi ý thì kiểm tra mã, TK trước khi lập chứng từ.
3. Cuối tháng: **AI đã làm gì tháng này...**.

07 Dự báo dòng tiền 4 - 13 tuần


GĐ156 · GĐ176


Tuần nào thiếu tiền, thiếu bao nhiêu - thử kịch bản trước khi xảy ra

Mở ở đâu: Báo cáo - Sổ kế toán › Báo cáo quản trị › Dự báo dòng tiền 4 - 13 tuần (biểu đồ)




Hình 7.1 - Thẻ Báo cáo quản trị (GĐ176; rút gọn: không vẽ dòng mô tả, khung Kỳ báo cáo).





Hình 7.2 - Chọn số tuần.

Hình 7.3 - Kịch bản lùi trả nhà cung cấp.



Hình 7.4 - Tóm tắt dự báo và các việc tiếp theo (số mẫu; bấm Xem / In: chọn sẵn Mở trang HTML).

Chú thích hình


1. **Báo cáo - Sổ kế toán**, thẻ **Báo cáo quản trị**, dòng **Dự báo dòng tiền 4 - 13 tuần (biểu đồ)**: **Xem** / **In** - hộp kết quả chọn sẵn Mở trang HTML; **Xuất Excel** - chọn sẵn Mở Excel chi tiết.
2. Chọn **13 tuần (một quý)**, 8 hoặc 4 tuần.
3. Sheet **Du bao**: số dư đầu tuần, tiền vào (thu nợ đến hạn, bán chịu mới, thu khác), tiền ra (trả NCC, mua chịu mới, lương 334, thuế 333, BHXH 338, chi khác), **SỐ DƯ TIỀN CUỐI TUẦN**. Các sheet Phai thu, Phai tra có Hạn TT, Ngày dự kiến, Tuần, Cách xác định.
4. **Mở Excel chi tiết** / **Mở trang HTML**: hàng chỉ số (Số dư tiền hiện tại, Thấp nhất trong kỳ dự báo, Tuần âm tiền đầu tiên, Số dư cuối kỳ dự báo, Nợ phải thu quá hạn), biểu đồ Số dư tiền cuối tuần (cột đỏ: tuần âm tiền), Tiền vào / tiền ra theo tuần, bảng dòng tiền theo tuần.
5. **Kịch bản**: lùi trả nhà cung cấp N ngày, thu hết nợ quá hạn trong k tuần; **Về kịch bản cơ sở** để bỏ.
6. Gõ số ngày (mặc định 15) hoặc số tuần (mặc định 4).

Các bước

1. Mở **Báo cáo - Sổ kế toán** - thẻ **Báo cáo quản trị**, chọn dòng **Dự báo dòng tiền 4 - 13 tuần (biểu đồ)**, bấm **Xem** (hoặc **Xuất Excel**), chọn 13 tuần.
2. Đọc tóm tắt: tuần nào âm tiền, thấp nhất bao nhiêu, nợ quá hạn chưa tính.
3. Mở Excel / HTML để xem chi tiết từng tuần.
4. Thử kịch bản (lùi trả, thu nợ quá hạn) để tìm cách qua tuần âm; xong chọn Về kịch bản cơ sở.

07 Dự báo dòng tiền 4 - 13 tuần (tiếp)

GĐ156 · GĐ176



Hình 7.5 - Trang biểu đồ (GĐ176: hàng chỉ số + biểu đồ; rút gọn, số mẫu).

DuBao_DongTien_..._.xlsx - sheet Du bao (số mẫu, rút gọn)

	A	B	C	D
1	3 Khoản mục	T1 09/10-15/10	T2 16/10-22/10	T7 20/11-26/11
2	Số dư tiền đầu tuần	320.000.000	296.500.000	12.000.000
3	+ Thu nợ phải thu (131) đến hạn	42.000.000	18.500.000	25.000.000
4	- Trả nhà cung cấp (331) đến hạn	55.000.000	30.000.000	61.000.000
5	- Thuế (333)	0	0	24.000.000
6	SỐ DƯ TIỀN CUỐI TUẦN	296.500.000	285.000.000	-48.000.000

Du bao | Phai thu | Phai tra | Thoi quen tra | Nghia vu

Hình 7.6 - Sheet Du bao: mỗi tuần một cột; số dư âm tô đỏ.

Cách ước tính

- Phải thu / phải trả theo hạn thanh toán, chưa có hạn thì theo thói quen trả của từng đối tượng (sheet Thoi quen tra).
- Lương, thuế, BHXH theo nghĩa vụ (sheet Nghia vu); thu chi khác theo bình quân.
- Mở sổ năm cũ: dự báo tính từ ngày cuối năm tài chính.

Trang biểu đồ

- Cột đỏ: tuần dự kiến âm tiền; vạch ngang: số dư tiền hiện có; rê chuột lên cột để xem số tiền.
- Tiếp theo: biểu đồ Tiền vào / tiền ra theo tuần và Bảng dòng tiền theo tuần.
- In / lưu PDF bằng Ctrl + P của trình duyệt.

Lưu ý

- Chỉ đọc sổ; số là ước tính.
- Mỗi lần chạy kịch bản lập một tệp mới (tên có giờ).

08 Bộ tham số năm (lương, BHXH, thuế)

GĐ156 · GĐ176

Lương tối thiểu, tỷ lệ bảo hiểm, giảm trừ, thuế suất theo ngày hiệu lực - mở ngay trong từng module


Mở ở đâu: Lương nhân viên › Danh mục › Tham số lương năm

hoặc: Lao động, bảo hiểm › Tham số BHXH năm

hoặc: AI - Hoá đơn điện tử › Báo cáo & nhật ký › Thuế TNDN › Tham số thuế năm…



Hình 8.1 - Màn hình Lương nhân viên: ô thứ 4 cột Danh mục - Tham số lương năm (GĐ176, hình của phần mềm).



Hình 8.2 - Màn hình Lao động, bảo hiểm: ô Tham số BHXH năm ở đầu cột phải, trên nút Trở về.

Chú thích hình


1. **Tham số lương năm** - Lương tối thiểu vùng, lương cơ sở, giảm trừ gia cảnh theo ngày hiệu lực.
2. **Tham số BHXH năm** - tỷ lệ BHXH / BHYT / BHTN / KPCĐ, trần đóng, lương cơ sở và lương tối thiểu vùng (mức tham chiếu).
3. **Tham số thuế năm…** - thuế GTGT, thuế suất TNDN theo doanh thu, hộ kinh doanh, mốc thanh toán không dùng tiền mặt, nguyên giá TSCĐ.
4. Mỗi tham số một dòng: giá trị đang hiệu lực, từ ngày nào, căn cứ; thay đổi sắp tới trong 12 tháng ghi thêm sau dấu ->.
5. **Sửa / thêm giá trị riêng**: mở tham_so_nam_rieng.txt bằng Notepad (lần đầu phần mềm tạo tệp mẫu). Mỗi dòng: khoá TAB hiệu lực từ TAB giá trị TAB đơn vị TAB tên TAB căn cứ.
6. **Nạp lại** sau khi lưu tệp riêng; dòng giá trị riêng ghi thêm chữ **giá trị riêng**.

Các bước


1. Mở màn hình của module: **Lương nhân viên** (ô Tham số lương năm), **Lao động, bảo hiểm** (ô Tham số BHXH năm) hoặc màn hình AI - nhóm Thuế TNDN (**Tham số thuế năm…**). Nút **Cài đặt** trên màn hình Lương nhân viên, Lao động - BHXH, Báo cáo cũng mở đúng phần tham số của màn hình đó.
2. Đọc danh sách: hộp tiêu đề **THAM SỐ LƯƠNG NĂM tại ngày / THAM SỐ BHXH NĂM tại ngày / THAM SỐ THUẾ NĂM tại ngày**.
3. Có văn bản mới mà gói cập nhật chưa có: chọn **Sửa / thêm giá trị riêng**, thêm một dòng, lưu.
4. Chọn **Nạp lại**, kiểm tra dòng mới hiện đúng.

08 Bộ tham số năm (lương, BHXH, thuế) (tiếp)

GĐ156 · GĐ176



Hình 8.3 - Màn hình AI, thẻ Báo cáo & nhật ký, nhóm Thuế TNDN: nút thứ 5 Tham số thuế năm… (viền vàng).



Hình 8.4 - Hộp Tham số lương năm (câu đầu rút gọn; hộp BHXH, thuế cùng dạng).

4

```
THAM SỐ LƯƠNG NĂM tại ngày 09/10/2026: (rút gọn)
- Giảm trừ gia cảnh - bản thân người nộp thuế: 15.500.000
đồng/tháng (từ 01/01/2026, NQ 110/2025/UBTVQH15 (kỳ tính thuế
2026))
- Giảm trừ gia cảnh - mỗi người phụ thuộc: 6.200.000 đồng/tháng
(từ 01/01/2026, ...)
- Lương tối thiểu vùng I: 5.310.000 đồng/tháng (từ 01/01/2026, NĐ
293/2025/NĐ-CP)
- Lương cơ sở (mức tham chiếu BHXH): 2.530.000 đồng/tháng (từ
01/07/2026, NĐ 161/2026/NĐ-CP)
```

Hình 8.5 - Danh sách tham số lương đang hiệu lực tại ngày hôm nay (rút gọn, giá trị theo tệp tham_so_nam.txt của gói).

Lưu ý

- GĐ176: không còn dòng **Bộ tham số năm (lương, BHXH, thuế)** trên menu Dữ liệu - mỗi module chỉ hiện tham số của module đó; lương cơ sở, lương tối thiểu vùng hiện ở cả lương và BHXH.
- Ba chỗ dùng chung hai tệp: tham_so_nam.txt do gói cập nhật thay; **tham_so_nam_rieng.txt không bị gói ghi đè**.
- Giá trị riêng chỉ áp cho máy / bộ sổ này.

Ai dùng bộ tham số năm

- Bảng lương, BHXH, thuế TNCN (giảm trừ gia cảnh), thuế TNDN (thuế suất, ngưỡng doanh thu, tạm nộp 80%).
- Bất thường số liệu KS12 (lương dưới tối thiểu vùng), Hồ sơ kèm chứng từ (mốc thanh toán không tiền mặt).

Mỗi chỗ mở hiện gì

- **Lương**: giảm trừ gia cảnh, lương tối thiểu vùng, lương cơ sở.
- **BHXH**: tỷ lệ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, bảo hiểm tai nạn lao động, trần đóng, lương tối thiểu vùng, lương cơ sở.
- **Thuế**: GTGT, TNDN, hộ kinh doanh, mốc thanh toán không dùng tiền mặt, nguyên giá TSCĐ tối thiểu.

09 Bất thường số liệu KS8 - KS12


GĐ157

Chi phí tăng vọt, giá mua lệch, số chứng từ trùng, lương dưới tối thiểu

Mở ở đâu: **Màn hình Kiểm soát công nợ và vật tư** › **thẻ Bất thường số liệu**



Hình 9.1 - Thẻ Bất thường số liệu (số mẫu, chữ rút gọn): nút Xử lý... đổi thành Ngưỡng...



Hình 9.2 - Hộp Ngưỡng bất thường.

Năm loại kiểm tra

- **KS8** Chi phí TK tăng đột biến, Mua của NCC tăng đột biến (so bình quân các tháng trước).
- **KS9** Giá mua lệch (so các lần mua trước), Bán dưới giá vốn.
- **KS10** Số chứng từ trùng, Số chứng từ nhảy, Hoá đơn trùng số.
- **KS11** Ghi lùi vào tháng đã khoá. **KS12** Lương dưới tối thiểu vùng, Khấu hao bất thường.

Chú thích hình

1. Bấm thẻ **Bất thường số liệu** - lần đầu trong phiên phần mềm tự chạy (chờ tối đa vài phút); số trong ngoặc là số dòng.
2. Cột **Mức** ghi loại (KS8 - KS12); cột **Trạng thái** ghi Mức: Cao / Vừa / Thấp.
3. **Ngưỡng...**: đổi % tăng, % lệch giá, số tiền tối thiểu, vùng lương.
4. Chưa chọn vùng thì so với **vùng IV** (thấp nhất) - nên chọn đúng vùng nơi doanh nghiệp hoạt động.

Các bước

1. Mở màn hình Kiểm soát (mục 02), bấm thẻ thứ 5.
2. Chọn từng dòng; lưới chứng từ phía dưới (như các thẻ khác) - bấm đúp mở phiếu.
3. Dòng đúng thực tế: **Không phải lỗi**.
4. Lần đầu: **Ngưỡng...** chọn vùng lương; xong thẻ tự chạy lại.
5. **Xuất Excel**: thêm sheet BatThuong.

Lưu ý

- Chỉ đọc sổ; chỉ ghi dấu Không phải lỗi và ngưỡng.
- Mỗi loại giữ tối đa 60 dòng; kết quả dùng lại trong 24 giờ.
- Kiểm tra khoá sổ có thêm mục K37 từ thẻ này.


10 Chạy hàng loạt các bộ sổ qua đêm

GĐ158


Máy tự soát mọi bộ sổ ban đêm - sáng ra một bảng tổng hợp

Mở ở đâu: Màn hình chính › Hệ thống › Chạy hàng loạt các bộ sổ (qua đêm)


hoặc: Màn hình AI - Hoá đơn điện tử › Hệ thống › Chạy hàng loạt các bộ sổ (qua đêm)




Hình 10.1 - Hộp Chạy hàng loạt (số mẫu).



Hình 10.2 - Giờ chạy.



Hình 10.3 - Lặp lại.



Hình 10.4 - Bảng tổng hợp sáng (rút gọn cột, số mẫu).

Chú thích hình

1. **Chạy ngay**: chạy nền, vẫn làm việc bình thường; xong mở bảng tổng hợp.
2. **Hẹn giờ chạy qua đêm...**: tạo tác vụ Windows (Task Scheduler) UNESCO_AI_HangLoat.
3. Lặp lại: ngày làm việc, hằng ngày hoặc thứ 2 hằng tuần.
4. Sáng ra: **Mở bảng tổng hợp sáng** (HTML hoặc Excel TongHop_Sang.xlsx: sheet TongHop, ViecCanLam, BatThuong).
5. **Thư mục các bộ sổ**: dùng chung danh sách với Bảng điều hành (mục 05).

Các bước

1. Kiểm tra **Thư mục các bộ sổ**.
2. Chạy thử **Chạy ngay**, xem bảng tổng hợp.
3. Đặt **Hẹn giờ** 02:00, ngày làm việc.
4. Mỗi sáng: mở bảng tổng hợp, làm sổ ĐỎ trước.

Mỗi bộ sổ được xem gì

- Chỉ số Bảng điều hành: chứng từ đến, hoá đơn / sổ phụ chưa hạch toán, tháng đã khoá, kỳ GTGT, hạn gần nhất.
- Bất thường số liệu KS8 - KS12 (Cao / Vừa / Thấp).

Lưu ý


- Chỉ đọc; **không đăng nhập, không tải hoá đơn thay anh / chị** (hoá đơn tải theo hẹn giờ riêng của từng sổ).
- Máy phải bật, đã đăng nhập Windows lúc hẹn giờ; mỗi sổ tối đa 20 phút.
- Huỷ hẹn giờ không hỏi lại. Sổ năm tài chính đã qua được bỏ qua.

11 Lãi theo mặt hàng / khách hàng

GĐ159 · GĐ176

Mặt hàng nào lãi, khách nào lãi - và chỗ nào đang lỗ

Mở ở đâu: **Báo cáo - Sổ kế toán** › **Báo cáo quản trị** › **Lãi theo mặt hàng, khách hàng, tháng (biểu đồ)**



Hình 11.1 - Màn hình Báo cáo và sổ kế toán, thẻ Báo cáo quản trị (GĐ176; rút gọn: khung Kỳ báo cáo không vẽ).



Hình 11.2 - Trang biểu đồ mở khi bấm Xem / In (rút gọn, số mẫu).

Chú thích hình

1. Màn hình **Báo cáo - Sổ kế toán**, thẻ **Báo cáo quản trị** ở cột trái (GĐ176: các chỉ tiêu cũ ẩn, chỉ còn 6 dòng có biểu đồ).
2. Dòng **Lãi theo mặt hàng, khách hàng, tháng (biểu đồ)** - phần mềm đọc sổ từ đầu năm tài chính đến hôm nay, không theo ô Kỳ báo cáo.
3. **Xem** hoặc **In**: lập rồi mở trang biểu đồ; **Xuất Excel**: lập rồi mở Excel chi tiết.
4. Hộp chọn sau khi lập: **Mở Excel chi tiết** - Lai_MatHang_KhachHang_ngày_giờ.xlsx (thư mục xuất HTKK, mặc định ...\htkk): TongQuan, MatHang (SL bán, doanh thu, giá vốn, lãi gộp, biên, lãi sau phân bổ), KhachHang, TheoThang, CanhBao; **Mở trang HTML**: hàng chỉ số và các biểu đồ.
5. Sheet **CanhBao** (Mức, Loại, Mã, Nội dung, Gợi ý): bán lỗ, có doanh thu mà chưa có giá vốn, lãi mỏng, khách lãi mỏng mà trả chậm.
6. **Tham số** của báo cáo lãi: biên lãi gộp dưới bao nhiêu % là lãi mỏng (mặc định 10), khách trả bình quân quá bao nhiêu ngày là trả chậm (mặc định 60) - lưu theo bộ sổ.

Các bước

1. Chạy **Dữ liệu - Tính lại giá xuất kho** nếu vừa nhập chứng từ (để giá vốn mới nhất).
2. Mở **Báo cáo - Sổ kế toán**, bấm thẻ **Báo cáo quản trị**, chọn dòng **Lãi theo mặt hàng, khách hàng, tháng (biểu đồ)**.
3. Bấm **Xem** (trang biểu đồ) hoặc **Xuất Excel** (bảng chi tiết), chờ phần mềm lập (vài giây).
4. Đọc sheet **CanhBao** (hoặc phần Cảnh báo cuối trang biểu đồ) trước: mặt hàng bán lỗ, chưa có giá vốn (chưa kết chuyển / chưa tính giá xuất), khách lãi mỏng mà trả chậm.
5. Cần đổi ngưỡng: chọn **Tham số...** trên hộp chọn, sửa, phần mềm lập lại.

11 Lãi theo mặt hàng / khách hàng (tiếp)


GĐ159 · GĐ176

Lai_MatHang_KhachHang_..._.xlsx - sheet CanhBao (số mẫu)

	A	B	C	D	E
1	**Mức**	**Loại**	**Mã**	**Nội dung**	5 **Gợi ý**
2	Cao	**Bán lỗ**	SP02	Doanh thu 640 tr, giá vốn 655 tr: lỗ 15 tr	Xem giá bán / giá vốn
3	Cao	**Chưa có giá vốn**	SP03	Doanh thu 310 tr, giá vốn 0	Chạy Tính lại giá xuất / kết chuyển
4	Vừa	Lãi mỏng	HH07	Biên 5,0% (dưới 10%)	Xem lại giá bán, chiết khấu
5	Vừa	Khách lãi mỏng trả chậm	KH12	Biên 4% - trả bình quân 85 ngày	Thu nợ trước khi bán thêm

TongQuan | MatHang | KhachHang | TheoThang | **CanhBao**

Hình 11.3 - Excel 5 sheet; sheet CanhBao gom các việc cần xem (số mẫu).



Hình 11.4 - Hộp chọn sau khi lập (bấm Xem / In: chọn sẵn Mở trang HTML).

Cách tính (để đọc đúng số)

- Lãi gộp = doanh thu thuần (đã trừ giảm trừ, hàng trả lại) - giá vốn theo mặt hàng, khách hàng, tháng.
- Lãi sau phân bổ: chi phí bán hàng, quản lý chia theo tỷ trọng doanh thu - là **ước tính** để quản trị.
- Doanh thu không gắn mã hàng được chia cho các mặt hàng cùng chứng từ theo giá vốn.
- **Chỉ đọc sổ**, không ghi gì; không thay báo cáo tài chính.

Trang biểu đồ (GĐ176)

- Hàng chỉ số: Tổng doanh thu thuần, Tổng lãi gộp, Biên lãi gộp, Lãi sau phân bổ chi phí, Số mặt hàng bán lỗ.
- Biểu đồ: Lãi gộp - 15 mặt hàng cao nhất; Lãi gộp theo khách hàng (thanh đỏ: khách bán lỗ); Doanh thu, giá vốn, lãi gộp theo tháng; Biên lãi gộp theo tháng; Bảng lãi theo tháng; phần Cảnh báo cuối trang.
- In / lưu PDF bằng Ctrl + P của trình duyệt.

12 Tồn kho thông minh

GĐ159 · GĐ176

Hàng nào nằm im, hàng nào sắp thiếu, cần đặt bao nhiêu

Mở ở đâu: **Báo cáo - Sổ kế toán** › **Báo cáo quản trị** › **Tồn kho: chậm luân chuyển, cần đặt hàng, ABC (biểu đồ)**

TonKho_ThongMinh_..._.xlsx - sheet TonKho (số mẫu, rút gọn cột)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Mã**	**Tên**	**Tồn SL**	**1 Xuất BQ / tháng**	**Số ngày tồn**	**2 ABC**	**4 Chậm LC**	**3 Đề xuất đặt**
2	NVL01	Hạt nhựa PP	1.200	1.800	20	A		2.100
3	NVL05	Bột màu trắng	85	12	212	C	x	
4	TP02	Sản phẩm B	40	260	5	A		300
5	HH11	Hàng hoá E	300	0	-	B	x	

TongQuan | TonKho | CanhBao

Hình 12.1 - Sheet TonKho (số mẫu); việc nên làm và gợi ý ở sheet CanhBao.

Tham số

THAM SỐ PHÂN TÍCH (lưu theo bộ số). Đổi xong phần mềm lập lại.

Số ngày chờ hàng (từ lúc đặt đến lúc nhận): 15
Số ngày dự phòng: 7
Không xuất bao nhiêu ngày thì là chậm luân chuyển: 90
Xong

Đồng ý | Huỷ

Hình 12.2 - Hộp Tham số (nút 3 trên hộp kết quả).

Trang biểu đồ (GĐ176)

- Hàng chỉ số: Tổng giá trị tồn kho, Nhóm A (80% giá trị), Chậm luân chuyển, Cần đặt hàng / sắp hết, Âm kho.
- Biểu đồ: Phân loại ABC theo giá trị tồn; Số ngày tồn kho (theo giá trị); Chậm luân chuyển - 10 mã giá trị lớn nhất; Cần đặt hàng - 10 mã gấp nhất; cuối trang là phần Cảnh báo.

Đọc bảng thế nào

1. **Xuất BQ/tháng**: bình quân 3 tháng đã tròn; **Số ngày tồn** = tồn cuối / xuất bình quân ngày.
2. **ABC** theo giá trị tồn: A là nhóm chiếm phần lớn tiền nằm trong kho - xem kỹ nhất.
3. **Đề xuất đặt**: mặt hàng xuất đều (ít nhất 2 trong 3 tháng) mà tồn không đủ cho số ngày chờ hàng + dự phòng (Tham số); lượng đặt đủ thêm 1 tháng.
4. **Chậm luân chuyển**: không xuất từ N ngày (mặc định 90) hoặc đủ dùng trên 180 ngày; bỏ qua mã tồn lẻ giá trị nhỏ.

Các bước

1. Chạy **Dữ liệu - Tính lại giá xuất kho** để bảng tồn kho của phần mềm cập nhật.
2. Mở **Báo cáo - Sổ kế toán** - thẻ **Báo cáo quản trị**, chọn dòng **Tồn kho: chậm luân chuyển, cần đặt hàng, ABC (biểu đồ)** (cách bấm như hình 11.1): **Xem** / **In** mở trang biểu đồ, **Xuất Excel** mở Excel.
3. Excel (TonKho_ThongMinh_ngày_giờ.xlsx): sheet **CanhBao** (có cột Gợi ý) gom NVL sắp thiếu (TK 152, 153), thành phẩm cần sản xuất, hàng chậm luân chuyển, âm kho.
4. Đổi ngưỡng ở **Tham số** (số ngày chờ hàng, dự phòng, số ngày không xuất là chậm luân chuyển) cho đúng thực tế mua hàng (ví dụ hàng nhập khẩu chờ 45 ngày).

Mốc tính

- Mốc là tháng cuối có nhập xuất đáng kể - sổ nhập trễ vài tháng vẫn đúng.
- Báo cáo chủ doanh nghiệp (mục 14) dùng chung tham số này.

Lưu ý


- Chỉ đọc sổ.
- Phần mềm chưa có cột hạn dùng nên chưa cảnh báo hàng gần hết hạn.

13 Thuế TNDN dự kiến cả năm, kịch bản


GĐ160 · GĐ176

Biết trước thuế cả năm, thử quyết định trước khi chi


Mở ở đâu: Báo cáo - Sổ kế toán › Báo cáo quản trị › Thuế TNDN dự kiến cả năm, kịch bản (biểu đồ)



Hình 13.1 - Hộp kết quả (số mẫu).



Hình 13.2 - Hộp Kịch bản.



Hình 13.3 - Sheet KichBan (rút gọn cột).

Trang biểu đồ (GĐ176)

- Biểu đồ **Thuế TNDN dự kiến theo kịch bản** (xám: không làm gì; xanh: kịch bản làm giảm thuế; vàng: làm tăng thuế).
- **Tiến độ tạm nộp so với mức tối thiểu** và **Tạm nộp TNDN theo quý** (đã nộp, gợi ý nộp thêm theo hạn).

Chú thích

1. Excel ThueTNDN_DuKien_ngày_giờ.xlsx: **TheoThang** (thực tế các tháng đã tròn + bình quân các tháng còn lại), **KichBan**, **TamNop**, **CanCu**.
2. **Kịch bản**: thử mua tài sản cố định, thưởng cuối năm, chi bị loại, chi phí / doanh thu thêm - xem thuế đổi bao nhiêu.
3. Mỗi dòng bấm vào để gõ số (0 = bỏ khoản đó); chọn **Xong, lập lại** là phần mềm tính lại. Sheet KichBan: lợi nhuận đổi, thuế cả năm, thuế đổi từng khoản và cả gói.
4. **Tham số**: tổng doanh thu năm trước (quyết định thuế suất 15% / 17% / 20%), lỗ được chuyển, chọn tay thuế suất, cách dự báo.

Các bước

1. Mở **Báo cáo - Sổ kế toán** - thẻ **Báo cáo quản trị**, chọn dòng **Thuế TNDN dự kiến cả năm, kịch bản (biểu đồ)**; bấm **Xem** (trang biểu đồ) hoặc **Xuất Excel** (cách bấm như hình 11.1).
2. Xem số thuế dự kiến và sheet **TamNop**: đã nộp so với mức tối thiểu 80%, gợi ý số nộp thêm từng quý còn hạn.
3. Chọn **Kịch bản** trên hộp kết quả để thử quyết định trước khi chi (mua tài sản, thưởng...).
4. Đọc cảnh báo **sát ngưỡng doanh thu 3 tỷ / 50 tỷ**: thuế suất năm sau tính theo doanh thu năm nay.

Lưu ý

- Ước tính để lập kế hoạch - không thay tờ khai quyết toán 03/TNDN.
- Kịch bản chỉ giữ đến khi tắt phần mềm, không ghi sổ.
- Thuế suất, ngưỡng doanh thu, mức tạm nộp 80% theo bộ tham số năm - xem ở **Tham số thuế năm…** (mục 08).

14 Báo cáo chủ doanh nghiệp (1 trang)


GĐ160 · GĐ176

Một trang A4 tóm tắt tình hình, gửi qua Zalo / email

Mở ở đâu: Báo cáo - Sổ kế toán › Báo cáo quản trị › Báo cáo một trang cho chủ doanh nghiệp (có biểu đồ)



Hình 14.1 - Trang báo cáo mở trên trình duyệt (số mẫu, rút gọn; hai biểu đồ thêm từ GĐ176).



Hình 14.2 - Hộp chọn sau khi lập.

Trang báo cáo có gì

1. Một trang A4: doanh thu, giá vốn, lãi gộp, chi phí, lãi - tháng này, tháng trước, luỹ kế năm; hai biểu đồ **Doanh thu và lãi trước thuế theo tháng**, **Số dư tiền hiện có và 4 tuần tới**.
2. Nút **In / lưu PDF** của trình duyệt: lưu PDF gửi chủ doanh nghiệp qua Zalo, email.
3. **5 việc cần chú ý** phần mềm chọn từ số liệu: nợ quá hạn, mặt hàng lỗ, hàng sắp thiếu, thuế sắp nộp...
4. Tệp lưu trong thư mục **BaoCaoChuDN** của bộ sổ: BaoCao_ChuDN_năm_tháng.html.

Các bước

1. Mở **Báo cáo - Sổ kế toán** - thẻ **Báo cáo quản trị**, chọn dòng **Báo cáo một trang cho chủ doanh nghiệp (có biểu đồ)**, bấm **Xem** (cách bấm như hình 11.1): trang mở ngay trên trình duyệt.
2. Bấm **In / lưu PDF** (Ctrl + P - Lưu dưới dạng PDF).
3. Gửi tệp PDF cho chủ doanh nghiệp - phần mềm **không tự gửi**.

Lấy số từ đâu

- Dòng tiền 4 tuần, nợ quá hạn theo thói quen trả của từng khách (học từ lịch sử).
- Lãi và tồn kho theo tham số của mục 11 và 12.
- Sổ ghi chưa tới tháng gần nhất: tiền, công nợ tính tại cuối tháng có số liệu, trang ghi rõ.

Lưu ý

- Chỉ đọc sổ; số liệu ước tính, chưa kiểm toán.

15 Giá thành: trình tự 7 bước

GĐ161 · GĐ165

Đèn màu cho biết tháng này còn thiếu bước nào

Mở ở đâu: Màn hình chính › biểu tượng Giá thành › Trình tự giá thành tháng



Hình 15.1 - Màn hình Giá thành (bố cục GĐ165 dựng từ hình của phần mềm; nội dung các dòng là ví dụ).

Chú thích hình

1. Ô **Tháng** và nút **Kiểm lại** (bấm sau khi sửa số liệu).
2. 7 bước 0 - 6, làm **từ trên xuống**; bước cần làm đầu tiên tô nền xanh, chữ đậm.
3. Chấm màu ở góc vòng tròn: xong · cần xem · thiếu · không áp dụng.
4. Nút **Làm bước này** mở đúng màn hình của bước.
5. Cột phải **Danh mục** xếp theo thứ tự bước; Phân loại lô, Danh sách lô, Dở dang đầu kỳ là mục con.

7 bước một tháng

1. **0. Loại hình sản xuất** (1 lần): hàng loạt theo điện / hàng loạt / theo đơn hàng / gia công - bấm Chọn...
2. **1. Hồ sơ định mức** (1 lần): nguyên liệu chính, cách chia chi phí chung.
3. **2. Định mức NVL** theo mã (hoặc tự động - mục 25, hoặc theo tỷ lệ giá bán - mục 17).
4. **3. Chi phí tháng** (154) đã ghi đủ chưa.
5. **4. Sản lượng** thành phẩm tháng.
6. **5. Tính và ghi giá thành** (Kết chuyển thành phẩm - mục 18).
7. **6. Kiểm tra kết quả**: Báo cáo kiểm tra giá thành (mục 16).

Lưu ý

- Màn hình chỉ đọc sổ; chỉ ghi loại hình sản xuất khi anh / chị chọn ở bước 0.
- Thiếu hình giao diện thì chỉ mất hình, nút vẫn bấm được.

16 Báo cáo kiểm tra giá thành

GĐ161 · GĐ163

Giá thành so giá bán, kỳ này so kỳ trước, so mục tiêu

Mở ở đâu: Giá thành › Danh mục › **6. Báo cáo kiểm tra giá thành**

KiemTra_GiaThanh_tháng_giờ.xlsx (số mẫu)

	A	B	C	D	E	F
1	Mã TP	Giá thành/ ĐVT	Giá bán/ ĐVT	① Tỷ lệ %	② Lãi gộp/ ĐVT	③ NVL % giá bán
2	TP01	18.400	24.000	76,7	5.600	58,1
3	TP02	31.900	30.500	104,6	-1.400	81,0
4	TP03	0	12.000	0	12.000	0
5	TP04	9.050	12.900	70,2	3.850	49,6

TongQuan | GiaThanh_GiaBan | KyNay_KyTruoc | TheoThang | MucTieu | Car

Hình 16.1 - Sheet GiaThanh_GiaBan: TP02 giá thành cao hơn giá bán, TP03 giá thành bằng 0.

Các sheet chính (KiemTra_GiaThanh.xlsx + trang HTML)

- **GiaThanh_GiaBan**: giá thành / ĐVT, giá bán / ĐVT, tỷ lệ, lãi gộp, tỷ lệ NVL / NC / SXC trên giá bán, giá vốn xuất bán.
- **KyNay_KyTruoc**: so tháng gần nhất có sản xuất, tách NVL / nhân công / chung.
- **MucTieu** (GĐ163): thực tế so tỷ lệ mục tiêu đã khai ở mục 17.
- **CanhBao**: giá thành bằng 0, cao hơn giá bán, lãi mỏng, đổi trên 25% (nhiều mã cùng đổi một mức thì gộp một dòng), lệch mục tiêu trên 20%.

Chú thích hình

1. **Tỷ lệ %** = giá thành / giá bán; trên 100% là bán dưới giá thành (tô đỏ).
2. **Lãi gộp / ĐVT** = giá bán - giá thành; âm tô đỏ.
3. **NVL % giá bán**: so với tỷ lệ mục tiêu đã khai ở mục 17 (sheet MucTieu). Dòng giá thành bằng 0 (TP03): kiểm tra chi phí tháng, phiếu kết chuyển.

Các bước

1. Chọn tháng ở màn hình Giá thành (mục 15).
2. Bấm **6. Báo cáo kiểm tra giá thành** ở cột Danh mục (hoặc nút Làm bước này của bước 6).
3. Mở sheet **CanhBao** trước; mã nào đỏ thì quay lại bước tương ứng (định mức, chi phí, sản lượng).
4. Sửa xong: Kết chuyển thành phẩm - Ghi lại, rồi lập lại báo cáo.

Đọc cảnh báo thế nào

- **Giá thành bằng 0**: thường do chưa có chi phí tháng hoặc chưa ghi phiếu kết chuyển.
- **Cao hơn giá bán**: xem lại định mức NVL, phân bổ chi phí chung, hoặc giá bán thật sự thấp.
- **Đổi trên 25% so kỳ trước**: giá NVL đổi, sản lượng ít làm chi phí chung / ĐVT tăng.

Lưu ý

- Chỉ đọc sổ, dùng số của các phiếu kết chuyển đã ghi.

17 Định mức theo tỷ lệ giá bán

GĐ163

Có giá bán là có định mức - AI đề xuất sẵn tỷ lệ

Mở ở đâu: Giá thành › Danh mục › 2. Định mức theo tỷ lệ giá bán



Hình 17.1 - Màn hình Định mức theo tỷ lệ giá bán (bố cục, số mẫu).

Hai cách khai là một bộ số

- **Cách 1**: giá vốn = 75% giá bán; trong đó NVL / nhân công / chung = 70 / 15 / 15 (% giá vốn).
- **Cách 2**: gõ thẳng NVL / nhân công / chung theo % giá bán: 52,5 / 11,25 / 11,25.
- Lượng NVL / 1 ĐVT = giá bán x %NVL x cơ cấu / đơn giá NVL, chia hao hụt.

Chú thích hình

1. **Áp dụng cho**: Toàn bộ sổ, Lô sản xuất hoặc Một mã thành phẩm - cấp mã thay cấp lô, lô thay sổ.
2. **Hiệu lực từ tháng**: dùng từ tháng đó trở đi (phiên bản tháng).
3. Ô tỷ lệ: mở màn hình là có **số AI đề xuất** (thực tế 3 tháng gần nhất, sản phẩm tương tự hoặc mẫu theo loại hình).
4. **Lưu tỷ lệ** sau khi sửa; tỷ lệ trên 100% bị tô đỏ, không lưu.
5. **Đề xuất định mức** rồi **Ghi định mức...**: kết quả từng NVL Đạt / Cần xem / Không ghi.

Các bước

1. Mở **Giá thành - Danh mục - 2. Định mức theo tỷ lệ giá bán**.
2. Chọn phạm vi và tháng hiệu lực; xem số AI đề xuất, sửa nếu cần, bấm **Lưu tỷ lệ**.
3. Bấm **Đề xuất định mức**, xem lưới NVL; sửa cơ cấu nếu một mã có nhiều NVL.
4. Bấm **Ghi định mức...** (hỏi xác nhận).
5. Muốn chia nhân công / chung theo tỷ lệ: ở Giá thành theo đối tượng chọn tiêu thức **5 - Theo tỷ lệ giá bán**.

Lưu ý

- Giá thành ghi sổ vẫn là chi phí thực tế; tỷ lệ là mục tiêu và trọng số chia.
- Lần đầu dùng: nên chạy thử trên bản sao sổ trước.
- Mã đang bán dưới giá thành: AI đề xuất trên 100% (đỏ, không lưu) - xem lại phân bổ / giá bán rồi gõ tỷ lệ mục tiêu dưới 100%.

18 Kết chuyển thành phẩm, Sổ giá thành, Giá thành theo đối tượng

GĐ166

Giao diện mới theo ảnh thiết kế - nút ở đâu

Mở ở đâu: Giá thành ›


4-5. Kết chuyển thành phẩm / 6. Sổ giá thành / 3. Phân bổ chi phí theo đối tượng



Hình 18.1 - Tính giá thành / Kết chuyển thành phẩm (bố cục GĐ166 dựng từ hình của phần mềm).



Hình 18.2 - Sổ giá thành.



Hình 18.3 - Giá thành theo đối tượng (TT133) có thanh điều hướng.

Nhận biết nhanh

1. Dải tiêu đề: biểu tượng lớn, tiêu đề, hộp **UNESCO AI** có robot và 3 dòng gợi ý.
2. Kết chuyển thành phẩm: hàng nút dưới cùng - **Xem** xanh, **Ghi** xanh lá, **Xóa** đỏ; khung **Cân đối AI - kiểm tra số liệu** bên phải.
3. Sổ giá thành: ô **Thành phẩm / Công trình** to, ô đang chọn tô xanh; nút Xem, In, Xuất Excel, Trở về có biểu tượng.
4. Giá thành theo đối tượng: **thanh điều hướng** bên trái (bấm mục nào mở chức năng đó), đường dẫn Giá thành > màn hình này ở trên.
5. Nút **Đóng** đổi thành **Trở về**: về bảng chọn Giá thành.

Các bước một tháng (Kết chuyển thành phẩm)

1. Chọn **Tháng**, kho thành phẩm, tài khoản chi phí (thường đã điền sẵn).
2. Bấm **Xem** - đọc khung **Cân đối AI**: NVL thiếu theo định mức, điện theo sản lượng.
3. Thiếu NVL: nút **Xu ly NVL thieu...** trong khung Cân đối AI (điều chuyển, NVL thay thế, hoá đơn chưa nhập kho...) - chỉ làm khi anh / chị xác nhận.
4. Bấm **Ghi**; xong hiện tóm tắt tháng. Sửa số tháng trước: **Ghi lại toàn bộ năm** (hỏi xác nhận).

Lưu ý


- Chức năng từng nút giữ nguyên như trước, chỉ đổi giao diện.
- Cửa sổ hẹp (dưới khoảng 840 điểm ảnh) thì thanh điều hướng ẩn, màn hình xếp như cũ.
- Tắt giao diện mới: không cần - thiếu hình thì chỉ mất hình, nút vẫn bấm được.

19 Xuất 01/GTGT tự lấy số kỳ trước

GĐ162

Không còn hộp chọn tệp - [22] và người ký tự điền

Mở ở đâu: Màn hình AI - Hoá đơn điện tử › Báo cáo & nhật ký › Thuế GTGT › Xuất 01/GTGT…




Hình 19.1 - Thẻ Báo cáo & nhật ký (chữ đúng của phần mềm).

Chú thích


1. Chọn kỳ (tháng / quý) ở ô Kỳ, bấm **Xuất 01/GTGT…**.
2. **[22]** = [43] tờ khai kỳ trước, điền thẳng - dòng nguồn ghi rõ lấy ở đâu (HTKK trên máy, tờ khai lưu trữ, Hồ sơ thuế...).
3. **Sửa [22]...** chỉ khi tờ khai đã nộp có [43] khác số phần mềm tìm thấy.
4. Khai một lần thư mục tờ khai đã nộp - lần sau không phải chọn tệp.
5. Phần mềm không tự tìm thấy HTKK: **Chỉ đường HTKK** (chọn HTKK.exe).

Lưu ý

- Công ty khai QUÝ mà chọn một tháng: phần mềm hỏi đổi sang quý.
- Không ký, không nộp thay. Tệp sai lược đồ HTKK hoặc số chưa cân đối thì không giao.



Hình 19.2 - Xem trước 01/GTGT (số mẫu).



Hình 19.3 - Hệ thống - Nguồn HTKK, tờ khai và BCTC kỳ trước (rút gọn).

Các bước

1. Chọn kỳ, bấm **Xuất 01/GTGT…**.
2. Màn hình **Xem trước**: đọc dòng nguồn [22], khối So sánh với tờ khai kỳ trước, cảnh báo đối chiếu.
3. Bấm **Kết xuất XML**, rồi **Mở HTKK**: tờ khai 01/GTGT đúng kỳ - soát - Ghi.
4. Chưa có tờ khai kỳ trước: một ô [22] điền sẵn đề nghị (lần xuất trước, chuyển tiếp theo sổ, hoặc số dư 133 - 3331).

Thông tin chung tự điền

- Người ký, ngành nghề, tiểu mục theo tờ khai kỳ trước.
- Cơ quan thuế, địa chỉ, đại lý thuế theo HTKK trên máy, thiếu thì theo tờ khai kỳ trước.
- Người ký không có ở đâu: hỏi một lần cho bộ sổ.

20 Thuế TNCN và Xem trước khi đưa vào HTKK

GĐ164

Đủ bộ 05/KK, 05/QTT, 05-ĐKT-TH; soát trước khi chép vào HTKK

Mở ở đâu: Màn hình AI - Hoá đơn điện tử › Báo cáo & nhật ký › Thuế TNCN



Hình 20.1 - Nhóm Thuế TNCN (dưới Thuế GTGT, Thuế TNDN).



Hình 20.2 - Màn hình Xem trước dùng chung cho mọi nút xuất XML HTKK (số mẫu).

Chú thích

1. **Tờ khai 05/KK-TNCN (quý)**: Excel theo kỳ đang chọn; **Xuất XML 05/KK-TNCN**: xem trước rồi đưa vào HTKK.
2. **Quyết toán 05/QTT-TNCN** cả năm tài chính kèm bảng kê 05-1, 05-2, 05-3; **Xuất XML** đối chiếu tổng 05/KK các quý.
3. Dòng [!] phải xem, [?] nên kiểm tra, [i] thông tin.
4. **Đưa vào HTKK**: chỉ lúc này tờ khai mới được chép vào HTKK (còn [!] thì hỏi lại).

Các bước

1. Chọn kỳ (quý cho 05/KK, năm tài chính cho 05/QTT).
2. Bấm nút Xuất XML của tờ khai: tờ khai lập vào thư mục mới, **chưa vào HTKK**.
3. Đọc các dòng [!] trước; sai thì Đóng, sửa sổ / bảng lương rồi xuất lại.
4. Bấm **Đưa vào HTKK**, rồi Mở HTKK để soát và ghi.

Màn hình Xem trước kiểm gì

- So kỳ trước (Hồ sơ thuế, tờ khai lưu trữ, HTKK trên máy theo MST, lần xuất trước) - [?] khi biến động từ 50% và từ 10 triệu.
- Số chuyển kỳ: B01 số đầu năm, B02 / B03 cột năm trước, 01/GTGT [22] = [43].
- Kiểm chéo trong kỳ: tài sản = nguồn vốn, B03 [70] = B01 [110], 03/TNDN [A1] = B02 [50], 05/QTT [31] = tổng [29] các 05/KK.
- Kỳ này đã có trong HTKK: báo, không ghi đè; đã nộp: nhắc khai bổ sung.

Lưu ý


- Từ quý 3/2026 mẫu theo Thông tư 89/2026; XML lập theo khuôn HTKK đang nhận.
- 05/KK quý nộp chậm nhất ngày cuối tháng đầu quý sau.

21 Nhập toàn bộ dữ liệu HTKK theo MST

GĐ168

Một lần đọc thay cho nhập từng mẫu: số dư, chuyển kỳ, BCTC năm trước

Mở ở đâu: Màn hình AI - Hoá đơn điện tử › Báo cáo & nhật ký › Báo cáo tài chính › Nhập HTKK theo MST...



Hình 21.1 - Nút mới ở ô trống nhóm Báo cáo tài chính (viền vàng). Cũng có ở Hệ thống - Nguồn HTKK, tờ khai và BCTC kỳ trước.

Chú thích

1. Bấm **Nhập HTKK theo MST...** - phần mềm hỏi trước (chưa ghi gì) rồi đọc một lần mọi tờ khai của MST công ty.
2. Báo cáo 6 phần; dòng [!] số dư đầu năm của sổ lệch HTKK.
3. **Mở bảng chi tiết Excel** NhapHTKK_2026.xlsx: sheet Tong hop, Danh muc to khai, So du TK, So chuyen ky.
4. **Ghi số liệu BCTC năm trước**: qua hộp xem trước của Số liệu năm trước BCTC, bấm Đồng ý mới ghi (số cũ sao lưu).

Các bước


1. Mở sổ của năm tài chính cần nhập (bộ sổ đã khai MST công ty).
2. Bấm nút, đọc hộp hỏi, chọn Yes.
3. Đọc tóm tắt; mở báo cáo hoặc Excel; xử lý dòng [!] trước.
4. Có BCTC năm trước: chọn Ghi số liệu BCTC năm trước, xem trước, Đồng ý.

21 Nhập toàn bộ dữ liệu HTKK theo MST (tiếp)


```
NHẬP TOÀN BỘ DỮ LIỆU HTKK THEO MÃ SỐ THUẾ - NĂM TÀI CHÍNH 2026
Chỉ đọc HTKK và sổ: chưa ghi gì vào sổ, không sửa HTKK.

1. DANH MỤC TỜ KHAI TRÊN HTKK CỦA MÃ SỐ THUẾ
   1.396 tệp, 927 tờ khai (gộp các sheet phụ lục), 41 bản bổ sung, ...
   298 tệp bản sao dạng "tên (1).xml" bỏ qua - đọc tệp gốc như HTKK mở.
3. SỐ DƯ TÀI KHOẢN: CUỐI NĂM 2025 TRÊN HTKK - ĐẦU NĂM 2026 CỦA SỔ
[!] Số dư đầu năm của sổ khác số dư cuối năm trước trên HTKK ở 1 TK: TK 411 sổ -90.000.000 / HTKK -100.000.000.
4. QUYẾT TOÁN TNDN NĂM 2025 (03/TNDN)
[i] 03/TNDN năm 2025: [A1] -30.000.000; lỗ còn được chuyển sang năm 2026: 30.000.000
5. THUẾ GTGT (01/GTGT): SỐ CHUYỂN KỲ
[i] 01/GTGT gần nhất: tháng 03/2026 (bổ sung lần 1): [43] 1.300.000 -> [22] kỳ tháng 04/2026
[?] Năm 2026 chưa thấy tờ khai 01/GTGT trên HTKK trên máy / Hồ sơ thuế: tháng 02/2026
```

Hình 21.2 - Báo cáo NHAP_HTKK_2026.txt (rút gọn, số mẫu).



Hình 21.3 - Hộp chọn sau khi đọc.

Báo cáo 6 phần

1. Danh mục tờ khai theo nhóm: số tờ khai, bản bổ sung, mẫu cũ, kỳ đầu - cuối, thư mục chi nhánh.
2. BCTC năm trước (cột Năm trước B02 / B03, Số đầu năm B01).
3. Số dư từng TK cuối năm trước trên HTKK so số dư đầu năm của sổ.
4. 03/TNDN năm trước: lỗ còn được chuyển sang.
5. 01/GTGT gần nhất: [43] sang [22] kỳ sau; kỳ trong năm chưa thấy tờ khai.
6. 05/KK-TNCN năm nay, 05/QTT-TNCN năm trước.

An toàn

- Chỉ đọc HTKK (không sửa, không xoá tệp tờ khai) và chỉ đọc sổ.
- Số dư lệch: phần mềm không tự sửa - anh / chị sửa ở màn hình số dư đầu kỳ.
- Bản sao "tên (1).xml" do Windows / đồng bộ để lại bị bỏ qua: đọc đúng tệp HTKK mở.

22 Biểu mẫu 2026: mẫu mới HTKK, Mẫu số 33, lịch mới


GĐ170

Biết ngay khi HTKK đổi mẫu; thông báo biến động lao động theo NĐ 374/2025


Mở ở đâu: Tiện ích › Man hinh AI › Quan ly cong viec › Công việc thực tế của dữ liệu



Hình 22.1 - Quản lý công việc: dòng HTKK có mẫu mới (số mẫu).



Hình 22.2 - Hộp Mẫu tờ khai mới trên HTKK (hai dòng đầu là ví dụ).



Hình 22.3 - Tiện ích - Man hinh AI - Ket noi BHXH, thẻ 4. Lập mẫu biểu (rút gọn danh sách mẫu).

Chú thích hình

1. Thẻ **Công việc thực tế của dữ liệu**, khối **CÒN PHẢI LÀM**: Mức **HTKK** khi HTKK trên máy có mẫu tờ khai mới hoặc đổi phiên bản.
2. Chọn dòng, bấm **Mở màn hình làm việc này** (hoặc bấm đúp).
3. **Đã xem**: lấy danh mục hiện tại làm mốc - lần sau chỉ báo mẫu mới hơn (quét Project\Menu.xml của HTKK, chỉ đọc).
4. **Mẫu số 33**: tệp Mau33_BienDongLD_yyyymm.xlsx (sheet Mau 33) trong Excels\BHXH.
5. **Cài đặt** - khung Cài đặt lịch công việc (lưu theo bộ sổ): tích **Lịch báo cáo tai nạn lao động, an toàn vệ sinh lao động (trước 05/7 và 10/01)** và **Lịch điều tra doanh nghiệp hằng năm của Cục Thống kê (từ 01/4)** (mặc định tắt), bấm **Lưu cài đặt**.

Lịch việc mới (GĐ170)

- Thông báo biến động lao động (tăng / giảm trong tháng) - hạn ngày 02 tháng sau.
- Báo cáo BHTN đầu năm; hai lịch tuỳ chọn (chú thích 5).
- Soát rủi ro hoá đơn thêm R6 (thời điểm lập / ký) và R7 (người bán trong danh sách rủi ro) - mục 04.

Các bước

1. Xuất / xem trước một tờ khai bất kỳ để phần mềm quét mẫu HTKK lần đầu.
2. Thấy dòng HTKK ở Quản lý công việc: mở, đọc mẫu mới, chọn **Đã xem**.
3. Tháng có tăng / giảm lao động: Kết nối BHXH - thẻ 3 lưu phát sinh tháng - thẻ 4 tích Mẫu số 33 - **Lập mẫu biểu (Excel)**.

Lưu ý


- Không tự đổi mẫu đang xuất. Mẫu số 33: trình độ chuyên môn, lý do giảm điền tay.

23 Sổ và BCTC doanh nghiệp siêu nhỏ (TT 58/2026)


GĐ171 · GĐ176

Chọn cách nộp thuế - phần mềm lập đủ bộ sổ, B01 / B02-DNSN và XML

Mở ở đâu: Báo cáo - Sổ kế toán › Sổ kế toán - báo cáo hộ kinh doanh › Sổ và BCTC doanh nghiệp siêu nhỏ (TT 58/2026)



Hình 23.1 - Thẻ Sổ kế toán - báo cáo hộ kinh doanh (GĐ176: đổi tên, thêm 2 dòng cuối; rút gọn: khung Kỳ báo cáo không vẽ).



Hình 23.2 - Hộp 1: phương pháp nộp thuế (câu hỏi rút gọn).

Chú thích hình

1. Màn hình **Báo cáo - Sổ kế toán**, thẻ **Sổ kế toán - báo cáo hộ kinh doanh** (tên mới từ GĐ176): dòng cuối **Sổ và BCTC doanh nghiệp siêu nhỏ (TT 58/2026)**, bấm **Xem** (In, Xuất Excel cũng mở các hộp chọn dưới).
2. Chọn **Điều** theo cách nộp thuế (mặc định Điều 8). Phần mềm lấy cả năm tài chính, không hỏi kỳ.
3. Mỗi sổ một tệp Excel **TT58_S...** (S1, S2b, S2c, S2d, S3b, S4a - S4d) trong thư mục mới **TT58\ngày_giờ** của khách.
4. B01-DNSN, B02-DNSN: doanh nghiệp nộp thuế TNDN trên thu nhập tính thuế nộp cơ quan thuế trong 90 ngày sau năm tài chính.
5. **Excel + XML HTKK**: lập XML 58_BCTC_năm.xml, mở màn hình **Xem trước khi đưa vào HTKK** (Đưa vào HTKK, Mở thư mục, Mở tệp báo cáo, Mở Excel so sánh); **Chỉ Excel**: cửa sổ Báo cáo đối chiếu.

Các bước

1. Mở **Báo cáo - Sổ kế toán** - thẻ **Sổ kế toán - báo cáo hộ kinh doanh**, chọn dòng **Sổ và BCTC doanh nghiệp siêu nhỏ (TT 58/2026)**, bấm **Xem**.
2. Chọn Điều, kiểm tra các sổ đã tích sẵn.
3. Chọn Excel + XML HTKK; đọc 0_KET_QUA.txt (dòng **Đối chiếu với sổ**) và Excel so sánh.
4. Bấm **Đưa vào HTKK** rồi **Mở HTKK** để soát và ghi.

23 Sổ và BCTC doanh nghiệp siêu nhỏ (TT 58/2026) (tiếp)

GĐ171 · GĐ176

Bộ sổ và BCTC doanh nghiệp siêu nhỏ - Thông tư 58/2026

Tích các sổ, báo cáo cần lập (sổ bắt buộc của trường hợp đã chọn được tích sẵn; mỗi sổ một tệp Excel vào thư mục mới trong thư mục khách).

- ☐ Sổ doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ (S1 / S2a / S3a-DNSN)
- 3 ☑ Sổ chi tiết doanh thu, chi phí (S2b-DNSN)
- ☑ Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá (S2c-DNSN)
- ☑ Sổ chi tiết tiền (S2d-DNSN)
- ☑ Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế GTGT (S3b-DNSN)
- ☐ Sổ chi tiết thanh toán công nợ (S4a-DNSN) - tự chọn
- ☐ Sổ tài sản cố định (S4b-DNSN) - tự chọn
- ☐ Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế khác (S4c-DNSN) - tự chọn
- ☐ Sổ theo dõi vốn chủ sở hữu (S4d-DNSN) - tự chọn
- 4 ☑ Báo cáo tình hình tài chính (B01-DNSN) + XML 58_BCTC
- ☑ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DNSN) + XML 58_BCTC

Chọn / bỏ tất cả | Đồng ý | Huỷ

Hình 23.3 - Hộp 2: tích sổ, báo cáo (Điều 8 tích sẵn S2b, S2c, S2d, S3b, B01, B02).

Bộ sổ và BCTC doanh nghiệp siêu nhỏ - Thông tư 58/2026

B01-DNSN / B02-DNSN: lập loại tệp nào?

- 5 **Excel + XML HTKK (58_BCTC - xem trước rồi mới đưa vào HTKK)**
- Chỉ Excel

Đồng ý | Huỷ

Hình 23.4 - Hộp 3 (khi có tích B01 / B02).

TT58_B01_DNSN_2026.xlsx (số mẫu, rút gọn)

	A	B	C
1	**CHỈ TIÊU**	**Mã số**	**Số cuối năm**
2	1. Tiền	110	185.400.000
3	3. Hàng tồn kho	130	96.300.000
4	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	200	512.700.000

B01-DNSN

Hình 23.5 - Báo cáo B01-DNSN.

Lưu ý


- Chỉ đọc sổ; phần mềm vẫn hạch toán theo tài khoản, sổ TT58 lập từ chứng từ và số dư.
- Ô vàng tỷ lệ % thuế trên sổ doanh thu điền tay theo ngành.
- Chạy Tính lại giá xuất kho trước khi lập S2c.
- Doanh nghiệp nộp TNDN theo tỷ lệ % doanh thu không phải nộp BCTC.

24 Hộ kinh doanh: sổ TT 152/2025, tờ khai 01/CNKD


GĐ172 · GĐ176

Sổ S1a / S2a / S2b-HKD và 01/CNKD theo quý - xem trước rồi đưa vào HTKK

Mở ở đâu: **Báo cáo - Sổ kế toán** › **Sổ kế toán - báo cáo hộ kinh doanh** › **Sổ hộ kinh doanh TT 152/2025, tờ khai 01/CNKD**



Hình 24.1 - Thẻ Sổ kế toán - báo cáo hộ kinh doanh (GĐ176: đổi tên, thêm 2 dòng cuối; rút gọn: khung Kỳ báo cáo không vẽ).



Hình 24.2 - Hộp 1: trường hợp thuế của hộ (câu hỏi rút gọn).

Chú thích hình

1. Màn hình **Báo cáo - Sổ kế toán**, thẻ **Sổ kế toán - báo cáo hộ kinh doanh** (tên mới từ GĐ176; 7 sổ cũ + 2 dòng mới): dòng **Sổ hộ kinh doanh TT 152/2025, tờ khai 01/CNKD**, bấm **Xem**.
2. Trường hợp: đến 1 tỷ (S1a-HKD, chỉ thông báo doanh thu), tỷ lệ % trên doanh thu (S2a-HKD + 01/CNKD), hoặc TNCN trên thu nhập (S2b-HKD + 01/CNKD).
3. Nhóm ngành chính quyết định tỷ lệ % GTGT / TNCN cho TK doanh thu chưa có ánh xạ riêng.
4. **01/CNKD**: Excel 01_CNKD_Q3_2026.xlsx (sheet 01-CNKD Q3_2026, Chi tiet doanh thu, Can cu; chỉ tiêu [08] - [17]) + XML **01_CNKD_HKD_TT50_Q3_2026.xml** trong thư mục HoKinhDoanh\ngày_giờ - màn hình Xem trước, Đưa vào HTKK.

Các bước

1. Mở **Báo cáo - Sổ kế toán** - thẻ **Sổ kế toán - báo cáo hộ kinh doanh**, chọn dòng **Sổ hộ kinh doanh TT 152/2025, tờ khai 01/CNKD**, bấm **Xem**.
2. Chọn trường hợp, nhóm ngành, ánh xạ (lần đầu), kỳ.
3. Tích sổ và 01/CNKD, chọn **Excel + XML HTKK**.
4. Xem trước, bấm **Đưa vào HTKK**, **Mở HTKK**: chọn Tỉnh / Xã, ngân hàng rồi soát, ghi.
5. Ký và nộp trên eTax - phần mềm không ký, không nộp thay.

24 Hộ kinh doanh: sổ TT 152/2025, tờ khai 01/CNKD (tiếp)

GĐ172 · GĐ176

Hộ kinh doanh - sổ TT 152/2025 và tờ khai 01/CNKD (TT 50/2026)

Nhóm ngành nghề CHÍNH của hộ (tỷ lệ % thuế GTGT / TNCN trên doanh thu theo Phụ lục I ...).

3 **01 - Phân phối, cung cấp hàng hoá (GTGT 1%, TNCN 0,5%)**
02 - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu (5%, 2%)
03 - Cho thuê tài sản trừ bất động sản (5%, 5%)
04 - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu (3%, 1,5%)
05 - Cung cấp sản phẩm nội dung thông tin số (5%, 5%)
06 - Hoạt động kinh doanh khác (2%, 1%)

Đồng ý | Huỷ

Hình 24.3 - Hộp 2: nhóm ngành chính (câu hỏi rút gọn). Hộp 3 hỏi ánh xạ TK doanh thu, hộp 4 hỏi kỳ.

Hộ kinh doanh - sổ TT 152/2025 và tờ khai 01/CNKD (TT 50/2026)

Tích sổ, tờ khai cần lập (mục của trường hợp đã chọn được tích sẵn; mỗi mục một tệp vào thư mục mới HoKinhDoanh trong thư mục khách).

☐ S1a-HKD - Sổ doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ (hộ không chịu thuế GTGT, không nộp TNCN - doanh thu năm đến 1 tỷ)
☑ S2a-HKD - Sổ doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ (hộ nộp GTGT và TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu)
☐ S2b-HKD - Sổ doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ (hộ nộp GTGT theo tỷ lệ %, TNCN trên thu nhập tính thuế)
4 ☑ 01/CNKD - Tờ khai thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (TT 50/2026) + XML HTKK 01_CNKD_HKD_TT50

Chọn / bỏ tất cả | Đồng ý | Huỷ

Hình 24.4 - Hộp 5: tích sổ, tờ khai; sau đó hộp 6 hỏi Excel + XML HTKK hay Chỉ Excel.

Hộp 3, hộp 4 (không vẽ)

- Hộp 3 - ánh xạ TK doanh thu sang nhóm, ví dụ **5111=01;5113=02**; thêm **K** sau nhóm = không chịu thuế GTGT, **Z** = thuế suất 0%; gõ - để xoá, Huỷ = giữ nguyên.
- Hộp 4 - kỳ: **Cả năm tài chính**, **Quý** (hạn nộp ngày cuối tháng đầu quý sau) hoặc **Tháng** (hộ doanh thu năm trên 50 tỷ).

Cách tính, lưu ý


- [14] = ([11] - [12] - [13]) x tỷ lệ % GTGT; [17] = ([15] - [16]) x tỷ lệ % TNCN; [16] được trừ tối đa 1 tỷ / năm, trừ vào nhóm có tỷ lệ TNCN cao nhất trước.
- Chỉ đọc sổ. Địa điểm kinh doanh thứ 2 trở đi và phụ lục kèm theo nhập tay trên HTKK.

25 Trợ lý lập định mức NVL (sổ mới)


GĐ173

Sổ mới chưa có định mức: 4 câu hỏi, AI đề xuất định mức từng sản phẩm


Mở ở đâu: Giá thành › Danh mục › 2. Định mức tự động (AI) › Trợ lý lập định mức (sổ mới)



Hình 25.1 - Định mức tự động cho sản phẩm sau khi Trợ lý chạy (số mẫu; khung Phương pháp đề xuất định mức không vẽ).



Hình 25.2 - Bước 2: nguyên liệu chính (bước 2b cùng dạng: tích vật tư KHÔNG đưa vào định mức).



Hình 25.3 - Bước 3: sản phẩm cần định mức.

Chú thích hình

1. Nút **Trợ lý lập định mức (sổ mới)** - dành cho sổ mới chưa có định mức, chưa có lịch sử xuất kho.
2. **Bước 2**: nhóm của từng vật tư - Chính / Phụ / Bao bì / Năng lượng / Không vào giá thành; nguyên liệu chính chia nhau khối lượng sản phẩm.
3. **Bước 3**: tên có gram / ml (ví dụ 13 g, 500 ml) thì AI cân bằng khối lượng; không có thì chỉ dùng tỷ lệ giá bán (vàng).
4. Lưới NVL: cột **Nguồn** ghi cách tính và khoảng thấp - cao; dòng xanh / vàng / đỏ theo mức tin cậy; bấm đúp để sửa số.
5. **Ghi vào định mức**: hỏi trước khi ghi; mã đã có định mức tháng này hỏi ghi đè.

Các bước (bốn hộp hỏi)

1. Chọn tháng, bấm **Trợ lý lập định mức (sổ mới)**.
2. **Bước 1** - Công ty làm gì?: chọn ngành trong danh sách (ví dụ Nhựa gia dụng, Cơ khí, Nội thất, Thực phẩm) hoặc Khác. Gợi ý theo ngành mẫu chỉ có độ tin cậy thấp.
3. **Bước 2** nguyên liệu chính; **Bước 2b** tích vật tư KHÔNG đưa vào định mức (Huỷ = không loại mục nào); **Bước 3** sản phẩm.
4. Xem lưới, bấm đúp sửa số, bấm **Ghi vào định mức**.

Kết quả

- Mã tin cậy từ 50% được tự tích **Chọn ghi**; phương án hiện là **Trợ lý AI (sổ mới)**.
- Excel **De xuat dinh muc ngày giờ.xlsx** tự mở, gồm 4 trang: Đề xuất, Nhóm NVL, Sản phẩm, Căn cứ.

Lưu ý


- AI chỉ đề xuất - chỉ ghi khi bấm Ghi vào định mức và trả lời Yes.
- Không gọi dịch vụ AI bên ngoài; ngành, nguyên liệu chính, vật tư loại ra được nhớ theo bộ sổ.
- Đã có số liệu sản xuất: dùng thêm Định mức theo tỷ lệ giá bán (mục 17).

26 Hồ sơ kèm chứng từ, yêu cầu chứng từ khách

GĐ174

Mỗi giao dịch đủ bộ chứng từ chưa - thiếu thì lập thư xin khách

Mở ở đâu: Tiện ích › Man hinh AI › Bao cao va nhat ky › Chứng từ kế toán



Hình 26.1 - Nhóm Chứng từ kế toán: hai nút mới (viền vàng); kỳ lấy theo ô Kỳ / từ / đến.



Hình 26.2 - Kết quả soát (số mẫu).

ho_so_chung_tu_..._.xlsx - sheet Chi tiet (số mẫu, rút gọn cột)

	A	B	C	D	E
1	**Nghiệp vụ**	**Hoá đơn / CT**	**Tiền**	**Chứng từ kèm theo**	**Trạng thái**
2	Mua hàng	HĐ 0000456 15/08/2026	12.000.000	Hợp đồng; phiếu nhập kho; thanh toán không tiền mặt	THIẾU
3	Tiền lương	Tháng 08/2026	86.500.000	Bảng chấm công; bảng lương có ký nhận	Đủ

Tong hop | Chi tiet | Thieu | Giai trinh | Yeu cau khach | Can cu

Hình 26.3 - Excel 6 sheet; trạng thái Đủ / THIẾU / Chờ phát sinh / Tự khai / Không áp dụng.

Chú thích hình

1. **Hồ sơ kèm chứng từ**: mỗi hoá đơn / tháng lương một bộ chứng từ phải có (hợp đồng, phiếu nhập / xuất, thanh toán không tiền mặt từ mốc của Bộ tham số năm, bảng lương, biên bản...).
2. **Mở Excel hồ sơ**: sheet Giai trinh dùng làm bộ giải trình khi cơ quan thuế hỏi.
3. **Xem giao dịch THIẾU**: chọn một giao dịch - YES mở chứng từ trên sổ.
4. **Đánh dấu đã có ngoài sổ**: giấy tờ đã kẹp hồ sơ - lần soát sau coi là đủ (chỉ ghi dấu, không sửa sổ).
5. **Yêu cầu chứng từ khách**: thư yêu cầu bổ sung (trang sau).

Các bước

1. Chọn kỳ (tháng / quý) ở thanh Kỳ.
2. Bấm **Hồ sơ kèm chứng từ**, đọc tóm tắt.
3. Xem giao dịch THIẾU; cái nào đã có bản giấy thì **Đánh dấu**.
4. Còn thiếu: bấm **Yêu cầu chứng từ khách** lập thư gửi khách.
5. Khách gửi xong: **Nhận chứng từ khách đã gửi**, rồi **Soát lại**.

Cũng mở từ


- Quản lý công việc: dòng Mức **Chứng từ** - Hồ sơ kèm chứng từ, yêu cầu chứng từ khách (mỗi quý).

Lưu ý

- Chỉ đọc sổ; chỉ ghi dấu vào bảng riêng.
- Phần mềm không tự gửi thư, không xoá tệp của khách.

26 Hồ sơ kèm chứng từ, yêu cầu chứng từ khách (tiếp)


GĐ174



Hình 26.4 - Nút Yêu cầu chứng từ khách (số mẫu).



Hình 26.5 - Thư yêu cầu (HTML; có bản TXT để chép gửi Zalo).



Hình 26.6 - Nhận chứng từ khách gửi (số mẫu).

Chú thích

1. **Lập thư** từ kết quả soát: danh sách chứng từ khách cần bổ sung.
2. Mở thư **HTML** để in / gửi email, hoặc **TXT** để chép gửi Zalo; tệp lưu ở ket-qua\yeu-cau-chung-tu của khách. **Sửa rồi anh / chị tự gửi**.
3. Thư mục nhận của khách: **den\hoadon**, **den\sophu**, **den\luong**, **den\khac** (kèm HUONG_DAN_GUI_CHUNG_TU.txt cho khách).
4. **Nhận chứng từ khách đã gửi**: quét tệp mới trong den\.
5. Hoá đơn XML / ZIP vào luồng tải hoá đơn (chống trùng); sổ phụ vào Import sổ phụ (thư mục trỏ sẵn).
6. **Đã xem**: ghi mốc - lần sau không báo lại các tệp này.

Quy trình mỗi quý

1. Soát hồ sơ, đánh dấu giấy tờ đã có.
2. Lập thư yêu cầu, sửa, gửi khách (email / Zalo).
3. Khách chép tệp vào thư mục den\ (thư mục dùng chung / ổ mạng / gửi qua email rồi anh chị chép vào).
4. Nhận chứng từ, đọc hoá đơn / sổ phụ, soát lại - giao dịch THIẾU giảm dần.

Lưu ý

- Quản lý công việc báo khi khách gửi tệp mới.
- Phần mềm không xoá, không đổi tên tệp khách gửi.

27 Sắp xếp lại menu Hệ thống, Dữ liệu và thẻ Hệ thống trên màn hình AI


GĐ176

Chức năng mới về đúng chỗ: menu Hệ thống có dấu, thẻ Hệ thống, Báo cáo quản trị, tham số theo module

Mở ở đâu: Màn hình chính › Hệ thống

hoặc: Màn hình AI - Hoá đơn điện tử › Hệ thống

hoặc: Tiện ích › Man hinh AI › He thong



Hình 27.1 - Menu Hệ thống sau GĐ176 (đủ dòng; dòng D:\KETOAN\... là tệp dữ liệu mở gần đây - ví dụ).

Menu Dữ liệu

- Chỉ còn các dòng cũ: Kiểm tra nhập xuất tồn, Tính lại giá xuất kho, Chứng từ kết chuyển, Khoá số liệu tháng, Chuyển năm mới, Lập lại phiếu xuất giá vốn...
- 14 dòng không dấu GĐ152 - GĐ172 ở cuối menu đã ẩn - nơi mở mới ở bảng trang sau.

Chú thích hình

1. Menu **Hệ thống** trên màn hình chính - phần trên giữ nguyên (Mở tệp dữ liệu ... Đăng ký mật khẩu, các tệp dữ liệu mở gần đây).
2. Nhóm dữ liệu và nguồn kỳ trước: **Chuyển dữ liệu sang Unicode**, **Sửa chữ tiếng Việt bị lỗi dấu**, **Nguồn HTKK, tờ khai và BCTC kỳ trước** (dòng **Lấy số liệu năm trước cho BCTC ngay** và dòng **Số liệu năm trước cho BCTC: xem, xoá hoặc lấy từ tệp khác** thay mục Số liệu năm trước BCTC đã ẩn).
3. Nhóm kiểm soát và nhiều bộ sổ (5 dòng) - chuyển từ cuối menu Dữ liệu, nay **có dấu**.
4. **Đổi người sử dụng**, **Kết thúc chương trình** ở cuối menu.

Các bước


1. Cài gói rồi **Full Compile - Save - Make .exe** (chưa Make .exe thì menu vẫn như cũ).
2. Việc kiểm soát, khoá sổ, sao lưu, nhiều bộ sổ: **Hệ thống** trên màn hình chính, hoặc thẻ **Hệ thống** khi đang ở màn hình AI.
3. Báo cáo cho chủ doanh nghiệp, lãi, tồn kho, dòng tiền, thuế TNDN dự kiến: **Báo cáo - Sổ kế toán** - thẻ **Báo cáo quản trị** (mục 11 - 14, 07).
4. Sổ hộ kinh doanh, sổ doanh nghiệp siêu nhỏ: thẻ **Sổ kế toán - báo cáo hộ kinh doanh** (mục 23, 24).
5. Tham số lương, BHXH, thuế: ngay trong từng module (mục 08).

Lưu ý

- Không bỏ chức năng nào - chỉ đổi chỗ mở; không đổi cách tính, không đổi dữ liệu.
- Báo cáo quản trị: 20 chỉ tiêu Excel cũ ẩn; cần dùng lại thì đặt registry **UNESCO_AI\GiaoDien BCQTCu = 1** (HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings) - 6 dòng mới sang cột phải.
- Người dùng chỉ xem không chạy được các nút kiểm soát, nhiều bộ sổ (như trên menu).

27 Sắp xếp lại menu Hệ thống, Dữ liệu và thẻ Hệ thống trên màn hình AI (tiếp)

GĐ176



Hình 27.2 - Màn hình AI, thẻ Hệ thống (cuối hàng thẻ; hàng thẻ rút gọn): 4 nhóm nút cạnh nhau.

Chú thích hình

5. Thẻ **Hệ thống** ở cuối hàng thẻ, sau Cổng dịch vụ công. **Tiện ích - Man hinh AI - He thong** mở thẳng thẻ này.
6. Dòng ghi chú: các mục này cũng có trên menu Hệ thống của màn hình chính.
7. Bốn nhóm: **Dữ liệu và nguồn kỳ trước**, **Kiểm soát và sao lưu**, **Nhiều bộ sổ (dịch vụ kế toán)**, **Phiên làm việc** - mỗi nút mở đúng chức năng như dòng menu cùng tên.
8. **Bảng điều hành khách hàng**, **Đổi người sử dụng**, **Kết thúc chương trình**: phần mềm đóng màn hình AI trước rồi mới làm.

Trước GĐ176 - từ GĐ176 mở ở đâu

TRƯỚC (CUỐI MENU DỮ LIỆU, KHÔNG DẤU)	TỪ GĐ176	MỤC
Diem san sang khoa so thang...	Hệ thống - Điểm sẵn sàng khoá sổ tháng; thẻ Hệ thống	03
Sao luu tu dong, kiem toan ven...	Hệ thống - Sao lưu tự động và kiểm tra dữ liệu; thẻ Hệ thống	03
Soat rui ro hoa don truoc ky khai...	Hệ thống - Soát rủi ro hoá đơn trước kỳ khai; thẻ Hệ thống	04
Bang dieu hanh khach hang...	Hệ thống - Bảng điều hành khách hàng; thẻ Hệ thống	05
Nhat ky AI da lam gi (theo thang)...	Màn hình AI - Báo cáo & nhật ký - AI đã làm gì tháng này... (dòng menu ẩn vì trùng)	06
Du bao dong tien 4-13 tuan...	Báo cáo quản trị - Dự báo dòng tiền 4 - 13 tuần (biểu đồ)	07
Bo tham so nam (luong, BHXH, thue)...	Lương nhân viên - Tham số lương năm; Lao động, bảo hiểm - Tham số BHXH năm; Màn hình AI - Thuế TNDN - Tham số thuế năm…	08
Chay hang loat cac bo so (qua dem)...	Hệ thống - Chạy hàng loạt các bộ sổ (qua đêm); thẻ Hệ thống	10
Lai theo mat hang / khach hang...	Báo cáo quản trị - Lãi theo mặt hàng, khách hàng, tháng (biểu đồ)	11
Ton kho thong minh (cham luan chuyen, can dat hang)...	Báo cáo quản trị - Tồn kho: chậm luân chuyển, cần đặt hàng, ABC (biểu đồ)	12
Thue TNDN du kien ca nam, kich ban...	Báo cáo quản trị - Thuế TNDN dự kiến cả năm, kịch bản (biểu đồ)	13
Bao cao chu doanh nghiep (1 trang)...	Báo cáo quản trị - Báo cáo một trang cho chủ doanh nghiệp (có biểu đồ)	14
Bo so va BCTC doanh nghiep sieu nho (TT 58/2026)...	Sổ kế toán - báo cáo hộ kinh doanh - Sổ và BCTC doanh nghiệp siêu nhỏ (TT 58/2026)	23
Ho kinh doanh: so TT 152/2025 va to khai 01/CNKD...	Sổ kế toán - báo cáo hộ kinh doanh - Sổ hộ kinh doanh TT 152/2025, tờ khai 01/CNKD	24
Hệ thống - Số liệu năm trước BCTC (Excel / XML / HTKK)...	Ẩn - dùng Hệ thống - Nguồn HTKK, tờ khai và BCTC kỳ trước - Lấy số liệu năm trước cho BCTC ngay; xem, xoá, lấy từ tệp khác: dòng Số liệu năm trước cho BCTC	19
Hệ thống - Trung tâm kiểm tra Unicode / R24	Ẩn (màn hình kỹ thuật)	

28 Định mức - Giá thành thông minh: bản đồ

GĐ161 · GĐ175b

Mỗi mã thành phẩm cần định mức NVL trước khi tính giá thành. Chọn cách lập định mức theo tình trạng sổ, rồi đi theo trình tự 7 bước.

Mở ở đâu: Màn hình chính › biểu tượng Giá thành › Trình tự giá thành tháng

1. Dữ liệu sổ
Hoá đơn mua và bán, phiếu xuất và nhập kho, chi phí 154, phiếu kết chuyển thành phẩm

›

2. Định mức NVL
Theo mã, tự động, theo tỷ lệ giá bán, hoặc Trợ lý lập định mức (sổ mới)

›

3. Trình tự 7 bước
Đèn màu cho từng bước; làm từ trên xuống (mục 29)

›

4. Tính và ghi
Kết chuyển thành phẩm (mục 18); nhân công, chung chia theo tiêu thức (mục 32)

›

5. Kiểm tra
Báo cáo kiểm tra giá thành: giá thành so giá bán, so tỷ lệ mục tiêu (mục 16)

TÌNH TRẠNG SỔ	CÁCH LÀM	XEM MỤC
Sổ mới, chưa có định mức, đã có hoá đơn mua và bán	Trợ lý lập định mức (sổ mới): trả lời 4 câu, AI đề xuất từng sản phẩm; xem rồi ghi	30 · 25
Sản phẩm mới của sổ đã chạy, có sản phẩm tương tự	Định mức tự động cho sản phẩm: lấy định mức mã nền, nhân hệ số theo gram hoặc ml	25
Đã biết giá vốn trên giá bán, muốn lập định mức theo tỷ lệ	Định mức theo tỷ lệ giá bán: khai một bộ tỷ lệ, xem trước rồi ghi	31 · 17
Đã có định mức đúng, chỉ sửa vài dòng	Định mức NVL theo mã, sửa tay từng dòng	15
Chưa rõ mã nào thiếu	Mở bước 2 của Trình tự: danh sách mã thiếu định mức, rồi chọn cách ở trên	29

Chú thích

1. Màn hình **Trình tự giá thành tháng** chỉ đọc sổ. Chỉ bước 0 (loại hình) ghi ngay; các bước khác mở màn hình riêng để làm, và ghi ở đó.
2. Định mức có **tháng hiệu lực**: tháng đang xem dùng bản định mức có tháng hiệu lực gần nhất, không sau tháng đó.
3. Sau khi ghi định mức, mở **Kết chuyển thành phẩm**, chọn phiếu tháng đó và **Ghi lại** để giá thành dùng định mức mới.
4. Định mức theo tỷ lệ giá bán dùng chung mã kích hoạt AI như Định mức tự động (mục 17).

Thứ tự đọc trong tài liệu


1. Mục 29: 7 bước, làm gì và xong khi nào.
2. Mục 30 hoặc 31: lập định mức NVL, chi tiết từng cách.
3. Mục 32 và 33: tính, kiểm và xử lý đèn vàng, đèn đỏ.

29 Trình tự 7 bước: làm gì, xong khi nào

GĐ161 · GĐ165

Làm từ trên xuống. Đèn cho biết bước nào xong, bước nào cần xem; bấm Làm bước này để mở đúng màn hình của bước.

Mở ở đâu: Màn hình chính › biểu tượng Giá thành › Trình tự giá thành tháng



Hình 29.1 - Trình tự 7 bước (số mẫu: đèn minh hoạ, tháng thật có thể khác).

Chú thích hình

1. Ô **Tháng** và nút **Kiểm lại**: bấm sau khi sửa số liệu.
2. Đèn: xanh lá xong, vàng cần xem, đỏ thiếu, xám không áp dụng.
3. Dòng nền xanh, chữ đậm là bước cần làm đầu tiên.

Lưu ý

- Bước 2 chỉ liệt kê mã có phiếu kết chuyển hoặc xuất 155 trong tháng mà chưa có định mức.
- Sau mỗi lần sửa, bấm Kiểm lại trước khi tin vào đèn.

BƯỚC	LÀM GÌ	XONG KHI (ĐÈN XANH)
0. Loại hình sản xuất	Chọn một lần cho bộ sổ: hàng loạt theo điện, hàng loạt không theo điện, theo đơn hàng hoặc công trình, gia công.	Đã chọn loại hình. Đổi được bất cứ lúc nào; không đổi cách tính giá thành.
1. Hồ sơ định mức	Kiểm nguyên liệu chính và mã điện (sổ theo điện). Có thể nạp hồ sơ mẫu theo ngành (nút Nhập hồ sơ), rồi chọn mã của sổ và Ghi.	Có nguyên liệu chính; sổ theo điện có mã điện. Theo đơn hàng hoặc gia công thì không bắt buộc.
2. Định mức NVL	Mã thành phẩm có phiếu kết chuyển hoặc xuất 155 trong tháng mà chưa có định mức. Chọn cách lập: mục 25, 30, 31 hoặc nhập theo mã (mục 15).	Không còn mã thiếu. Mã thiếu định mức thì phần NVL trong giá thành bằng 0.
3. Chi phí tháng	Chi phí đã tập hợp: Nợ 1541 / 1542 / 1543 (sổ TT99: 621 / 622 / 627), không kể bút toán nội bộ với 154, 155, 911.	Có nhân công và chi phí chung. Thiếu thường do chưa hạch toán lương, khấu hao, điện vào 1542 / 1543.
4. Sản lượng thành phẩm	Đếm phiếu kết chuyển thành phẩm của tháng. Chưa có phiếu thì mở Kết chuyển thành phẩm, bấm Lấy từ NXT (theo xuất bán 155 / 632) hoặc Chép tháng trước.	Có phiếu của tháng. Tháng không có chi phí sản xuất và không có thành phẩm thì đèn xám.
5. Tính và ghi giá thành	Kiểm mã có sản lượng mà giá thành bằng 0; cho biết nhân công đang tính theo định mức hay theo chi phí thực tế.	Không còn mã giá thành bằng 0. Bổ sung định mức hoặc chi phí, rồi Ghi lại phiếu.
6. Kiểm tra kết quả	Bấm Làm bước này để lập Báo cáo kiểm tra giá thành (Excel và HTML) cho tháng đang chọn.	Không có mã giá thành cao hơn giá bán. Mã chưa bán trong tháng được so với giá bán của tháng gần nhất có bán, báo cáo ghi rõ tháng.

30 Trợ lý lập định mức: cách trả lời và đọc kết quả

GĐ173 · GĐ175b

Sổ mới chưa có định mức. Trả lời 4 câu, AI đề xuất định mức NVL cho từng sản phẩm; anh / chị xem, sửa, rồi mới ghi.

Mở ở đâu: **Giá thành** › **Danh mục** › **2. Định mức tự động (AI)** › **Trợ lý lập định mức (sổ mới)**

Câu 1: Ngành
AI đề xuất; chọn một ngành

›

Câu 2: Nguyên liệu chính
Tích NVL đưa vào định mức; 2b: vật tư không vào giá thành

›

Câu 3: Sản phẩm cần lập
Mã chưa có định mức được tích sẵn

›

AI tính 4 cách
Lấy kết quả ở giữa; ghi nguồn và khoảng thấp - cao

›

Xem, sửa, Ghi
Ghi vào định mức, hỏi trước khi ghi đè

CÂU HỎI	AI ĐÃ LÀM SẴN	ANH / CHỊ LÀM GÌ
1. Ngành	Đề xuất theo tên công ty, sản phẩm bán ra và NVL mua vào.	Chọn ngành. Chọn Khác nếu không có ngành phù hợp: khi đó chỉ dùng cơ cấu mua vào và tỷ lệ giá bán.
2. Nguyên liệu chính	Tích sẵn theo từ khoá ngành, NVL mua nhiều và NVL chủ đạo trong Hồ sơ định mức.	Bỏ tích chỗ sai; tích thêm NVL cần đưa vào định mức.
2b. Vật tư không vào giá thành	Hiện danh sách vật tư để chọn.	Tích những vật tư không đưa vào giá thành, để AI không lập định mức cho chúng.
3. Sản phẩm cần lập	Tách gram hoặc ml từ tên, kèm doanh thu; mã chưa có định mức được tích sẵn.	Bổ sung gram hoặc ml vào tên nếu thiếu (ví dụ 13 g, 500 ml). Không có gram thì AI không cân bằng khối lượng được.

Bốn cách AI tính, lấy kết quả ở giữa

- **A** **Sản phẩm tương tự** cùng sổ: lấy định mức mã nền, nhân hệ số theo gram hoặc ml.
- **B** **Cân bằng khối lượng**: gram x (1 + hao hụt), chia theo cơ cấu mua vào.
- **C** **Tỷ lệ giá bán**: giá bán x % NVL của ngành, chia theo đơn giá tồn kho.
- **D** **Mẫu ngành**: chỉ cơ cấu, độ tin cậy thấp.

Điện: theo Hồ sơ (kg NVL / kWh) hoặc theo mẫu ngành. Cột Nguồn ghi cách tính đã dùng cho từng NVL.

Lưới NVL của sản phẩm đang chọn (số mẫu)

Mã NVL	Tên NVL	ĐVT	Lượng / 1 ĐVT	Nguồn	Khoảng thấp - cao
PP01	Hạt nhựa PP	kg	0,0137	Cân bằng khối lượng; tỷ lệ giá bán	0,0120 - 0,0150
DIEN	Điện sản xuất	kWh	0,021	Mẫu ngành	0,018 - 0,024

Hình 30.1 - Lưới NVL sau khi Trợ lý chạy: cột Nguồn và khoảng thấp - cao; dòng xanh, vàng, đỏ theo mức tin cậy.

MÀU DÒNG	KHI NÀO	CÓ GHI ĐƯỢC KHÔNG
Xanh	Có gram hoặc giá bán, và các cách tính cho kết quả gần nhau.	Ghi được sau khi xem.
Vàng	Chỉ có mẫu ngành, dung tích ước từ vỏ chứa, hoặc các cách tính lệch nhau nhiều.	Ghi được, nhưng xem lại trước.
Đỏ	Không có gram và không có giá bán: chỉ có cơ cấu; hoặc NVL thiếu đơn giá tồn kho.	Không ghi. Sửa số hoặc bổ sung dữ liệu, rồi lập lại.

31 Định mức theo tỷ lệ giá bán: khai, tính, ghi

GĐ163

Khai một bộ tỷ lệ giá vốn trên giá bán, rồi để máy lập định mức NVL cho các mã trong phạm vi. Xem trước, sửa, rồi mới ghi.

Mở ở đâu: Giá thành › Danh mục › 2. Định mức theo tỷ lệ giá bán › cần mã kích hoạt AI

1. **Chọn phạm vi**: Toàn bộ sổ, Lô sản xuất (mọi mã trên phiếu của lô) hoặc Một mã thành phẩm. Cấp mã thay cấp lô, lô thay sổ. Lô mới chưa có phiếu: tạo lô ở Danh sách lô sản xuất và lập phiếu kết chuyển trước.
2. **Chọn tháng hiệu lực**: tỷ lệ dùng từ tháng đó đến khi có bản của tháng sau trong năm tài chính. Chưa có bản của tháng đó thì màn hình điền bản gần nhất.
3. **Khai tỷ lệ** theo cách 1 hoặc cách 2. Màn hình đã có số AI đề xuất (thực tế 3 tháng gần nhất, sản phẩm tương tự hoặc mẫu theo loại hình); sửa rồi Lưu.
4. **Xem màu dòng kiểm**, sửa rồi bấm Lưu tỷ lệ. Lưu thay bản cùng tháng và có nhật ký.
5. **Đề xuất định mức** cho mọi mã trong phạm vi. Đỏ không ghi, vàng cần xem; bấm đúp dòng NVL để sửa lượng.
6. **Ghi định mức** theo phiên bản tháng: phần mềm hỏi có ghi cả mã vàng không, mã đã có định mức tháng đó thì ghi đè hay bỏ qua. Rồi mở Kết chuyển thành phẩm, chọn phiếu tháng đó và Ghi lại.

Ví dụ tính (số mẫu)

Giá bán 1.000; NVL 60 % (cách 2); cơ cấu PP 75 % / MAU 25 %;
đơn giá PP 30.000, MAU 20.000; hao hụt 3 %.

```
Lượng PP  = 1.000 x 60 % x 75 % / 30.000 / 1,03
          = 0,014563
Lượng MAU = 1.000 x 60 % x 25 % / 20.000 / 1,03
          = 0,007282

Kiểm (kể cả hao hụt 3 %):
PP:  0,014563 x 1,03 x 30.000 = 450
MAU: 0,007282 x 1,03 x 20.000 = 150
Cộng 600 = 60 % x 1.000
```

Khai tỷ lệ giá bán (số mẫu)

Mã	Giá bán / ĐVT	Giá vốn % giá bán	NVL	Nhân công	Chung	Dòng kiểm
LY13	1.000	78 %	60 %	8 %	12 %	Xanh
HOP500	1.000	115 %	90 %	10 %	15 %	Đỏ, không lưu

Hình 31.1 - Lưới khai tỷ lệ (số mẫu): HOP500 trên 100 % giá bán nên không lưu được.

CÁCH KHAI	NHẬP GÌ
Cách 1	Giá vốn % giá bán, và cơ cấu NVL / nhân công / chung (cộng 100 %). Ví dụ: giá vốn 80 % = NVL 75 % + NC 10 % + chung 15 %.
Cách 2	Ba tỷ lệ trên giá bán: NVL, nhân công, chung. Ví dụ: NVL 60 %, NC 8 %, chung 12 %. Ô của cách kia khoá và tự đổi theo.

Màu dòng kiểm

1. **Xanh**: bình thường, lưu được.
2. **Vàng**: giá vốn dưới 30 % hoặc trên 95 % giá bán.
3. **Đỏ**: trên 100 %, có số âm, NVL bằng 0 hoặc cơ cấu không cộng 100 %. Không lưu được.

Cơ cấu NVL lấy theo thứ tự

1. Định mức đang có của mã.
2. Sản phẩm tương tự (mã nền).
3. Nguyên liệu chính trong Hồ sơ định mức; nhiều loại thì chia theo giá trị nhập kho 152 trong năm.
4. Tự chọn: Sửa cơ cấu NVL, gõ dạng PP=70; MAU=30 (cộng 100).

Giá bán tham chiếu

1. Mặc định: hoá đơn bán (511) của tháng này, rồi các tháng trước, sau đó giá danh điểm.
2. Phạm vi Một mã có thể gõ giá tay. Giá bán các tháng chênh trên 30 % thì tô vàng, cần xem trước khi ghi.

32 Tiêu thức tỷ lệ giá bán và báo cáo mục tiêu

GĐ161 · GĐ163

Tỷ lệ giá bán không đổi giá thành ghi sổ, vẫn là chi phí thực tế. Nó chia nhân công và chi phí chung cho đúng đối tượng, và làm mục tiêu để kiểm tra.

Mở ở đâu: Giá thành › 3. Phân bổ chi phí theo đối tượng › ô Nhân công / Chi phí chung › 5 - Theo tỷ lệ giá bán ; báo cáo: Giá thành › Danh mục › 6. Báo cáo kiểm tra giá thành

Cách chia (tiêu thức 5)

Trọng số nhân công của mã = sản lượng quy đổi x giá bán x % nhân công đã khai

Trọng số chi phí chung của mã = sản lượng quy đổi x giá bán x % chung đã khai

Phần của mã = chi phí cần chia x trọng số của mã / tổng trọng số

Ví dụ (số mẫu): hai mã trên cùng một phiếu kết chuyển, chi phí nhân công thực tế 18.000.000 đ cần chia.

MÃ	SẢN LƯỢNG	GIÁ BÁN	% NC	TRỌNG SỐ	NHẬN
Mã A	100	1.000	10%	10.000	10.000.000 đ (55,6 %)
Mã B	50	2.000	8%	8.000	8.000.000 đ (44,4 %)

- Tiêu thức 5 chỉ có ở ô nhân công và ô chi phí chung; ô NVL không có tiêu thức này.
- Tỷ lệ chỉ làm trọng số chia và mục tiêu kiểm tra. Giá thành ghi sổ vẫn là chi phí thực tế.
- Nếu một mã trong tháng chưa khai tỷ lệ, cả nhóm chia đó chuyển sang chia theo chi phí NVL và phần mềm báo.
- Đổi tiêu thức hoặc bật, tắt giá thành theo đối tượng: sao lưu sổ, rồi Ghi lại toàn bộ năm để các phiếu tính lại.

Báo cáo kiểm tra giá thành (Excel)

SHEET	NỘI DUNG
GiaThanh_GiaBan	Giá thành và giá bán / ĐVT, tỷ lệ, lãi gộp, NVL / NC / SXC trên giá bán, giá vốn xuất bán.
KyNay_KyTruoc	So với tháng gần nhất có sản xuất, tách NVL / nhân công / chung.
TheoThang	Giá thành theo từng tháng.
MucTieu	Thực tế so với tỷ lệ mục tiêu đã khai; phần chênh tách NVL / nhân công / chung.
CanhBao	Giá thành bằng 0, cao hơn giá bán, lãi mỏng, đổi trên 25 %, lệch tỷ lệ mục tiêu trên 20 %.

MucTieu (số mẫu)

Mã	Giá TT / ĐVT	Giá bán / ĐVT	Tỷ lệ	Mục tiêu	Chênh
LY13	780	1.000	78 %	80 %	-2
HOP500	1.150	1.000	115 %	80 %	+35

GiaThanh_GiaBan | MucTieu | CanhBao

Hình 32.1 - Sheet MucTieu: HOP500 có giá thành cao hơn giá bán, lệch trên 20 % nên nằm trong CanhBao.

33 Đèn vàng, đèn đỏ: xử lý và kiểm cuối tháng

GĐ161 · GĐ163 · GĐ173

Mỗi đèn có một việc cần làm. Làm đủ các việc dưới đây trước khi khoá sổ tháng.

Mở ở đâu: Giá thành › Trình tự giá thành tháng › Làm bước này ở bước có đèn vàng hoặc đỏ

DẤU HIỆU	NGUYÊN NHÂN THƯỜNG GẶP	LÀM GÌ
Bước 2 đỏ: mã thiếu định mức	Mã có phiếu kết chuyển hoặc xuất 155 trong tháng mà chưa có định mức NVL.	Lập bằng Trợ lý (sổ mới), Định mức tự động hoặc tỷ lệ giá bán (mục 25, 30, 31); rồi Ghi định mức.
Bước 3 vàng: thiếu nhân công hoặc chi phí chung	Chưa hạch toán lương, khấu hao, điện vào 1542 / 1543.	Hạch toán đủ, rồi bấm Làm bước này để mở phân bổ chi phí.
Bước 5: mã giá thành bằng 0	Thiếu chi phí tháng hoặc thiếu định mức; chưa ghi phiếu kết chuyển.	Bổ sung định mức hoặc chi phí; mở Kết chuyển thành phẩm, chọn phiếu và Ghi lại.
Bước 6: giá thành cao hơn giá bán	Phân bổ chi phí cao, giá bán thấp, hoặc định mức lệch thực tế.	Xem lại phân bổ và giá bán; đối chiếu định mức. Nếu mã đang bán dưới giá thành, tỷ lệ đề xuất trên 100 % sẽ không lưu được: gõ tỷ lệ mục tiêu dưới 100 % rồi Lưu tỷ lệ.
Tỷ lệ giá bán dòng đỏ, không lưu được	Tổng trên 100 %, có số âm, NVL bằng 0, hoặc cơ cấu không cộng 100 %.	Sửa số cho đến khi dòng kiểm không đỏ, rồi Lưu tỷ lệ.
Định mức đề xuất đỏ: NVL thiếu đơn giá	NVL chưa có đơn giá tồn kho nên không tính được lượng.	Bổ sung giá cho NVL (nhập kho NVL đó có giá), rồi Đề xuất lại.
Mã chưa có giá bán	Mã chưa bán và chưa có giá danh điểm.	Chọn Một mã thành phẩm, Nhập tay giá bán, rồi Lưu tỷ lệ.

Checklist cuối tháng

1. Sao lưu sổ. Lần đầu dùng tính năng này, chạy thử trên bản sao sổ.
2. Trình tự: các bước 0 - 6 xanh, hoặc đèn vàng đã có lý do.
3. Định mức theo tỷ lệ: Đề xuất, xem đỏ và vàng, rồi Ghi định mức.
4. Kết chuyển thành phẩm: chọn phiếu tháng đó và Ghi lại để giá thành dùng định mức mới.
5. Báo cáo kiểm tra giá thành: xem CanhBao và MucTieu; mã lệch tỷ lệ mục tiêu trên 20 % nằm trong CanhBao.
6. Khoá số liệu tháng (Dữ liệu › Khoá số liệu tháng) sau khi Điểm sẵn sàng khoá sổ (mục 03) đạt. Còn lỗi thì phần mềm hỏi lại, mặc định không khoá.

Lưu ý

- Trình tự giá thành và Báo cáo kiểm tra chỉ đọc sổ; ghi sổ chỉ xảy ra khi anh / chị bấm Ghi ở màn hình tương ứng.
- Ghi định mức hoặc Ghi lại phiếu làm giá thành đổi: sao lưu trước.
- Đổi cách chia chi phí theo đối tượng: Ghi lại toàn bộ năm, sau khi sao lưu sổ.

34 Nhận biết phần mềm mới, Quản lý công việc, Trợ lý

GĐ166 · GĐ167

Biểu tượng sao, hộp Giới thiệu, lịch việc và nơi tìm hướng dẫn




Logo sao UNESCO

Ngôi sao 5 cánh, đồng $ ở giữa - góc trái thanh tiêu đề mọi màn hình, tệp UNESCO .exe, lối tắt Desktop / Start, cửa sổ công cụ Python.

GĐ167 - một biểu tượng cho toàn phần mềm

- Sau **Full Compile + Make .exe**, tệp UNESCO .exe mang biểu tượng mới.
- Logo sao cũng ở màn hình chính, hộp Giới thiệu, dải tiêu đề màn hình module, Cổng DVC, trang web Trích xuất sổ phụ.
- Lối tắt cũ trên Desktop có thể còn biểu tượng cũ tới khi Windows làm mới bộ nhớ biểu tượng (hoặc tạo lại lối tắt).



Hình 28.1 - Quản lý công việc (GĐ137, GĐ145; giao diện GĐ166) - số mẫu.

Trợ lý AI - hỏi ngay trên màn hình

- Rê chuột lên nút: khung Trợ lý giải thích nút đó làm gì.
- Bấm **?** rồi bấm nút: xem hướng dẫn thay vì chạy.
- Phím **F1**: mở Trợ lý ở đúng màn hình đang dùng; gõ không dấu cũng tìm được.
- Mục **Có gì mới (GĐ...)** trong Trợ lý: tóm tắt từng gói cập nhật.

Giới thiệu phần mềm (GĐ150)

- Trợ giúp - **Bản quyền chương trình**: hộp Giới thiệu phần mềm UNESCO XI + AI - đơn vị, mã số thuế, trạng thái bản quyền, AI UNESCO, bộ sổ đang mở, liên hệ kinh doanh / hỗ trợ sử dụng; nút **Trở về** (chưa đăng ký thì có thêm nút Đăng ký).
- Chân màn hình chính có cùng thông tin liên hệ.

Tài liệu kèm theo (thư mục chương trình)

- **HUONG_DAN_TRUC_QUAN_AI_UNESCO_XI.pdf** - tài liệu này.
- **TONG_HOP_TINH_NANG_AI_UNESCO_XI.pdf** - toàn bộ tính năng AI theo nhóm.
- **TINH_NANG_UU_VIET_AI_UNESCO.pdf** - tính năng ưu việt, số liệu đo thật.
- Trợ giúp - **Hướng dẫn sử dụng**: bản tổng hợp HTML (có liên kết tới các tài liệu trên).

Sau mỗi gói cập nhật có đổi VB6

1. Đóng VB6 (chọn **No** nếu hỏi lưu).
2. Mở lại Sas.vbp.
3. Full Compile - Save - Make .exe.