目录

目录

第8-1章 Container

- 8.1 STL
 - 8.1.1 STL定义
 - 8.1.2 STL的三个部分
- 8.2 顺序访问的容器
 - 8.2.1 vector
 - 8.2.2 list
- 8.3 Map
- 8.4 Iterator 迭代器
- 8.5 标准方法
 - 8.5.1 copy
- 8.6 typedef
- 8.7 将自己的class放入STL容器

第8-2章 Overload Operator

- 8.1 操作符重载
 - 8.1.1 可以重载
 - 8.1.2 不能重载
 - 8.1.3 注意
- 8.2 重载的语法
 - 8.2.1 作为成员函数
 - 8.2.2 作为global函数
 - 8.2.3 必须是成员函数的重载
- 8.3 作为global函数的operator
- 8.4 作为成员函数的operator
 - 8.4.1 下标
 - 8.4.2 ++和--操作
 - 8.4.3 bool操作
 - 8.4.5 赋值
- 8.5 copy vs initialization
- 8.6 流操作 stream extractor
 - 8.6.1 定义 manipulators
- 8.7 类型转换
- 8.8 casting operator
 - 8.8.1 static_cast
 - 8.8.2 dynamic_cast
 - 8.8.3 const_cast
 - 8.8.4 reinterperet_cast

第8-1章 Container

8.1 STL

8.1.1 STL定义

- (1)STL = Standard Template Library
- (2)是ISO Standard C++ Library的一部分
- (3)包含C++实现的数据结构、算法

8.1.2 STL的三个部分

(1)Containsers: 容器

(2)Algorithms: 算法

(3)Iterators: 迭代器

8.2 顺序访问的容器

(1)vecotor:可变长数组

(2)deque: 双向队列

(3)**list**: 双向链表

(4)forward_list

(5)array

(6)string:字符数组

8.2.1 vector

```
#include <vector>
2
   using namespace std;
3
4 //定义及初始化
5
   vector<Elem> c;
6 vector<Elem> c1(c2);
7
   vector<int> v(100); //预分配100个元素的内存地址
9
   //方法
10 v.size();
11 v.empty();
12 ==,!=,>,<,<=,>-;
13
   v.swap(v2);
14
15
   //迭代器
16 v.begin();
17 v.end();
18 vector<int>::iterator p;
19
   for(p=v.begin();p<x.end();p++)</pre>
       cout << *p << endl;</pre>
20
21
22 //获取元素
23
   v.at(index);
24 v[index];
25
   v.front();
26 v.back();
27
   //添加,删除,查找
28
29 v.push_back(e);
30
   v.pop_back();
31 v.insert(pos,e);
32 v.erase(pos);
33 v.clear();
34 v.find(first,last,item);
```

8.2.2 list

```
#include <list>
    #include <string>
3
    using namespace std;
4
5
   //定义及初始化
6
   list<string> s;
7
   list<string> s1(s2);
8
9
   //迭代器
10 s.begin();
11 s.end();
12 list<string>::iterator p;
13 for(p=s.begin();p!=s.end();p++)
14
      cout << *p << endl;</pre>
15
16
   //获取元素
17 s.front();
18 s.back();
19
20 //添加,删除,查找
21 s.push_back("hello");
22 s.push_front("world");
23 | s.pop_back();
24 | s.pop_front();
25 s.insert(pos,item);
26 s.remove(item);
27 s.erase(pos);
```

8.3 Map

Map是一个pair的集合,包含key和value

查找:需要一个key,返回一个value

```
1 #include <map>
2
    #include <string>
3
   using namespace std;
4
5
   //定义
    map<string,double> price;
6
7
8
   //插入
9 price["snapple"] = 0.75;
10
   price["coke"] = 0.50;
11
12
   //查找
13
   string item;
14 | double item_price;
15
   item_price = price[item];
16
17
    //计算item在map中出现的次数
18
   price.count(item);
```

8.4 Iterator 迭代器

8.5 标准方法

8.5.1 copy

```
1  //将L中的每个元素,送到cout输出流中
2  copy(L.begin(), L.end(), ostream_iterator<int>(cout,","));
3  
4  //将L中的值放到V里面
5  copy(L.begin(),L.end(),V.begin());
```

8.6 typedef

```
//不使用typedef的声明
map<Name, list<PhoneNum> > phonebook;
map<Name, list<PhoneNum> >::iterator finger;

//使用typedef
typedef PB map<Name, list<PhoneNum> >;
PB phonebook;
PB::iterator finger;
```

8.7 将自己的class放入STL容器

(1)需要: 赋值操作operator = (), 缺省构造函数

(2)对于排序类型: 需要operator < ()

第8-2章 Overload Operator

8.1 操作符重载

8.1.1 可以重载

```
+ - * / % ^ & | ~

= < > += -= *= /= %=

^= &= |= << >> >>= <<= ==
!= <= >= ! && || ++ --
, ->* -> () []

operator new operator delete
operator new[] operator delete[]
```

8.1.2 不能重载

. .* :: ?:
sizeof typeid
static_cast dynamic_cast const_cast
reinterpret_cast

8.1.3 注意

- (1)不能重载不存在的操作符
- (2)操作符的顺序不能改变

8.2 重载的语法

8.2.1 作为成员函数

可以作为类的成员函数, 隐藏调用的对象

- 1. 返回值必须是该类的类型
- 2. 必须能够得到类的定义

```
1 class Integer{
 2 private:
 3 int i;
 4 public:
     Integer(int n=0):i(n){};
const Integer operator+(const Integer& n)const{
 5
 6
 7
           return Integer(i + n.i);
      }
const Integer operator-()const{
 8
9
10
          return Integer(-i);
        }
11
12 }
13 Integer x(1), y(5), z;
14 \mid z = x + y; //\sqrt{}
15 z = x + 3; //√, 3作为参数传入, 会被转化为Integer
16 z = 3 + y; //x
```

8.2.2 作为global函数

也可以是一个global函数,此时必须写出两个对象

- 1. 不需要特殊的访问class
- 2. 可能需要定义为friend函数,使其能够访问private变量
- 3. 两个参数都可以进行类型转换

```
1 class Integer{
2    friend const Integer operator+(const Integer& rhs,const Integer& lhs);
3  }
4  const Integer operator+(const Integer& rhs,const Integer& lhs){
5    return Integer(lhs.i + rhs.i);
6  }
7  Integer x(1),y(5),z;
8  z = x + y; //等价于z = operator+(x,y)
9  z = 3 + y; //√
```

8.2.3 必须是成员函数的重载

```
1. 单目运算符
```

2. =, (), [], ->, *

8.3 作为global函数的operator

- 1. 如果是一个read-only的传递,必须声明为const &
- 2. 如果成员函数定义为const,则不能修改成员变量的值
- 3. 对于global函数左边的参数需要会作为引用传递
- 4. 返回值,要根据操作符本身的意思来定,并且要定义为const
 - 1. 如果不定义成const,可能会出现: x+y=z的情况
 - 2. 逻辑运算的返回值要定义成bool

8.4 作为成员函数的operator

8.4.1 下标

8.4.2 ++和--操作

```
class Integer{
2
   public:
3
       const Integer& operator++(){ //++i,返回的是对自己的引用
4
           *this += 1; //先自增
 5
           return *this; //再返回新的自己
6
7
       const Integer operator++(int){ //i++,返回的是临时对象
8
           Integer old(*this); // 先保存旧的自己
9
           ++(*this);
                               //再自增
10
           return old;
                               //最后返回旧的自己
11
       }
       const Integer& operator--(); //--i
12
13
       const Integer operator--(int); //i--
14
   };
15
16
   Integer x(5);
17
   ++x; //调用x.operator++();
18 x++; //调用x.operator++(0);
19 --x; //调用x.operator--();
20 x--; //调用x.operator--(0);
```

8.4.3 bool操作

```
class Integer {
2
   public:
3
       bool operator==(const Integer& rhs) const;
4
       bool operator!=(const Integer& rhs) const;
5
       bool operator< (const Integer& rhs) const;</pre>
6
       bool operator> (const Integer& rhs) const;
7
       bool operator<=(const Integer& rhs) const;</pre>
8
       bool operator>=(const Integer& rhs) const;
9
   }
```

- 1. 使用 == 实现!=
- 2. 使用 < 实现 >,>=,<=

```
1
    bool Integer::operator==( const Integer& rhs ) const {
 2
       return i == rhs.i;
 3
    }
    // 使用 !(*this == rhs) 实现 *this != rhs
 4
 5
    bool Integer::operator!=( const Integer& rhs ) const {
 6
      return !(*this == rhs);
 7
    }
 8
    bool Integer::operator<( const Integer& rhs ) const {</pre>
 9
       return i < rhs.i;</pre>
    }
10
11
    // 使用 rhs < *this 实现 *this > rhs
12
    bool Integer::operator>( const Integer& rhs ) const {
13
       return rhs < *this;
14
    }
    // 使用 !(rhs < *this) 实现 *this <= rhs
15
16 | bool Integer::operator<=( const Integer& rhs ) const {
17
       return !(rhs < *this);</pre>
```

```
18 }
19 // 使用!(*this < rhs) 实现 *this >= rhs
20 bool Integer::operator>=( const Integer& rhs ) const {
21 return!(*this < rhs);
22 }
```

8.4.5 赋值

- 1. 要返回引用类型,因为可能会存在A=B=C=D
- 2. 当A与this的地址相同时,说明是A=A,可以不用执行赋值操作
- 3. 对于具有动态分配内存的类,系统的默认赋值只能进行浅拷贝,也就是说,会出现后面的实例中指 针指向了前面的示例的指针指向的地址。因此要写赋值操作
- 4. 如果不想出现赋值操作,可以将operator=声明为private

8.5 copy vs initialization

```
1 | MyType b;
2 | MyType a = b; //initialization,调用了MyType()构造函数
3 | a = b; //copy,调用了operator=
```

initialization:

- 1. 会调用MyType的构造函数
- 2. 如果没有对应类型的构造函数,则会进行类型转换

copy:

- 1. 会调用MyType的operator=
- 2. 如果没有写operator=,系统会有一个缺省构造函数,默认调用所有成员变量的operator=

8.6 流操作 stream extractor

1. 返回&, 因为输入/输出obj后, 输入/输出流会变化

```
istream& operator>>(istream& is, T& obj){
2
      // 从输入流is中,读取obj的值
3
      return is;
4 }
5 | cin >> a >> b >> c;
   ((cin >> a) >> b) >> c;
8 ostream& operator<<(ostream& os, const T& obj) {
9
      // 将obj的值,写入输出流os
10
      return os;
11 }
12 | cout << a << b << c;
13 ((cout << a) << b) << c;
```

8.6.1 定义 manipulators

```
1  // output stream manipulator的框架
2  ostream& manip(ostream& out) {
3    ...
4    return out;
5  }
6  ostream& tab (ostream& out) {
7    return out << '\t';
8  }
9  cout << "Hello" << tab << "World!" << endl;</pre>
```

8.7 类型转换

- 1. 类型转换操作符,可以将一个类的对象转化为
 - 1. 另一个类的对象
 - 2. 内置类型built-in type

```
class Rational {
public:
    operator double() const{
        return numerator_/(double)denominator_;
}
Rational r(1,3);
double d = 1.3 * r; // r=>double
```

- 2. 编译器可以自动执行的类型转换
 - 1. 单参数的类型转换single argument
 - 2. 隐式类型转换implicit type: 如子类→父类, 在构造函数中定义的类型转换

```
1 class PathName{
2    string name;
3    public:
4         PathName(const string&);
5    }
6    string abc("abc");
7    PathName xyz(abc);
8    xyz = abc; //OK,编译器会调用构造函数PathName(const string&),将abc类型转换为PathName
```

3. 防止implicit conversion

1. 添加关键字explicit, 显式调用

```
class PathName {
    string name;
    public:
        explicit PathName(const string&);
};

...
string abc("abc");
PathName xyz(abc); // OK!
xyz = abc; // error!
```

内置类型转换:

1. 原始类型

```
char \rightarrow short \rightarrow int \rightarrow float \rightarrow double\rightarrow int \rightarrow long
```

2. 隐式类型转换

```
1. T \rightarrow T\&

2. T\& \rightarrow T

3. T* \rightarrow \text{void}*

4. T[] \rightarrow T*

5. T* \rightarrow T[]

6. T \rightarrow \text{const } T[]
```

用户定义的类型转换: T→C

- 1. 判断C的构造函数中是否存在C(T)
- 2. 判断T的重载中是否存在operator C()

8.8 casting operator

出错信息: bad cast

8.8.1 static_cast

显式类型转换,为了保证操作符转换的安全性

不允许const 指针/引用 → 非const

```
char a = 'a';
int b = static_cast<char>(a);//correct

double *c = new double;
void *d = static_cast<void*>(c);//correct

int e = 10;
const int f = static_cast<const int>(e);//correct

const int g = 20;
int *h = static_cast<int*>(&g);//error: static_cast can not remove the const property
```

但是当用来转化class指针的时候, static_cast不是安全的, 因为它不会检查两个class的继承关系

```
1 Class A {public: virtual test() {...}}
2 
3 Class B: public A {public: virtual test() {...}}
4 
5 A *pA1 = new B();
6 B *pB = static_cast<B*>(pA1); //downcast not safe
```

8.8.2 dynamic_cast

会检查向下转换 downcast 是否为安全的

```
1 Class A {public: virtual test() {...}}
2
3 Class B: public A {public: virtual test() {...}}
4
5 Class C: {public: virtual test() {...}}
6
7 A *pA1 = new B();
8 B *pB = dynamic_cast<B*>(pA1); //safe downcast
9
10 C *pC = dynamic_cast<B*>(pA1); //not safe, will return a NULL pointer
```

8.8.3 const_cast

const 指针/引用 → 为非const

```
const int g = 20;
int *h = const_cast<int*>(&g); //correct

const int g = 20;
int &h = const_cast<int &>(g); //correct

const char *g = "hello";
char *h = const_cast<char *>(g); //correct
```

8.8.4 reinterperet_cast

指针 \rightarrow int, int \rightarrow 指针

```
int a, b;
int *pA = &b;
a = reinterpret_cast<int>(pA); //correct
pA = reinterpret_cast<int*>(a); //correct

b = reinterpret_cast<int>(a); //Error, can not be used to convert int to int
```