¿Qué vimos la última semana?



- Interpolación.
- Métodos de Lagrange y Newton.
- Splines: Solucionando problemas en los bordes.



Ejemplo: calcular el *spline* cúbico que pasa por los puntos (x_i, y_i)

$$f_1(x) = \sum_{n=0}^{3} a_n (x - x_1)^n$$
 $f_2(x) = \sum_{n=0}^{3} a_n (x - x_2)^n$ $f_3(x) = \sum_{n=0}^{3} a_n (x - x_3)^n$

$$egin{array}{c|cccc} x_i & f(x_i) \\ \hline 3 & 2.5 \\ 4.5 & 1 \\ \hline 7 & 2.5 \\ 9 & 0.5 \\ \hline \end{array}$$



$$\begin{aligned}
f_1(x_0) &= y_0 \\
f_1(x_1) &= y_1 \\
f_2(x_1) &= y_1 \\
f_2(x_2) &= y_2 \\
f_3(x_2) &= y_3 \\
f_3(x_3) &= y_3
\end{aligned} = \begin{cases}
a_3 x_0^3 + a_2 x_0^2 + a_1 x_0 + a_0 &= y_0 \\
a_3 x_1^3 + a_2 x_1^2 + a_1 x_1 + a_0 &= y_1 \\
b_3 x_1^3 + b_2 x_1^2 + b_1 x_1 + b_0 &= y_1 \\
b_3 x_2^3 + b_2 x_2^2 + b_1 x_2 + b_0 &= y_2 \\
c_3 x_2^3 + c_2 x_2^2 + c_1 x_2 + c_0 &= y_2 \\
c_3 x_3^3 + c_2 x_3^2 + c_1 x_3 + c_0 &= y_3
\end{aligned}$$

$$\begin{cases}
f_1'(x_1) = f_2'(x_1) \\
f_2'(x_2) = f_3'(x_2) \\
f_1''(x_1) = f_2''(x_1) \\
f_2''(x_2) = f_3''(x_2)
\end{cases} = \begin{cases}
3a_3x_1^2 + 2a_2x_1 + a_1 = 3b_3x_1^2 + 2b_2x_1 + b_1 \\
3b_3x_2^2 + 2b_2x_2 + b_2 = 3c_3x_2^2 + 2c_2x_2 + c_1 \\
6a_3x_1 + 2a_2 = 6b_3x_1 + 2b_2 \\
6b_3x_2 + 2b_2 = 6c_3x_1 + 2c_2
\end{cases}$$

$$\begin{aligned}
f_1''(x_0) &= 0 \\
f_3''(x_3) &= 0
\end{aligned} = \begin{cases}
6a_3x_0 + 2a_2 &= 0 \\
6c_3x_3 + 2c_2 &= 0
\end{aligned}$$

Condiciones naturales



Fórmula 1 (F1)

$$\begin{split} f_i(x) &= \frac{f_i''(x_{i-1})}{6(x_i-x_{i-1})} (x_i-x)^3 + \frac{f_i''(x_i)}{6(x_i-x_{i-1})} (x-x_{i-1})^3 + \left[\frac{f(x_{i-1})}{x_i-x_{i-1}} - \frac{f_i''(x_{i-1})(x_i-x_{i-1})}{6}\right] (x_i-x_i) \\ x) &+ \left[\frac{f(x_i)}{x_i-x_{i-1}} - \frac{f_i''(x_1)(x_i-x_{i-1})}{6}\right] (x-x_{i-1}) \end{split}$$

Fórmula 2 (F2)

$$(x_i - x_{i-1})f''(x_{i-1}) + 2(x_{i+1} - x_{i-1})f''(x_i) + (x_{i+1} - x_i)f''(x_{i+1}) = \frac{6}{(x_{i+1} - x_i)} [f(x_{i+1}) - f(x_i)] + \frac{6}{(x_i - x_{i-1})} [f(x_{i-1}) - f(x_i)]$$



Cálculo de $f_1(x)$:

Sustituyendo en F2 los puntos (3, 2.5), (4.5, 1), (7, 2.5):

$$(4.5-3)f''(3) + 2(7-3)f''(4.5) + (7-4.5)f''(7) = \frac{6}{(7-4.5)}[2.5-1] + \frac{6}{(4.5-3)}[2.5-1]$$

Como f''(3) = 0:

$$8f''(4.5) + 2.5f''(7) = 9.6$$

Sustituyendo en F2 los puntos (4.5, 1), (7, 2.5), (9, 0.5):

$$2.5f''(4.5) + 9f''(7) = -9.6$$



Por tanto, resolviendo el sistema:

$$8f''(4.5) + 2.5f''(7) = 9.6$$

$$2.5f''(4.5) + 9f''(7) = -9.6$$

Resulta:

$$f''(4.5) = 1.67909$$

$$f''(7) = -1.53308$$



Sustituyendo en F1:

$$f_1(x) = \frac{1.67909}{6(4.5-3)}(x-3)^3 + \frac{2.5}{4.5-3}(4.5-x) + \left[\frac{1}{4.5-3} - \frac{1.97909(4.5-3)}{6}\right](x-3)$$

Por tanto:

$$f_1(x) = 0.186566(x-3)^3 + (4.5-x) + 0.246894(x-3)$$

Análogamente se obtienen $f_2(x)$ y $f_3(x)$

Tema 9. B-splines y curvas de Bezier



9.1 Definición y construcción de b-splines


9.2 Algoritmo de Boor



B-splines: tipo de splines definidos de forma aún más local.

Idea de puntos de control: curva poligonal que aproxima una serie de puntos

Si pasa por los puntos de control de los extremos → Curva de Bezier



Fuente: http://www.cs.mtu.edu/



Dada una serie de nodos $a_1, ..., a_n$, se definen los b-splines de forma recursiva como:

$$N_i^0(u) = \begin{cases} 1, si \ u \in [a_i, a_{i+1}) \\ 0, eoc \end{cases}$$


$$N_i^n(u) = \alpha_i^{n-1} N_i^{n-1}(u) + (1 - \alpha_{i+1}^{n-1}) N_{i+1}^{n-1}(u)$$
, donde

$$\alpha_i^{n-1} = \frac{u - a_i}{a_{i+n} - a_i}$$



Ejemplo: sean $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, ..., $a_n = n$ el b-spline asociado se define:


$$N_0^0(u) = \begin{cases} 1, si \ u \in [0, 1) \\ 0, eoc \end{cases}$$



$$N_0^1(u) = \alpha_0^0 N_0^0(u) + (1 - \alpha_1^0) N_1^0(u) = \begin{cases} u & \text{, si } u \in [0, 1) \\ \frac{-u + 3}{2} + 1, \text{ si } u \in [1, 2) \\ 0, & \text{eoc} \end{cases}$$

$$\alpha_0^0 = \frac{u - a_0}{a_1 - a_0} = \frac{u - 0}{1 - 0}$$

$$\alpha_1^0 = \frac{u - a_1}{a_3 - a_1} = \frac{u - 1}{3 - 1}$$






$$N_0^2(u) = \alpha_0^1 N_0^1(u) + (1 - \alpha_1^1) N_1^1(u)$$

$$\alpha_1^0 = \frac{u - a_0}{a_2 - a_0} = \frac{u - 0}{2 - 0}$$

$$\alpha_1^1 = \frac{u - a_0}{a_2 - a_0} = \frac{u - 0}{2 - 0}$$

$$N_1^1(u) = \alpha_1^0 N_1^0(u) + (1 - \alpha_2^0) N_2^0(u)$$



Ejercicio: continuar iterando hasta calcular el b-spline de grado 3



Un B-Spline es una curva paramétrica compuesta de una combinación lineal de B-splines de base N_i^n , esto es:

$$p(t) = \sum_{i=0}^{m} P_i N_i^n(t)$$

Dónde P_i son los puntos de control y la discretización es $t_0 < ... < t_{n+m}$



Coordenadas polares:

Etiquetan los puntos de control

Cada punto de un b-spline de grado n necesita n coordenadas

Fórmula general para calcular las coordenadas polares:

Si el b-spline está definido sobre un intervalo [a, b], las coordenadas polares $P(u_1, u_2, ..., u_n)$ se definen de forma que:

$$u_j = a$$
, si $j \le n - i$
 $u_i = b$, en otro caso




Ejemplo:

Si *P* es un b-spline de grado 3, en el intervalo [0,2] podemos considerar las coordenadas polares:

$$P(0,0,0), P(0,0,2), P(0,2,2), P(2,2,2)$$

Y en el intervalo [2,3]:

$$P(2,2,2), P(2,2,3), P(2,3,3), P(3,3,3)$$




Fuente: http://cagd.cs.byu.edu/



Sudivisión de un b-spline

Sea un b-spline con un vector de nodos $[a_1, a_2, ..., a_n]$, las coordenadas polares de los puntos de control son n nodos consecutivos



Knot Vector = [1,2,3,4,5,6,7,8]

Fuente: http://cagd.cs.byu.edu/



Sea P es un b-spline de grado 3 definido en el intervalo [0,1]. Queremos dividir el intervalo en dos: [0,a] y [a,1].

Las coordenadas polares que tenemos son:

$$P(0,0,0), P(0,0,1), P(0,1,1), P(1,1,1)$$

Al añadir el punto a, resulta

$$P(0,0,0), P(0,0,a), P(0,a,a), P(a,a,a)$$

У

$$P(a, a, a), P(a, a, 1), P(a, 1, 1), P(1, 1, 1)$$




Paso 1:

$$P(0,0,a) = (1 - a_{10}) \cdot P(0,0,0) + a_{10} \cdot P(0,0,1)$$

$$P(0, a, 1) = (1 - a_{11}) \cdot P(0, 0, 1) + a_{11} \cdot P(0, 1, 1)$$

$$P(a, 1,1) = (1 - a_{12}) \cdot P(0,1,1) + a_{12} \cdot P(1,1,1)$$




Fuente: http://cagd.cs.byu.edu/



Paso 2:

$$P(0, a, a) = (1 - a_{21}) \cdot P(0, 0, a) + a_{21} \cdot P(0, a, 1)$$

$$P(a, a, 1) = (1 - a_{22}) \cdot P(0, a, 1) + a_{22} \cdot P(a, 1, 1)$$




Fuente: http://cagd.cs.byu.edu/



Paso 3:

$$P(a, a, a) = (1 - a_{32}) \cdot P(0, a, a) + a_{32} \cdot P(a, a, 1)$$



Fuente: http://cagd.cs.byu.edu/

Inicialización: el vector de nodos por los intervalos [1, 2], [2, 3], [3, 5] para un b-spline cúbico puede ser [1, 1, 1, 2, 3, 5, 5, 5]



En nuestro ejemplo, partimos del vector de nodos:

Al insertar a

Por tanto, las coordenadas polares de los puntos de control son:

$$[0,0,0]$$
, $[0,0,a]$, $[0,a,1]$, $[a,1,1]$, $[1,1,1]$

a aparece 3 veces, es decir, **hay 3 inserciones**.



Cálculo de los coeficientes a_{pi}

Ejemplo: dado un b-spline con vector de nodos [0, 0, 0, 0, 25, 0.5, 0.75, 1, 1, 1], calcular el valor del polinomio para u = 0.4

Puntos de control:

$$P_{0,0} = P(0,0,0)$$

$$P_{0,1} = P(0,0,0.25)$$


$$P_{0,2} = P(0,0.25,0.5)$$

$$P_{0,3} = P(0.25,0.5,0.75)$$

$$P_{0,4} = P(0.5,0.75,1)$$

$$P_{0,5} = P(0.75,1,1)$$

$$P_{0,6} = P(1,1,1)$$






$$0.4 \in [0.25, 0.5) = [a_3, a_4) \Longrightarrow i = 3$$

Paso 1:
$$P(0,0.25,0.4) = (1 - a_{1i-1}) \cdot P(0,0.25,0.5) + a_{1i-1} \cdot P(0.25,0.5,0.75)$$
$$P(0,0.4,0.5) = (1 - a_{1i}) \cdot P(0.25,0.5,0.75) + a_{1i} \cdot P(0.5,0.75,1)$$

$$P(0.4, 0.5, 0.75) = (1 - a_{12}) \cdot P(0.5, 0.75, 1) + a_{12} \cdot P(0.75, 1, 1)$$



Con la nueva notación:

$$P_{1,2} = (1 - a_{12}) \cdot P_{0,1} + a_{12} \cdot P_{0,2}$$

$$P_{1,3} = (1 - a_{13}) \cdot P_{0,2} + a_{13} \cdot P_{0,3}$$

$$P_{1,4} = (1 - a_{14}) \cdot P_{0,3} + a_{14} \cdot P_{0,4}$$



$$a_{pi} = \frac{u - u_{i-1}}{u_{i+g-p} - u_{i-1}}$$

donde

p es el pasoi es índice del punto de controlg es el índice del polinomio

$$a_{1,2} = \frac{u - u_1}{u_4 - u_1} = \frac{0.4 - 0}{0.5 - 0} = 0.8$$

Por tanto:

$$a_{1,3} = \frac{u - u_2}{u_5 - u_2} = \frac{0.4 - 0}{0.75 - 0} = 0.53$$

$$P_{1,2} = 0.2 \cdot P_{0,1} + 0.8 \cdot P_{0,2}$$

$$a_{1,4} = \frac{u - u_3}{u_6 - u_3} = \frac{0.4 - 0.25}{1 - 0.25} = 0.2$$

$$P_{1,3} = 0.47 \cdot P_{0,2} + 0.53 \cdot P_{0,3}$$

$$P_{1,4} = 0.8 \cdot P_{0,3} + 0.2 \cdot P_{0,4}$$



Paso 2:

$$P_{2,3} = (1 - a_{23}) \cdot P_{1,2} + a_{13} \cdot P_{1,3}$$

$$P_{2,4} = (1 - a_{24}) \cdot P_{1,3} + a_{14} \cdot P_{1,4}$$

$$a_{2,3} = \frac{u - u_2}{u_4 - u_2} = \frac{0.4 - 0}{0.5 - 0} = 0.8$$

$$a_{2,4} = \frac{u - u_3}{u_5 - u_3} = \frac{0.4 - 0.25}{0.75 - 0.25} = 0.3$$

$$P_{2,3} = 0.2 \cdot P_{1,2} + 0.8 \cdot P_{1,3}$$

$$P_{2,4} = 0.7 \cdot P_{1,3} + 0.3 \cdot P_{1,4}$$

$$a_{pi} = \frac{u - u_{i-1}}{u_{i+q-p} - u_{i-1}}$$

$$[0, 0, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1, 1]$$



Paso 3:

$$P_{3,4} = (1 - a_{3,4}) \cdot P_{2,3} + a_{3,4} \cdot P_{2,4}$$

$$a_{3,4} = \frac{u - u_3}{u_4 - u_3} = \frac{0.4 - 0.25}{0.5 - 0.25} = 0.6$$

Por tanto, $P_{3,4} = 0.4 \cdot P_{2,3} + 0.6 \cdot P_{2,4}$

$$a_{pi} = \frac{u - u_{i-1}}{u_{i+q-p} - u_{i-1}}$$