STATIK ELEKTRIK ALAN ETKISI ALTINDA CISIMLER


Su and depin elektrik alanı boşlukta (veya havada) inceledik. Simdi, elektrik alanın cisimler iceristade / vizetade etkileriai inceleyecegiz. Cisimler, elektriksel özelliklethe göre:

- letkenler,
- Yan iletkenler,
- Yalitkanlar (dielektrikler)


olnak üzere 3 gruba ayrılabilirler. En kaba atam madeline göre, her atam pozitif yüklü bir cekirdek (nüklerus) etrafinda dönen negatif yüklü parçacıklardan (elektronlar) oluşur. lletkenlerde, dis yörinpedeki elektronlar, bir atomdan baska bir atoma kolaylikta hareket edebilir. Yalitkanlarda, haiki bir etkiyle bile en dış yarıngedeki elektronları koparmak mümkün değil-

Statik Elektrik Alan Etkisi Altında İletken Cisimler:

lyi bir iletkenin iç kısmına bir miktar pozitif (veya negatif) yük bırakıldığını düşünelim. İletken cismin içerisinde bir elektrik alan oluşacak, bu elektrik alan dolayısıyla yükler birbirleinden uzaklarmaya baslagacaktır. Bu hareket, bütün yükler yüzeye ularıncaya ve her bir yilk üzerindeki net kurvet sıfır oluncaya kadar (yani denge durumuna kadar) devam edecektir. Neticede, cismin is kusminda his yük kalmayacaktır(b)




Îletken eismin içensinde:



Metal (detken) cismin


Ne selide bir S ywżeyi secersek secelim, birtin yükler cismin yüzeyinde olacağı için; S yüzeyi icerisinde kalan yik Q =0 obsaktv.



 Cismin üzerindeki her bir yükün dengede duruyor olması demek, her bir yüke diğer yükler tarafından uygulanan forklı yönlerdeki yüklerin sadeleşiyor olması denektir. → Her bir yük üzerindeki net kuvvet = 0.
 -1- → Yüzeyde, elektrik ələnin teğet bileseri = 0

Netker usmin yüzeyinde Et = 0






Sekilde garillen ve iç yarıçapı Ri, dış yancapı Ro olan iletken küresel kabuğun merkezine, to yük bırakılmış olsun. Uzayın her yerinde elektrik alanı ve elektrik potansiyeli hesaplayiniz.

lletten cisim icensinde elektrik alan O olmak zorundadır. Bunun sağlanabilmesi için, iletken kabuk içerisinde seçilecek bir Gauss Yüzeyi içerisinde kalacak toplam yük QT=D olmalidir. (BKZ: sekildeki S yüzeyi)

Merkezde + Q yük olduğuna göre, S yüzeyinin içerisinde Q_=0 alması için Syüzeyin'n içerisindeki bir yerlerde - Q yük bulunması gerekir. İletken cisimlerin içerisinde yük olanayacaji, yükler sadece iletken cisimlerin yüzeyinde bulunabileceği için, demek ki küresel kabugun iç yüzeyinde bir yüzey yük yoğunluğu (toplamı -Q olacak şekilde) bulunmalidir, + + Psz + Psi (C/m²)

 $\frac{\rho_{s_1} + \rho_{s_1}}{\rho_{s_1} + \rho_{s_1}} + \frac{1}{\rho_{s_1}} + \frac{1}{\rho_{s_1}} + \frac{1}{\rho_{s_1}} = -Q \quad \text{olmalidir}$

iletken cisim, yük bakımından nötr idi. Cismin iç yü-+ zeyinde - Q kadar yük olduğuna göre, yüklerin konunumu prensbinder ötünü cismin başka bir yerletnde + Q kadar yük olması gerekmektedir. Yükler, iletken sismin sadece yüzeyinde bulunabileceği için; demek ki yükler cismin diş yüzeyinde bulunmalıdır. Dolayısıyla küresel kabığun dış yüzeyinde de bir yüzey yük yogunluğu, (toplanı + R dacak pekilde) bulunnalıdır



$$\beta_{52} 4\pi R_0^2 = + Q = \beta_{52} (4m^2)$$

Uzayın her yerinde elektrik alanı, artık hesaplayabiliriz: a) R<Ri iqin $\oint \bar{E} \cdot d\bar{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$ ER4TR2 = Q = FR = Q TEGR2 F = âr Er = âr Q (V/m)


b)
$$R_{1} < R < R_{0}$$
 is in $\oint E \cdot ds = \frac{QT}{ED} = \frac{Q-Q}{ED} = 0$ $\Rightarrow E = 0$ (V/m) (iletter cismin icerisinde)

c) $R > R_{0}$ is in $\oint E \cdot ds = \frac{QT}{ED} = \frac{Q-Q+Q}{ED} = \frac{Q}{ED}$

$$= \frac{Q}{4\pi E_{0}R^{2}} \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi E_{$$

Styll de sabit kalacaktir (Ri < R < Ro bölgesinde)
Statik Elektrik Alan Etkisi Altında Yalıtkan Cirimler (Dielektrik Cirimler)

Bütün cisimler, negatif yüklü elektronlar tarafından çevrelenmiş pozitif yüklü nükleuslardan oluşan atomlar içermektedir. Makriskopik düzeyde bütün dielektriklerin atomları/molekülleri nötrdür; ancak harici bir elektrik alanın etkisi altında atomlar/moleküller içerisindeki pozitif/ negatif yükler zit yönlerde kuvvetlere marız kalacaktır. Bu da dismin içerisinde dipoller oluşması ve cismin polarize olması anlamına gelir.




Daha önce, bis dipolin "dipol moment vektoris" nis tanımlamıştık:

Cisim üzerinde endüklennis olan dipollerin her bini için bir dipol moment vektörü olakaktır. Cisim

üzerindeki polarizasyon miktarını ölemeye yönelik olarak:

Eger bir cismin içerisindeki dipoller, harici elektrik alan altında aynı yönde (harici elektrik alana paralel blacak sekilde) yönlenmeye ne kadar meyilli (eğilimli) ise; o cisim daha polarize olacaktır; bir başka deyişle böyle cisimler için P, daha büyük olacaktır.



→ | D | île | E | arasındaki oran, cisimden eisime fark edecektir. Yani, | | D | île | E | arasındaki oran, cisim özelliğidir.

$$D = E E = E_r E_o E (C/m^2)$$

cismin elektrik

geçirgenliği; dielektrik sabiti

-4-

> göreceli (relative) dielektrik sabiti