
Elektrostatiğin ikina postulası:

$$\oint \overline{E} \cdot d\overline{t} = 0$$
 (ii)

Devre Analizi dersinde kullandığımız Kirchoff'un Voltaj Kanunu, aslında (ii) 'nün



Statik elektrik alanın bulunduğu bir bölgede, bir test yükünü kapalı bir kontur üzerinde hareket ettirirsek elektrik alana karşı yapacağımız toplam iş, O olacaktırl.

 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ $\vec{E} \quad C_2$ $\vec{E} \quad C_2$

Kapali C konturu üzerinde Pi ve Pz seklinde iki tane nokta seçelim.

C'nin P'den P2'ye kadar olan kısmına C4 diyelim.

C'nin P2'den P1'e kadar olan diger Kısmına ise C2 diyelim.

$$0 = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$C = G = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$G = G = G = G$$

C2 konturunun başlangıç ve bitis noktalarını değistirirsek, elde edeceşimiz kontura - C2 diyebiliriz.

$$\int \overline{E} \cdot d\overline{l} = -\int \overline{E} \cdot d\overline{l}$$

$$-C_2 \qquad \uparrow C_2$$

Aynı güzergőh üzerinde, fakat ters yönde gidersek yapacapımız işin işareti değizir.

Buradan da SE. de = SE. de bulunur.

Bir baska deyişle, P, noktasından P2 noktasına C, kontun üzerinden de gitsek, - Cz konturu üzerinden de gitsek aynı işi yapmış oluruz!...

=> Bu ifade, su sekilde genellenebilir: Korunumlu bir alana karsı yapılan iste, güzergâhin bir önemi yoktur; sadece başlangıc ve bitis noktaları belirleyicidir!...


Devre Teorisinde:

Elektrik Alan Cizgileri

Devre Teorisinde:

Yok!


* Elektrik alan çizgileri, daima pozitif yükten çıkar ve negatif yükte sonlanır. Her bir çizgi mümkün olan en kura yaldan negatif yüke doğnu ulapacak şekildedir. * Bir +q, bir de -q yükümüz olsun. Bu durunda elektrik alan çizgileri:



* Peki, bazı problemlerde sadece +q yükü bulunyyar. Bu durumda alan cizgileini nasıl çizmeliyiz?


· Bazı problemlerde to yükü veriliyor olabilir. Yüklerin korunumu prensibine göre, Söz konusu ta yükünün koparıldığı yerde ona karplık gelen bir -a yükü bulunyar olmalidir. Problemde - q yükünder söz edilmiyarsa, - q yükü sonsuzda varsayılır.

Sodece +q yükünder söz ediliyorsa, bunun dusturduğu elektrik alanın çizgileri:



Her bir yöndeki çizgi, mümkün olan en kısa yoldan negatif yüke (yani sonsuza) ulaşacak şekilde çizilmelidir!...

* Problemde sodece - q yükünden söz ediliyorsa, bu durumda - q yüküne karşılik gelen: + q yükü (Yüklein Korunumu Pensibi) sonsuzda varsayılır.



* Peki, forklı iki noktada bulunan iki tane +q yükünün sebep olduğu elektrik olanın çizgileri nasıl çizilmeli?


* Burada, toplam +29 'luk bir yükten söz edildiğine göre, sonsuzda
-29 'luk yük varsaymalıyız > yan, elektrik alan cizgileri sonsuza doğru
yönlenmeli

* Yüklerin yakınında (yakın bölgede), her yöndeki elektrik alan çizgileri (i) + yüklerden çıkacak,


(ii) - yüklere (yani sonsuza) doğru yönlenecek, ve

(iii) birbirleiyle çakışmayacak şekilde çizilmelidir!...

* Yüklere uzaktan bakan (uzak bölgede) bir gözlemci, sanki tek bir noktada +29 yük varmışçasına elektrik alan çizgileri görmelidir. Dolayisiyla:




Yüklere çok uzaktan bakan gözlemeinin gördüğü




* Peki, forklı iki noktada bulunan iki tane yükten birinin değeri +2q, diğeri +q

ise




Yine yüklere cok uzaktan bakan bir gözlencinin gördüğü:




-4-


- * Forkli iki noktoda bulunan iki tane yükten birinin değeri +2q, diğeri -q ise:
 - * Bu durumda yine örcelikle toplam yüke bakmak gerekir +2q-q=+q
 - + Demek ki -q kadar yük sonsuzda!...
 - + Elektrik alan cizgileri sonsuza dopni yönlermeli
 - + Uzaktan bakan gözlemei jein tek naktada to yükü varmışıcasına eleldik alan çizgileri duşur.

* Öte yandan, yakından bakan gözlenci, -q'da sonlanan elektrik alan çizgilei




Uzaktan bakan gózlenci için






Gauss ve Coulomb Yasaları Arasındaki İlişki:

* Uzayda, tek bir +q, yükünün etrafında olusturduğu elektrik alanı hesaplamaya çalışalım. Elektrik alan çizgileri, yükün bulunduğu noktadan çıkarak sonsuza Yönlenmiş olacaktır.




Söz konusu yükün bulunduğu nolotay origin olarak alalim !...



Bu durunda, elektrik alan radyal "yonde (yani küresel koordinatlardaki R yönünde) olakaktır.

Elektrik alanın sadece & yönünde bileşeri olacağından (yani & ve Ø yönlerinde bileseri olmayacagindan) E = âr Er seklinde yazılabilir.

Sindi, merkezi orijin olan Ro yarıçaplı bir küre düşünelim.



+ 9, yükünün oluşturduğu elektrik alan, kürenin yüzeyi (S) üzerinde bir elektrik akı olusturacaktır.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{91}{\epsilon_0} Gouss$$

$$(i)' : ilk$$

$$postula$$

 $\bar{E} = \hat{\partial}_{R} \bar{\mathcal{E}}_{R}$ Küre üzerindeki her yerde $d\bar{S} = \hat{\partial}_{R} dS$ $\uparrow E \cdot d\bar{S} = \bar{\mathcal{E}}_{R} dS$

Küre üzerinde buhunan her noktanın erijine olan uzaklığı aynı; dolayısıyla kure üzerinde bulunan her noktada elektrik alanın siddeti (IR) sabit

Hirenin yüzeyine

dik binn vektör

Bu durundo $\oint E \cdot d\bar{s} = \int E_R d\bar{s} = E_R 4\pi R_0^{-1}$ Elektrik Ro yanfapli Alanh kürenin yüzey Fiddeti Plani

$$\begin{array}{lll}
\exists & E_R 4\pi R_0^2 = \frac{9!}{\epsilon_0} \\
\exists & E_R = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{9!}{R_0^2} \Rightarrow E = \hat{a}_R E_R = \hat{a}_R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{9!}{R_0^2} \\
& \text{ Wike Ro mesafede olan} \\
& \text{ Bu nottada, ikinci bir yükinüz (92)} & \text{ bir nottada elektrik alann} \\
& \text{ olsa}; 9! yükü bu ikinci yüke} \\
& \text{ bir kuwet (Fi2) uygulayacaktır} \\
& F_{12} = 9! E = \hat{a}_R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{9!}{R_0^2} \\
& \hat{a}_R 12 & \text{ Aradaki mesaferin} \\
& \text{ Binoci yükten ikinci karesi} \\
& \text{ yüke yönkmiş} & \text{ Gercekten de Coulomb} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ Alanning vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ Alanning vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ Alanning vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ Alanning vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ Alanning vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ Alanning vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ Alanning vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ Alanning vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ Alanning vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ Alanning vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ Alanning vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektior} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektion} & \text{ olan birim vektior} \\
& \text{ olan birim vektion} & \text{ olan birim vektion} \\
& \text{ olan birim vekt$$

Olan birim vektör

(Bu örnekte, birinei yükü arijinde

sectigimiz için âpız = âp cikti)

"2" imis! Bunu ispatlamış

olduk!

1.999999 veys 2.00000001 olduk!...

değil!...