Elektak Potansiyel

Daka bnce, buklesi O olan bir vektorel alanın, aslında bir skaler alanın gradyantı seklinde ifade edilebileceğini görmiletük. (Bkz: iki "O" Estliği'nden Birinasi)

Elektrostatik alan konservatif olduğu için (yani buklesi O olduğu için), elektrostatik alan, bir staler forksjyonun gradyantı cinsinden ifade edebiliriz.

f(x,y,z) skaler alona $\nabla x \left[\nabla f(x,y,z) \right] = 0$

* $\nabla x E(x,y,z) = 0$ olduğuna göre $E = \nabla f(x,y,z)$ şeklinde yazılabilir.

* \$(x,y,2) veya \$(x,y,2) olarak gösterecegimiz bir fonksiyon (skaler olan tanmlayalım: $\emptyset(x,y,z) = V(x,y,z) = -f(x,y,z)$

* $E(xy,z) = -\nabla \phi(xy,z) = -\nabla \phi(x,y,z)$

elektrik potansiyel fonksiyonu

Devine Analizande "Voltaj" olarak isimlendirdiğimiz fonksiyon

Birimi: (V/m) Birimi: m-1

Birimi: Volt

- isaretinin anlami : Skaler bir fonksiyonun gradyantı, fonksiyonun artısı yonundedir.

Esitlikte, her iki tarafın da P1-P2 noktalan arasında

Kontur integralini

> 0p - 0p = - (V)

Dolayisiyla, elektrik alanın yönü, elektrik potansiyelin

azaldigi yöndedir. Bir başka deyişle, elektrik alanın kaynağı olan güke doğru ilerledikçe elektrik potansiyel artar!...

 $\int_{\Gamma} \mathbb{E}(xy,2) \cdot d\Gamma = -\int_{\Gamma} \left[\nabla \sigma(x,y,2) \right] \cdot d\Gamma = -\left(\sigma(x,y,2) \right] - \sigma(x,y,2)$

b(x,y,2) (x,4,2) fonksiyonunun fonksjyonunun Po'de aldiği değer

oldiği değer

Dolaysyla, elektrik potansiyel fonksiyonu su sekilde de tanımlarabilir:

$$\frac{W}{9} = -\begin{pmatrix} P_2 \\ \overline{E} \cdot \overline{JL} \end{pmatrix} (\overline{J/C}) \text{ vers } (V)$$

"P2 ve P4 noktolori "Birim yükü, P1 noktasından P2 noktasına götürmek için" arasındaki elektrik alana karşı yapılması gereken iş. potansiyel fark"

Onemli Not: Elektrik potansiyel kavramı, aslında "göreceli" bir kavramdır. Yani, iki nokta arasındaki potansiyel farktan söz edilebilir. (Devre analizi derslerinde ve laboratuarlarında hep "devredeki bir nokta ile toprak arasındaki potansiyel farkı "ölçeriz /hesaplarız) kitabi olarak, aslında tek bir noktanın elektrik potansiyelinden söz edilenez. Eğer ağız alıskanlığı ile tek bir noktanın potansiyelinden söz ediyorsak, aslında burada kastettiğimiz sey, o nokta ile sonsuz arasındaki potansiyel farktır!...

Yoni, birim yükü sonsuzdan söz konusu noktaya getirmek için yapılan iş ...

Pi

Noktamıza Pi dersek: Vp = Vpi - Voo = - (E.dl (Vm) devredeki bir noktanın perilimin


den söz ediyarsak; aslında

kastetliğimiz sey, o nokta ile

toprak arasındaki gerilim farkıdır)


Ornek: Paralel Levha Kapasitor (Kondonsation)

Lise Fizik derslerinden asina olduğumuz paralel levha kapasitör", iki tane paralel levha arasına gerilm (voltaj) ve elektrik potansiyel farkı uygutanması ile kurulur.



Levhalara gerilim farkı uygulanınca, gerilimi alçak
olan levhadan pozitif yükler kopartılarak diğer levhaya gönderilir. Yüklerin korunumu prensibi uyarınca,
diğer levhada da esit miktarda negatif yük açığa
çıkar. Üstleki levhada pozitif, alttaki levhada da

negatif yükler olacağından; iki levha arasında kalan bölgede bir elektrik alan oluşur. Bu elektrik alan, pozitif yüklü levhanın yüzeyinden dik okarak, en kısa yoldan negatif yüklü levhaya dik girecek sekilde oluşacaktır.



Altaki levha Z=O; üsttaki levha da Z=d düzle

minde bulunuyor olsun. Elektrik alanın birimi, Volt/metre 'dir. > "Yani birim mesafe basina voltaj degisimi". Zed deki levha ile ze0 daki levhanin arasında, Vo kadar gerilim farkı olduğuna göre, iki levha arasında kalan bölgede elektrik alanın siddeti Vo/d obeaktir. > Yani iki levha arasında E(x,y,z) = - 22 Vo (V/m)

Bizlere, lise fizik dersleinde ezberletilen V/d formilli buradan geliyar.


Öte yandan, iki kevha arasındaki bölgede elektrik patansiyel fonksiyonunu ele alalım, Herhangi iki nokto arasındaki elektrik potansiyel, birim yükü ilk noktadan ikinci noktaya götürmek için yapılması gereken iştir.

Örneğin birim yükü 2=0 düzleninde bulunan (ve levhalar orasındaki bölgede bulunan) bir noktadan, Z=d düzleminde buluran bir noktaya götürmek için Vo kadar iş yapmamız gerekir. (Çünkü iki levha arasındaki gerilim farkı Vo)

Benzer sekilde, yükü z=0'dan z=d/2'deki bir noktaya gibtürmek için Vo/2 kadar is yapmamız gerekir. (Çünkü sabit elektrik abna karşı, yarı mesafe ilerledik.)

Z=0'don Z=30/4'e =310/4

Bir baska dayişle, potansiyel fonksiyonunun Z'ye göre grafiğini çizersek lineer bir fonksiyon elde edenz



Bu fonksiyonu formilize edelin $V(z) = \frac{V_0}{2}$ Doprunun egimi lineer değişim

$$\nabla V(z) = \left(\hat{a}_{\chi} \frac{2}{2\chi} + \hat{a}_{y} \frac{2}{2y} + \hat{a}_{z} \frac{2}{2z}\right) \left(\frac{\sqrt{6}}{d} z\right)$$

$$= \hat{a}_{z} \frac{\sqrt{6}}{2} \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$$

= $\hat{a}_2 \frac{V_0}{d}$ (V) bulunur!...

Daha önce de $E(x,y,z) = -\hat{a}_z \frac{v_0}{d}$ (V/m) bulmuştuk. $\Rightarrow E = -\nabla v$

* Yukandaki levhaya doğru (yani elektrik alanın üzerine doğru) gittikçe, elektrik potansiyel artmakta I ... (yani +2 yönünde)

* Elektrik potansiyelin gradyantı, gerçekten de artış yönünde (yani +z yönünde) çıktı!...

Is Potansiyel Suzeyleri'ne bakacak olursak:

Örnegin, Z=0'daki levhanin üzerindeki her noktada potansiyel aynı (V=0) > z=0'daki levha, bir es potansiyel yüzeyi olusturur!...

Z = d' deki levhann üzerindeki her noktoda da potansiyel aynı (U=Vo)

=) z=d'deki levha da, barka bir es potansiyel yüzeyi oluşturur!...

2 = d/2 'de, her iki levha arasındaki bölgede kalan ve her iki levhaya paralel olan dizlem de, bir es potansiyel yüzeyi alusturur. (v=Vo/2)


* Dolayisiyla, iki levha arasında, levhalara paralel sonsuz tone es potansiyel yüzeyi * Elektrik alan, - z yöninde paralel

Elektrik Xlan cizgileri ile es potansiyel yüzeyleri her zaman birbirlerine diktir !...


[Not: Bu, matematiksel olarak da aslında beklediğimiz bir şeydi. Çünkü elektrik potonsiyel fonksiyonunun gradyantı, fonksiyonun maksinum artış yönünü gösterdiği için, fonksiyonun səbit olduğu güzeye dik olmak zorunda!...

Bir barka degirle, verilen bir problemde elektrik potansiyel değirimini göz önünde bulundurarak elektrik alanın yönünü; ya da elektrik alanın yönünü göz önünde bulundurarak elektrik potansiyelin değişimini bulabiliriz!...

<u>Ornek</u>: Tek bir yükün sebep olduğu elektrik olan ve elektrik potansiyel



Elektrik alan cizgilerinin, yükten sonsuza doğru oldugunu biliyoruz!...



Birim yukii; sonsuzdan, q yükine R mesafede bir P, noktasna getirmek için yapacaşımız ise U, diyelim Birin yuku; sonsuzdan, q yüküne R mesafede başka bir P2 noktasına getirnek için yapacagamız işe de Uz diyelim.

U: Pi noktasinin (sonsoza göreceli) elektrik potansiyeli

alana her yerde dik olan bir Cx

konturu secilirse, elektrik alana

karşı hiç iş yapılmadığı görülür

Dolayisiyla = 0

Birim yükü Pa noktasına Cz kontunu üzerinden götürmekle,

önce C1 üzerinden Pi'e, ardından Cx üzerinden Pz'ye götürmek arasında herhangi

bit fork yoktur.

$$b_2 = b_2 - b_\infty = -\int \overline{E} \cdot d\overline{L} = -\int \overline{E} \cdot d\overline{L}$$
 $b_2 = b_2 - b_\infty = -\int \overline{E} \cdot d\overline{L} = -\int \overline{E} \cdot d\overline{L}$
 $b_3 = b_2 - b_\infty = -\int \overline{E} \cdot d\overline{L} = -\int \overline{E} \cdot d\overline{L}$
 $b_4 = b_2 - b_\infty = -\int \overline{E} \cdot d\overline{L}$
 $b_4 = b_4 - \int \overline{E} \cdot d\overline$


U2 = U1


+ Bir baska deyişle, yüke eşit mesafedeki noktaların potansiyeli esttir.

= Yüke esit mesafedeki noktalar bir kure olusturur.

-> Merkezi yükün bulunduğu nokta olan her bir küre, bir eş patansiyel yüzeyi oluşturur.

Explansiyel Yüzeyleri Elektrik Alan Çizgileri Küreler Merkezden dişa döğrün Her yerde birbirleriyle çizgiler dik kesişirleri...
$$k$$
 $V_1 = V_2 = -\int \left(\hat{a}_R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \right) \cdot \left(\hat{a}_R dR \right) = -\int \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \frac{1}{R^2} dR = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R^2} \left(V \right)$






9 yüküne R2 mesafede bulunan bir P2 noktası ile,
R1 " P1 noktası
arasındaki potansiyel fark?

$$U_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{9}{R_2} (v); \quad U_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{9}{R_1} (v)$$

$$\Rightarrow \quad U_2 - U_1 = \frac{9}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) (V) \quad \text{bulunur.}$$

Drnek: Bir elektrik dipol, sekilde de gibrildüğü üzere, ərələrində küçük bir mesafe (d) bulunan bir tq, bir adet de -q yükten oluşan bir yapıdır. (di-pol: di-pole: iki kutup) Söz konusu yapının, kendisine R kadar mesafede bulunan bir noktada oluşturduğu elektrik potansiyeli ve elektrik alanı hesaplayınız. (R))d)



+q ve -q yüklerhin P noktasına mesafeleine sırasıyla R+ ve R- diyelim.

P noktasnolaki elektrik potansiyel

$$V = \frac{9}{4\pi\epsilon_{0}R^{+}} - \frac{9}{4\pi\epsilon_{0}R^{-}} = \frac{9}{4\pi\epsilon_{0}} \left(\frac{1}{R^{+}} - \frac{1}{R^{-}}\right)$$

 $R >> d \text{ olduğu için } R^{\dagger} \cong \left(R - \frac{d}{2}\cos\theta\right) \text{ ve } R^{\Xi} \cong \left(R + \frac{d}{2}\cos\theta\right) \text{ olduğu için } R^{\dagger} \cong \left(R - \frac{d}{2}\cos\theta\right) = \frac{9}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{d\cos\theta}{R^2 - \frac{d^2}{4}\cos^2\theta}\right) \cong \frac{9d\cos\theta}{4\pi\epsilon_0} = \frac{9d\cos\theta}{4\pi\epsilon_0}$

-q yükünün bulunduğu noktadan +q yükünün bulunduğu noktaya yönlenmiş olan vektöre d dersek; $V = \frac{q \, d \cdot \hat{a}_R}{4\pi \epsilon_0 R^2} - \frac{\bar{p} \cdot \hat{a}_R}{4\pi \epsilon_0 R^2}$ olarak yazılabilir. $\bar{p} = q \, d$, dipol moment vektörü dür.

Dipolin sebep olduğu elektik alan, E = - TV ile hesaplanabilir.

Kiresel koordinatlarda E=- TV = âp 2V - âp 2V RAD

$$=\hat{a}_{\mathcal{R}}\left(\frac{\rho\cos\theta}{2\pi\epsilon_{0}R^{3}}\right)+\hat{a}_{\theta}\left(\frac{\rho\sin\theta}{4\pi\epsilon_{0}R^{3}}\right)=\frac{\rho}{4\pi\epsilon_{0}R^{3}}\left(\hat{a}_{R}^{2}\cos\theta+\hat{a}_{\varphi}\sin\theta\right)$$

Not: Bu örnekte de görüldüğü üzere, Gauss Yasası'nın uygulanamayacağı, Coulomb Yasası'nın da uygulanmasının zor olduğu durumlarda öncelikle elektrik potansiyelin, ordindən elektrik alanın hesaplanması mümkündür!...

Syrekli Yük Doğılimlarının Selsep Olduğu Elektrik fotansiyel

Daha Brice, sürekli yük dağılımlarının sebep olduğu elektrik alanı hesaplamaktaki mantığa benzer bir yaklapımla:

Bir o' hacmi içersindeki $Po(C/m^3)$ / lük yük yağınlığunun sebep olduğu elektrik potansiyel: $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Pv}{R} dv' \right)$

Bir S' yüzeyi üzerindeki Ps (c/m²) 'lik yük yoğunluğunun sebep olduğu elektrik potansiyel:

elektrik potansiyel: $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\rho_0}{R} ds' \right)$

Bir C' kontunu üzerindeki Pr (c/m)'lik yük yoğunluğunun sebep olduğu elektrik potansiyel:

V= 4πεο [Pe de' (V) olarak ifade edilebilis.