## Оптические спектры атомов

Частоты спектральных линий атома водорода выражаются обобщенной формулой Бальмера:

$$\omega = R(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}) \tag{1}$$

m — значение главного квантого числа после электрона, n — до него.

Выделяют несколько серий спектральных линий водорода:

Лаймана –  $np \to 1s$ , n = 2, 3, ...

Бальмера –  $np \rightarrow 2s, \ ns \rightarrow 2p, \ nd \rightarrow 2p \quad n=3,4,...$ 

Пашена –  $nf \rightarrow 3d$ ,  $n = 4, 5, \dots$ 

Брэкета –  $ng \to 4f$ , n = 5, 6, ...

Частоты спектральных линий щелочных металлов выражаются похожей формулой:

$$\omega = R(\frac{1}{(m + \alpha_{l_2})^2} - \frac{1}{(n + \alpha_{l_1})^2}) \tag{2}$$

 $\alpha_l$  – соответствующая орбитальному квантовому числу т.н. поправка Ридберга.

Выделяют серии спектральных линий щелочных металлов:

Резкая –  $nS \to 3P$  n = 4, 5, ...

Главная –  $nP \rightarrow 3S$  n = 3, 4, ...

Диффузная –  $nD \to 3P$  n = 3, 4, ...

Основная –  $nF \rightarrow 3D$  n = 4, 5, ...

Взаимодействие спинового и орбитального моментов электрона обладает энергией. Поэтому некоторые уровни (термы) расщепляются. Полный момент импульса j электрона равен:

$$M_j = h\sqrt{j(j+1)}, \quad j = l+s, \ j = |l-s|$$
 (3)

Таким образом, в атомах водорода, где электрон один, а также в атомах щелочных металлов, где спектры определяются только переходами валентного электрона, все уровни с  $l \neq s$  расщепляются на два подуровня.

В многоэлектронных атомах механические моменты электронов могут складываться в результирующий момент  $M_J$  двумя способами.

- 1) LS-связь: моменты одного типа (орбитальные или спиновые) взаимодействуют сильнее с моментами своего типа, складываясь, соответственно в  $M_L$  и  $M_S$ , которые образуют полный момент атома  $M_J$ .
- 2) јј-связь: пары моментов разных типов взаимодействуют сильнее, чем моменты одного типа, образуя  $M_j$ , которые складываются в  $M_J$ .

При LS-связи возможные значения J равны:

$$J = L + S, L + S - 1, \dots |L - S| \tag{4}$$

Полные магнитные моменты атома связаны с L, S и J соотношениями:

$$\mu_L = -\mu_{\rm B} \sqrt{L(L+1)} \tag{5}$$

$$\mu_S = -2\mu_B \sqrt{S(S+1)} \tag{6}$$

$$\mu_J = -\mu_{\rm B}g\sqrt{J(J+1)}\tag{7}$$

$$\mu_{Jz} = -\mu_{\rm B} g m_J \quad (m_J = -J, -J + 1, ..., J - 1, J) \tag{8}$$

Здесь g – т.н. фактор Ланде:

$$g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$
(9)

При помещении атомов вещества в магнитное поле наблюдается т.н. эффект Зеемана, выражающийся в расщеплении энергетических уровней.

Атом в магнитном поле приобретает дополнительную энергию:

$$\Delta E = -\mu_{J_B} B = \mu_B g B m_J \quad (m_J = -J, -J + 1, ..., J - 1, J)$$
(10)

При переходе между зеемановскими подуровнями действует правило отбора:

$$\Delta m_J = 0, 1 \tag{11}$$

Однако, при сильном магнитном поле связь между  $M_L$  и  $M_S$  разрывается, и они проецируются на направление поля независимо друг от друга:

$$\Delta E = \mu_{\mathcal{B}} B m_L + 2\mu_{\mathcal{B}} B m_S = \mu_{\mathcal{B}} B (m_L + 2m_S) \tag{12}$$

В этом случае для переходов имеют место правила отбора:

$$\Delta m_L = 0, \ \Delta m_S = 0 \tag{13}$$