
ASR - Práctica 4

UO282440

Pablo José Pérez Díez

1) A una máquina clonada con Linux mínimo de 20G añade otro segundo disco de 20G. Debe tener activado EFI de lo contrario no funcionarán algunas partes de la práctica.



2) Modifica el archivo /etc/issue, añadiendo la frase "Copia de Seguridad practica backup". Sal y entra en sesión para comprobar que el mensaje de saludo de la máquina ha cambiado.



3) Instala el gdisk si no está ya instalado y crea dos particiones primarias en el segundo disco: la primera de 18GB de tamaño de tipo Linux y la segunda con el espacio restante (2GB) de tipo Linux LVM (8e00).

```
Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1): 1
First sector (34-41943006, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (2048-41943006, default = 41943006) or {+-}size{KMGTP}: +18GB
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2): 2
First sector (34-41943006, default = 37750784) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (37750784-41943006, default = 41943006) or {+-}size{KMGTP}: +2GB
Last sector (37750784-41943006, default = 41943006) or {+-}size{KMGTP}:
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8E00
Changed type of partition to 'Linux LVM'
Command (? for help): p
Disk /dev/sdb: 41943040 sectors, 20.0 GiB
Model: VBOX HARDDISK
PROBEL: OBUX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): C6FAOFC2-E87F-4E90-8169-ABE068A94A5C
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 41943006
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total from chace in 2041 sectors (1907 A VID)
Total free space is 2014 sectors (1007.0 KiB)
 Number Start (sector)
                                                             End (sector)
                                                                                                                                      Linux filesystem
Linux LUM
                                     2048
                                                                   37750783
                                                                                            18.0 GiB
                                                                                                                         8300
                           37750784
                                                                  41943006
                                                                                           2.0 GiB
                                                                                                                        8E00
 Command (? for help): w
Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING PARTITIONS!!
Do you want to proceed? (Y/N): Y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdb.
[ 650.194136] sdb: sdb1 sdb2
[ 651.230545] sdb: sdb1 sdb2
The operation has completed successfully. [U02824400linux "1#
```

4) Crea un filesystem en la primera partición. Después, crea el punto de montaje /mnt/backup y monta ahí la partición a la que acabas de dar formato.

Creo filesystem en primera partición:

creo el punto de montaje /mnt/backup backup y monta ahí la partición a la que acabas de dar formato.

```
[UO282448@linux ~]#mkdir -p /mnt/backup
[UO282448@<mark>linux ~]#mount /dev/sdb1 /mnt/backup</mark>
[ 1115.238034] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 0889ff66-566e-4519-a415-bed122ff98b1 r/w with ordered data mode. [
[UO282448@linux ~]#
```

5) Antes de modificar la estructura del grupo de volúmenes almalinux, guarda el archivo de configuración de LVM (.vg) para restaurarlo después en el nuevo servidor.

```
[UO282440@linux ~]#cp /etc/lvm/archive/* /mnt/backup
[UO282440@linux ~]#
```

6) Crea un volumen físico en la segunda partición del disco:

```
[U02824400linux ~]#pvcreate /dev/sdb2
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
```

Examina el grupo existente (con vgs, vgdisplay o lsblk) y añádeselo.

```
[U0282440@linux ~]#vgs
UG #PV #LV #SN Attr USize UFree
almalinux_vbox 1 2 0 wz--n- 18,41g 0
[U0282440@linux ~]#vgextend almalinux_vbox /dev/sdb2
Volume group "almalinux_vbox" successfully extended
[U0282440@linux ~]#
```

Crea una instantánea de un tamaño que sea suficiente, por ejemplo, de 1G:

```
[U02824400linux ~]#lvcreate -L1000M -s -n backupAS /dev/almalinux_vbox/root
Logical volume "backupAS" created.
[U02824400linux ~]#
```

Comprueba que está correctamente creado con la orden lvs:

Crea el punto de montaje /mnt/snapshot y monta el snapshot /dev/almalinux/backupAS en él con la orden.

```
[U0282440@linux ~]#mkdir -p /mnt/snapshot
[U0282440@linux ~]#mount -o nouwid /dev/almalinux_vbox//backupAS /mnt/snapshot/
[ 1865.912500] XFS (dm-4): Mounting U5 Filesystem 34ecb4d1-995f-4190-9c10-e7bef3b65869
[ 1865.956297] XFS (dm-4): Starting recovery (logdev: internal)
[ 1865.962168] XFS (dm-4): Ending recovery (logdev: internal)
[U0282440@linux ~]#_
```

7) Edita de nuevo el archivo /etc/issue y déjalo como estaba. Comprueba que la versión del snapshot (/mnt/snapshot/etc/issue) no cambia tras editar /etc/issue.

```
[U0282440@linux ~]#cat /etc/issue
\S
Kernel \r on an \m
[U0282440@linux ~]#cat /mnt/snapshot//etc/issue
\S
Kernel \r on an \m
Copia de Seguridad practica backup
[U0282440@linux ~]#_
```

8) Instala el tar si no está ya instalado y haz un backup de todos los archivos del snapshot.

```
[UO282440@linux ~1#tar -cvpzf /mnt/backup/backup.tgz /mnt/snapshot
```

¿Puedes hacer un backup de los directorios /proc y /dev del snapshot?

No, no se puede hacer un backup de los directorios /proc y /dev de un snapshot. Esto se debe a que:

/proc, es un sistema de archivos virtual que proporciona información del kernel y de procesos del sistema en tiempo real. /dev, contiene los archivos de dispositivo del sistema (discos, particiones, dispositivos de entrada/salida).

En resumen, hacer un backup directo de /proc y /dev podría causar errores.

¿Podrías haber hecho un tar de los directorios /proc y /dev del sistema? ¿Por qué?

no se debe hacer un tar de estos directorios. Como mencioné antes, hacer un backup de estos directorios no sería útil porque los contenidos de /proc cambian constantemente y los de /dev son generados dinámicamente por el sistema operativo.

Captura las salidas de los comandos Isblk -f y df -Th.

Lsblk -f:

```
[U028244001inux
                       "]#lsblk
                                            FSTYPE
                                                             FSVER
                                                                          LABEL UUID
                                                                                                                                         FSAVAIL FSUSE% MOL
                                                                                                                                           591,7M
647,3M
                                            ∪fat
                                                             FAT32
                                                                                  0959-E78A
                                                                                                                                                          12 /
                                                                                  bf875b29-c11d-4ace-b445-da3bf90392a2
                                             LUM2_member LUM2 001
                                                                                   xOqN4m-3bpH-G4wf-5WRS-FoAN-312m-MQH040
     -almalinux_∨box-swap
-almalinux_∨box-root-real
                                                                                  PRCf3f2h-f9fe-47f6-95c9-9f439ah68f61
                                                                                                                                                               ES
                                             swap
        -almalinux_vbox-root
-almalinux_vbox-backupAS
                                                                                  34ecb4d1-995f-4190-9c10-e7bef3b65869
34ecb4d1-995f-4190-9c10-e7bef3b65869
                                                                                                                                            14,8G
14,8G
                                                                                                                                                          9% /
                                                                                                                                                          9% /m
                                            ext4 1.0
LUM2 member LUM2 001
                                                                                  0889ff66-566e-4519-a415-bed122ff98b1
sgCnYt-Wcnk-OSGA-y3t2-8aFV-QWWA-AW1H2A
                                                                                                                                            15,7G
                                                                                                                                                          5% /m
       .
lma l i nu×_∪bo×-backupAS-cow
-a lma l i nu×_∪bo×-backupAS
                                                                                  34ecb4d1-995f-4190-9c10-e7bef3b65869
                                                                                                                                            14.8G
                                                                                                                                                          9% /1
```

```
[UO282440@linux ~]#df -Th
S.ficheros
                                        Tipo
                                                 Tamaño Usados
                                                                 Disp Usoz Montado en
                                       devtmpfs
                                                                  4,0M
devtmpfs
                                                    4,0M
                                                                         0% /dev
                                        tmpfs
                                                    879M
                                                              0 879M
                                                                         0% /dev/shm
tmpfs
                                                           5,0M
                                                    352M
                                                                         2% /run
tmpfs
                                       tmofs
                                                                  347M
                                                                        31% /sys/firmware/efi/efivars
                                       ef ivarfs
ef ivarfs
                                                    256K
                                                                  174K
                                                            78K
                                                                        10% /
                                                    17G
                                                           1,6G
                                                                  15G
/dev/mapper/almalinux_vbox-root
                                       xfs
                                                                        33% /boot
2% /boot/efi
/dev/sda2
                                                    960M
                                        xfs
                                                           313M
                                                                  648M
/dev/sda1
                                        ∨fat
                                                    599M
                                                           7,1M
                                                                  592M
                                                    176M
                                                                  176M
tmpfs
                                        tmpfs
                                                              0
                                                                         0% /run/user/0
                                                    18G
                                                           907M
                                                                   16G
/dev/sdb1
                                       ext4
                                                                         6% /mnt/backup
/dev/mapper/almalinux_vbox-backupAS xfs
[UO2824400<mark>linux</mark> ~1#_
                                                     17G
                                                           1,6G
                                                                   15G
                                                                        10% /mnt/snapshot
```

 Haz un backup de la partición /boot (porque sólo hemos guardado copia del filesystem raíz)

10) Finalmente para guardar el backup, se desmonta el disco sdb2 y después se elimina el snapshot de grupo de volúmenes.

```
[U02824400linux "]#umount /mnt/snapshot
[ 3898.948449] XFS [dm-4]: Unmounting Filesystem 34ecb4d1-995f-4190-9c10-e7bef3b65869
[U02824400linux "]#lvremove /dev/almalinux_vbox/backupAS

Do you really want to remove active logical volume almalinux_vbox/backupAS? [y/n]: y
Logical volume "backupAS" successfully removed.
[U02824400linux "]#vgreduce almalinux_vbox/backupAS

No command with matching syntax recognised. Run 'vgreduce --help' for more information.
[U02824400linux "]#vgreduce almalinux_vbox/backupAS /dev/sdb2

Volume group name "almalinux_vbox/backupAS" has invalid characters.

Cannot process volume group almalinux_vbox/backupAS


Failed to find physical volume "/dev/sdb2".
[U02824400linux "]#vgreduce_almalinux_vbox /dev/sdb2

Removed "/dev/sdb2" from volume group "almalinux_vbox"
[U02824400linux "]#umount /mnt/backup
[ 4019.898085] EXT4-fs (sdb1): unmounting filesystem 0889ff66-566e-4519-a415-bed122ff98b1.
[U02824400linux "]#
```


Copia de seguridad y restauración de una máquina en Azure

- 1. Crear una máquina virtual en Azure de tipo Windows Server
- a. Crear un grupo de recursos llamado rg-ejemploVMWind
- b. Crear la máquina virtual llamada: vm-ejemploVMWind


Detalles del proyecto Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos. Suscripción * ① Azure for Students Grupo de recursos * ① (Nuevo) rg-ejemploVMWind_group Crear nuevo 📕 *Sin título.. Archivo Edición Formato Detalles de instancia Ayuda Nombre de máquina virtual * ① vm-ejemploVMWind U0282440 Región * ① (Europe) West Europe UTF-8 Windows (CRLF) Opciones de disponibilidad ① Zona de disponibilidad Zona autoseleccionada Opciones de zona ① Eliia hacta 2 zonac da dicnonihilidad una máquina virtual nor zona



2. Conectarse a la máquina y crear un archivo en el escritorio llamado alumnos.txt con los UOs de los alumnos que realizan la tarea.




- 3. Crear una copia de seguridad de la máquina utilizando el servicio Almacenes de recovery Services:
- a. Crear un almacén: i. En el grupo de recursos rg-ejemploBackup ii. Llamar al almacén: vaultAS




- b. Entrar al almacén y pulsar en crear una nueva copia de seguridad:
- i. Para máquinas virtuales
- ii. Crear una directiva (mejorada) llamada DailyPolicy-AS para que haga una copia de seguridad diaria a las 8:00
- iii. Antes de habilitar la copia de seguridad, se tiene que seleccionar la máquina virtual que se ha creado en el primer paso de esta práctica


Configurar la copia de seguridad



4. Forzar copia de seguridad: con lo anterior se irán creando copias de seguridad cada día a las 8:00. Pero también podemos hacerlas manualmente en cualquier momento. Para ello, lo que vamos hacer es entrar en vaultAS y en elementos de copias de seguridad. Seleccionamos la que hemos creado en el paso anterior e indicamos "Hacer copia de seguridad ahora"







Finalizada la copia de seguridad




5. Una vez finalizada la copia de seguridad, eliminar el grupo de recursos rgejemploVMWind.



- 6. Restaurar una la copia de seguridad en una nueva máquina virtual. Para ello:
- a. Crear un nuevo grupo de recursos llamado rg-ejRestauracion

Crear un grupo de recursos




- b. Crear una red virtual con las opciones por defecto
 - i. En el grupo de recursos rg-ejRestauracion
 - ii. Llamar a la red virtual vnet-restauracion

Detalles del proyecto


c. Crear una cuenta de almacenamiento

U0282440

- i. En el grupo de recursos rg-ejRestauracion
- ii. Llamar a la cuenta de almacenamiento stejrestauracion2
- iii. Se tiene que deshabilitar el checkbox que dice "Habilite el acceso de lectura a los datos en caso de que la región no esté disponible"




- d. Entrar en el servicio "Centro de copias de seguridad" y hacer una restauración
- i. Seleccionar "Región principal". Nota: si no se puede seleccionar debido a que el almacenén no está habilitado con CRR: 1. Entrar en vaultAS, luego en propiedades y finalmente actualizar "configuración de copia de seguridad": Se tiene que habilitar la restauración entre regiones
- ii. Indicar que la restauración se haga en una nueva máquina
- iii. A la nueva máquina llamarla vm-Restauracion
- iv. Seleccionar el grupo de recursos rg-ejRestauracion, la red virtual vnetrestauración con la subred de por defecto, y finalmente seleccionar la cuenta de almacenamiento stejrestauracion2



7. Esperar hasta que termine de restaurarse la copia de seguridad.

Para ello entrar en el "centro de copias de seguridad" y luego en "Trabajos de backup"




8. Conectarse a la máquina virtual restaurada.

Puede que no nos deje conectarnos por dos motivos: no se permiten conexiones RDP y tampoco tenemos una IP pública a la que conectarnos:


- a. Permitimos la conexión RDP, para ello:
- i. Crear un grupo de seguridad de red llamado nsg-restauracion

Inicio > Grupo de seguridad de red >


Crear grupo de seguridad de red




ii. Entrar en el grupo de seguridad nsg-restauracion y crear una nueva regla de entrada: permitir el servicio RDP




iii. Asociar el grupo de seguridad a la red virtual en la que está la máquina virtual: Entrar en el grupo de seguridad nsg-restauracion y luego en subredes, finalmente asociarlo a la red virtual vnetrestauracion



- b. Creamos una IP pública en el interfaz de red de la máquina virtual:
- i. Entrar en el servicio interfaces de red y seleccionar la de la máquina virtual
- ii. Entrar en configuración de IP y clickear en la IP privada que existe para asociarle una IP pública: Crear IP pública llamada pipvmRestaurada y con SKU estándar.




c. Conectarse a la nueva máquina virtual y comprobar que contiene el fichero alumnos.txt



9. Eliminar los recursos creados durante la práctica.

Se deberían tener 3 grupos de recursos: rg-ejRestauracion, AzureBackupRG_westeurope_1 (o similar), y rgrestauracion.



Para eliminarlos:

- a. El grupo de recursos rg-restauracion no puede eliminarse directamente porque contiene el vault con las copias de seguridad y primero tienen que eliminarse. Para ello se tiene que entrar en vaultAS, pulsar eliminar y seguir las instrucciones que indican.
 - i. Por motivos de seguridad, Azure no nos deja eliminar directamente las copias de seguridad. Pero en cambio, se pueden modificar las opciones de seguridad para eliminarlas. Para ello, entrar en vaultAS y en Propiedades (dentro de configuración): Actualizar dentro de Configuración de seguridad. Le damos a deshabilitar tanto a la eliminación temporal como a las características de seguridad. Esto es porque queremos eliminar las copias de seguridad. Nos llegará un email para indicarnos que hemos cambiado estas opciones.
 - ii. Detener y eliminar las copias de seguridad. Para ello, hay que entrar en vaultAS y en Elementos de copia de seguridad. Seleccionar la copia de seguridad que hicimos

manualmente y darle a "Detener copia de seguridad". Una vez detenida, se tiene que pulsar "Eliminar datos de copia de seguridad"

- b. Eliminar vaultAS
- c. Eliminar el grupo de recursos AzureBackupRG_westeurope_1
- d. Eliminar el grupo de recursos rg-restauracion

