

信息隐藏技术基础

王莘





鲁棒数字水印

- DCT变换域数字水印嵌入技术
- DFT (傅里叶) 变换域数字水印嵌入技术
- DWT (小波) 变换域数字水印嵌入技术




DWT(小波)变换域数字水印嵌入技术



小波的基本概念

小波可以简单的描述为一种函数,这种函数在有限时间范围内变化,并 且平均值为0。这种定性的描述意味着小波具有两种性质:A、具有有限 的持续时间和突变的频率和振幅; B、在有限时间范围内平均值为0。




小波的发展历史


- 1909: Alfred Haar——发现了Haar小波
- 1945: Gabor——STFT
- 1980: Morlet——Morlet小波,并分别与20世纪70年代提出了小波变换的概念,20世纪80年代开发出了连续小波变换CWT (continuous wavelet transform)
- 1986: Y.Meyer——提出了第一个正交小波Meyer小波
- 1988: Stephane Mallat——Mallat快速算法(塔式分解和重构算法)



小波变换

它对于分析瞬时时变信号非常有用。它有效的从信号中提取信息,通过伸缩和平移等运算功能对函数或信号进行多尺度细化分析,解决了傅立叶变换不能解决的许多困难问题。






连续小波变换定义为

$$CWTf(a,b) = < x(t), \psi_{a,b}(t) > = \int_{R} x(t)\psi_{a,b}^{*}(t)dt$$

$$CWTf(a,b) = \langle x(t), \psi_{a,b}(t) \rangle = \int_{R} x(t) \psi_{a,b}(t) dt = \int_{R} x(t) |a|^{\frac{1}{2}} \psi(\frac{t-b}{a}) dt$$

连续小波变换的结果可以表示为伸缩因子a和平移因子b的函数





小波分解过程




离散小波展开形式

$$x(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} C_{m,n} \psi_{m,n}(t)$$

$$\Psi_{m,n}(t)$$
 ...小波级数



伸缩因子对小波的作用





平移因子对小波的作用




平移因子使得小波能够沿信号的时间轴实现遍历分析,伸缩因子通过收缩和伸张小波,使得每次遍历分析实现对不同频率信号的逼近



小波变换实现过程


- 1. 首先选择一个小波基函数,固定一个尺度因子,将它与信号的初始段进行比较;
- 2. 通过CWT的计算公式计算小波系数(反映了当前尺度下的小波与所对应的信号段的相似程度);
- 3. 改变平移因子, 使小波沿时间轴位移, 重复上述两个步骤完成一次 分析;
- 4. 增加尺度因子, 重复上述三个步骤进行第二次分析;
- 5. 循环执行上述四个步骤, 直到满足分析要求为止。







LL1	HL1
LH1	HH1





NL级小波分解: 2NL+1个频带

LL ₃ LH ₃	LH ₂	
HL ₃ HH ₃		
HL ₂	HH ₂	LH ₁
HL		HH_1



二维Haar小波变换

$$A = \begin{pmatrix} 64 & 2 & 3 & 61 & 60 & 6 & 7 & 57 \\ 9 & 55 & 54 & 12 & 13 & 51 & 50 & 16 \\ 17 & 47 & 46 & 20 & 21 & 43 & 42 & 24 \\ 40 & 26 & 27 & 37 & 36 & 30 & 31 & 33 \\ 32 & 34 & 35 & 29 & 28 & 38 & 39 & 25 \\ 41 & 23 & 22 & 44 & 45 & 19 & 18 & 48 \\ 49 & 15 & 14 & 52 & 53 & 11 & 10 & 56 \\ 8 & 58 & 59 & 5 & 4 & 62 & 63 & 1 \end{pmatrix}$$

步骤1: 在 R_0 行上取每一对像素的平均值,并将结果放到新一行 N_0 的前4个位置,其余的4个数是 R_0 行每一对像素的差值的一半。

R0: [64 2 3 61 60 6 7 57]

N0: [33 32 33 32 31 -29 27 -25]

步骤2:对行 N_0 的前4个数使用与第一步相同的方法,得到两个平均值和两个细节系数,并放在新一行 N_1 的前4个位置,其余的4个细节系数直接从行 N_0 复制到 N_1 的相应位置上:

N1: [32.5,32.5,1,1, 0.5,0.5,30,26]

N2: [32.5,1,0.5,28, 0,0,0,2]




LL1	HL1
LH1	нн1







基于量化策略的鲁棒水印生成



水印: [0,1,0,1]

像素值: [190, 12, 66, 200]

● 含水印像素值: [64, 192, 63, 190]



数字图像可逆水印




数字图像可逆水印

保护多媒体版权的鲁棒水印属于有损水印, 提取水印以后原 始图像不能被完全恢复。由于受国家机密、法律和道德等因 素限制,军事、司法和医学用图象要求在加入水印后能够被 无损恢复。基于此类图象应用需求,可逆水印(Reversible Watermarking)正受到研究者的广泛关注。可逆水印是指嵌 入原始媒体中的水印可被完全清除,原始媒体可完全恢复的 一种水印,可逆水印又被称作无损水印(Lossless Watermarking) 或可逆信息隐藏(Reversible Information Hiding) .



数字图像可逆水印







直方图平移可逆水印技术

水印嵌入

判断像素值的峰值点与零点

将峰值点与零点的像素平移成相邻位置





 $63 \rightarrow 64$

 $62 \rightarrow 63$


像素值62个数为0




直方图平移可逆水印技术

水印嵌入

向峰值像素值中嵌入水印信息, 嵌入规则如下:






$$1 \rightarrow 61 \rightarrow 61$$



直方图平移可逆水印技术

水印提取




从像素值为61和62的像素之中提取水印


$$62 \rightarrow 61$$

平移修改的像素

$$64 \rightarrow 63$$

 $63 \rightarrow 62$





基于LSB压缩的可逆水印技术





无损数据压缩

0010101010....(50)

出现了50位的冗余,可进行水印的嵌入



谢谢!



本节重点

- 1. 小波变换相比于傅里叶变换的优点是什么?
- 2. 描述基于量化的鲁棒水印生成方法?
- 3. 描述基于直方图的无损水印算法过程

