# 目录

1.引擎设置2
<b>2.</b> 界面简介
3.主棋盘信息
4.小棋盘信息5
5.超级鹰眼与选点列表
6.人机对局与引擎对局
<b>7.</b> 自动分析与批量分析
8.直播同步与棋盘同步工具
9.闪电分析的设置与使用10
<b>10.</b> 跑谱贡献的设置与使用11
<b>11.</b> 设置与工具栏12


#### 1) 引擎设置:

Lizzieyzy 是一个围棋界面,必须加载引擎才能正常工作。在 Windows 整合包内引擎已经默认设置好了,不需要额外的设置,如果需要添加新的引擎或者没有使用整合包则参考以下步骤(以 KataGo 为例):

首先需要下载 KataGo 引擎,官方下载地址: <a href="https://github.com/lightvector/KataGo/releases">https://github.com/lightvector/KataGo/releases</a>


打开【设置-引擎】,将看到如右图所示的界面。

- 1. 点击底部空白的一行
- 2. 输入一个名称
- 3. 点击自动生成按钮,选择 KataGo 并按指示依次选择 KataGo 引擎可执行文件、权重(模型)文件、配置文件



4. 点击保存,然后在菜单中找到刚才添加的引擎加载 即可







#### 2) 界面简介:

主界面共分为7个面板:信息面板,状态面板,评论面板,胜率面板,分支面板,选点列表,小棋盘。

菜单【显示-面板】中可以关闭部分面板,【显示-主界面设置】中可以放大小棋盘/胜率图,【显示】菜单中还提供了各种显示模式,以便快速更改布局。



# 3) 主棋盘信息:




1. AI 选点信息: 从上自下依次为胜率,计算量,目数差,右上角黄底黑字为选点顺序.字体红色(或橙

色选点上的青色,如 )代表是最高值.(以上为全部信息,可在菜单【显示】-【选点】或【设置】-【综合设置】内选择显示部分信息,可在【设置-综合设置】内按数量或计算量限制选点数量)。


2. AI 推荐点颜色说明: 最佳:蓝色



- 3. 变化图说明:鼠标悬停在选点上可显示变化图,滚 轮可控制变化图显示。右键点击选点可将变化图添加到 棋谱中。注:可在底部【自动播放】中设置变化图自动播 放。
- 4. 主棋盘右键可强制分析/不分析选点,如图:




# 4) 小棋盘信息:




1.小棋盘默认显示第一选点变化图,鼠标左键/右键可更改为其他选点的变化图(右下方数字代表当前显示的为第几选点的变化图),滚轮可控制变化图长度。

2.可在菜单【显示】-【小棋盘设置】中更改为显示热点图,如下图:



# 5) 超级鹰眼与选点列表:




超级鹰眼:可在菜单【分析-超级鹰眼(Y)】或顶部工具栏【老鹰图标】按钮打开,将会显示当前棋局吻合度,吻合率,胜率损失,目数损失等信息与图表,可帮助快速分析棋局水平与要点,如左图。(吻合度根据实际落子点的计算量与最佳选点计算量的比值得出,最高 100 最低 0,吻合率依据界面底部设置的条件得出)

鐵 选点列	□ 送点列表(U),点击显示变化,上下前进后退,Q切换总在最前,右键显示紫圈 — □ X								
序号	坐标	Lcb(%)	胜率(%)	计算量	占比(%)	策略网	目数	目数标	
1(实战)	Q9	43.4	43.4	278	92.7	0.00	-2.3	0.0	
<u>2</u>	R11	19.5	19.5	17	5.7	0.00	-13.6	0.0	
3	S9	25.8	25.8	3	1.0	0.00	-10.7	0.0	
4	R7	13.2	13.2	1	0.3	0.00	-16.3	0.0	
6 <b>5</b>	N17	21.5	21.5	1	0.3	0.00	-12.6	0.0	
	总计算量:300 最高计算量:278 集中度:91.95% ☑ 列表 □ 柱状图 ☑ 当前手 □ 鼠标悬约								
	a atw./ 200 计算层)								

选点列表: 可在菜单【显示-面板-独立选点列表(U)】 打开,以列表形式显示当前 AI 选点的信息.如左图

# 6) 人机对局与引擎对局:

支持人机对局与 AI 引擎之间互相对局



Genmove 模式与分析模式的区别:分析模式为使用 Analyze 命令让引擎输出分析结果,LizzeYzy 界面接收后判断落子,Genmove 模式为使用 Genmove 命令让引擎决定落子。

#### 7) 自动分析与批量分析:

1 自动分析设置	×
开始手数(选填,默认当前一手)	o
结束手数(选填,默认最后一手)	
每手时间(秒)	2
每手总计算里	
每手首选计算里	
分析黑棋	
分析白棋	
分析所有分支	
波动过大时加强分析	条件设置
自动保存棋谱	abla
	开始分析  终止分析

打开棋谱后,可在菜单【分析】-【自动分析】或打开自动分析设置,如左图

【开始手数】不填则为当前手开始

【结束手数】不填则为分析到最后一手

【每手时间】【每手总计算量】【每手首位计算量】可多选,只要有其中一项选项满足条件则进入下一手。

勾选【自动保存】分析完成后将保存同名棋谱+已分析字样,保存在原棋谱同一文件夹下。保存的 棋谱将带有所有分析结果。



批量分析可在菜单【分析】-【批量分析】或底部工具栏【批量分析】中打开,选择棋谱后将打开自动分析设置,与上图一致。 开始批量分析后,可在菜单【分析】-【批量分析进度表】或底部详细工具栏【批量分析进度表】中打开批量分析进度表,可调整分析棋谱的顺序,添加或 删除待分析棋谱。

#### 8) 同步菜单与棋盘同步工具:

可在菜单【同步】或底部工具栏【同步】中打开,支持将弈客直播,弈客大厅,野狐平台的棋谱搬运至 LizzieYzy 中




除上述平台以外,还可以使用棋盘同步工具进行棋盘状态的搬运,其中棋盘同步工具(左图)功能更强大但仅可在 Windows 系统下运行,棋盘同步工具(简易版)(右图)可在 Mac,linux 等系统下运行。




具体使用方法可见相应工具的"帮助"功能。

#### 9) 闪电分析的设置与使用

可在菜单【分析】-【闪电分析】或工具栏【闪电图标】中找到闪电分析的功能,闪电分析基于 KataGo 分析引擎。



首先需要设置正确引擎命令,可以使用"自动生成"按钮生成,然后可以快速的进行全局或部分分析,设置的单步计算量越少则分析越快。



# 10) 跑谱贡献的设置与使用:



可在菜单【跑谱贡献】中进行 KataGo 分布式训练的跑谱贡献,首先需要在 KataGo 官方网站 <a href="https://katagotraining.org/">https://katagotraining.org/</a>下载 KataGo 官方引擎和注册账号,在【KataGo 训练设置】中设置引擎路径并填入用户名密码后即可开始跑谱贡献了。



成功开始跑谱后可看见棋局以及当前 进行训练的局数,当前对局的规则、贴 目、结果等信息。

### 11) 设置与工具栏:

大部分设置可以在【设置】-【综合设置】中找到,引擎可在【设置】-【引擎】中设置,添加引擎的具体方式可参考说明文档中的【如何下载并且使用最新 KataGo 权重】文档。



【显示】-【工具栏】中可设置顶部/底部工具栏中的内容

