

دليل التنصيب والتشغيل

بوت سكالينج الذهب XAUUSD على MetaTrader 5

مخصص لحسابات Exness — إطار 5 دقائق — ارتداد من المتوسط

اسم الملف: Anas_M5.mq5

النسخة: 2.00 (v2 — بوابات جودة الدخول)

المنصة: MetaTrader 5 (بناء 3800 أو أحدث)

الأداة: XAUUSD — الإطار الزمني M5

اقرأ هذا قبل أي شيء

هذا البوت أداة تنفيذ، مو وعد بالربح. الاستراتيجية التي بداخله ما ثبتت ربحيتها على بيانات ذهب حقيقية بعد — النظام الموجود بالمستودع يختبرها، وأنت الذي لازم تشغل الاختبار على بياناتك وتقرأ النتيجة. شغله على حساب تجريبي لفترة كافية قبل أي فلس حقيقي (Demo)

المحتويات

1. قبل ما تبدي — شنو نوع هذا البوت
2. التنصيب خطوة بخطوة
3. إعدادات خاصة بحساب إكسness
4. مرجع الإعدادات الكامل
5. الاختبار في Strategy Tester
6. التشغيل: ديمو ثم VPS
7. استكشاف الأخطاء
8. قائمة تحقق قبل التشغيل

1. قبل ما تبدي — شنو نوع هذا البوت

سكالبر ارتداد من المتوسط، مو متبع اتجاه

الذهب على فريم 5 دقائق غالباً يتذبذب حوالين متوسط قصير، مو يمشي بترند واضح. هذا البوت يستغل بالضبط هذي الحالة: يترصد لما السعر يبتعد مسافة غير طبيعية عن المتوسط (EMA20) والزخم يوصل لمرحلة إرهاق، ويدخل عكس الاتجاه اللحظي متوقع رجوع نحو المتوسط. هذا يخالف بوت المتابعة (XauTrend) اللي ينتظر ترند حقيقي ويرفض التذبذب — هذا البوت يتداول داخل التذبذب نفسه، وهذا سبب تكرار صفقاته أكثر بكثير.

الحارس الأهم: ADX كسقف مو كأرضية

أخطر شي على نظام ارتداد-من-المتوسط هو مصادفة ترند حقيقي — كل قمة تتبعها قمة أعلى، وكل قاع يتبعه قاع أوطى، وأنت تراهن ضد الاتجاه بإصرار. لذا البوت يرفض أي دخول إذا ADX فوق سقف معين (فلتر النظام)، ويشترط أربع بوابات إضافية قبل الدخول: تمدد كافٍ عن المتوسط، RSI عند منطقة تشبع، شمعة انعكاس تقفل فعلاً بعكس الاتجاه اللحظي، وميل الفريم الأعلى ما يكون معاكس بقوة.

البوت يشتغل على الشموع المغلقة فقط

الشمعة الحالية لسه تتحرك — أعلى سعر وأوطى سعر والإغلاق كلها تتغير لين تنتهي الشمعة. البوت يقرأ الشمعة رقم 1 (آخر شمعة مغلقة) وما يلمس الشمعة الحالية أبداً، فيشتغل مرة وحدة كل 5 دقائق وليس كل تيك — وهذا مقصود وبطابق طريقة الاختبار.

حجم الصفقة يحسب من مسافة وقف الخسارة

البوت ما يستخدم لوت ثابت. يحسب اللوت بحيث تكون خسارتك عند ضرب الوقف نسبة ثابتة من رأس مالك (0.5%) افتراضياً، ويعتمد على مواصفات الرمز نفسه من السيوفر — يعني نفس الملف يشتغل صح على XAUUSD أو بدون أي تعديل يدوي XAUUSDm.

قاعدة التكلفة: مو كل إشارة تستاهل التنفيذ

سكالبر يدفع السبريد على عدد كبير من الصفقات، فالسبريد يشكل جزء أكبر بكثير من المخاطرة مقارنة ببوت يتحمل وقف واسع. لذا البوت يرفض أي صفقة هدفها مو أكبر من السبريد الحالي بعدد مرات كافٍ. هذا الفلتر هو اللي يمنع البوت من يتداول نفسه لحد الإفلاس بالتكاليف وحدها — `InpMinTargetSpreadRatio`

2. التنصيب خطوة بخطوة

1. افتح MetaTrader 5، ثم من القائمة العلوية: File ← Open Data Folder

راج تفتح نافذة مجلد. هذا مجلد بيانات المنصة، ومو مكان تنصيب البرنامج — لا تدور عليه بـ Program Files.

2. ادخل على المجلد: MQL5 ← Experts

```
...\MetaQuotes\Terminal\<ID>\MQL5\Experts\Anas_M5.mq5
```

هذا هو المسار الكامل بعد النسخ. الجزء <ID> رقم طويل يختلف من جهاز لجهاز — لا تكتبه يدويا، بس ادخل المجلدات وحدة وحدة.

3. ارجع للمنصة، وبنافذة Navigator اضغط يمين على Refresh ← Expert Advisors

راج يظهر Anas_M5 بالقائمة. إذا ما ظهر، تأكد أن الملف بالمجلد الصحيح.

4. اضغط يمين على Modify ← Anas_M5، راج ينفث MetaEditor

اضغط زر Compile (أو F7). لازم تطلع رسالة 0 errors, 0 warnings. بعدها سكر MetaEditor وارجع للمنصة.

5. افتح شارت الذهب على إطار M5

من Market Watch، دور رمز الذهب بحسابك (عادة XAUUSD، وبعض أنواع الحسابات تكون بلاحة مثل XAUUSDm). افتح شارته واختر الإطار M5 من الشريط العلوي.

6. اسحب Anas_M5 من Navigator وأفله على الشارت

راج تفتح نافذة الإعدادات. بتبويب Common تأكد أن خيار Allow Algo Trading مفعّل. بتبويب Inputs تشوف كل الإعدادات — خليها كما هي بالبداية.

7. فعل التداول الآلي

اضغط زر AutoTrading بالشريط العلوي لين يصير أخضر. ولزم تتأكد من: Expert Advisors ← Options ← Tools ← فعل Allow algorithmic trading.

8. تأكد أن البوت شغال

بالزاوية العليا اليمنى من الشارت لازم يظهر وجه مبتسم. وراج تظهر لوحة معلومات على الشارت تعرض حالة البوت لحظيا. إذا كان الوجه حزين أو فيه علامة منع، معناها التداول الآلي مطفي.

تحقق من سجل التشغيل

افتح تبويب Experts بنافذة Toolbox (اضغط Ctrl+T). لازم تشوف سطرين مثل هذول:

```
Anas M5 started on XAUUSD | server GMT offset +3 h |
tick 0.01000, tick value 1.00000, lots 0.01-200.00 step 0.01
Session 12:00-16:00 GMT = 15:00-19:00 server time
```

السطر الثاني هو الأهم بكل الدليل. اقرأه وتأكد أن ساعات الجلسة بتوقيت السيرفر تطابق اللي تتوقعه (نافذة تداخل لندن-نيويورك، أي 15:00-19:00 بتوقيت بغداد تقريبا). إذا ما طابقت، راج القسم الجاي.

لوحة المعلومات على الشارت

البوت يرسم لوحة نصية مباشرة على الشارت (Comment) تحدث نفسها كل شمعة: الرصيد، ربح/خسارة اليوم، عدد الصفقات، سلسلة الخسائر المتتالية، وحالة البوت (شغال أو متوقف مؤقتا وليس). هذي أسرع طريقة تتابع فيها البوت بدون ما تفتح السجل كل مرة.

3. إعدادات خاصة بحساب إكسنس

رمز الذهب واللاحقة

إكسنس عندها أنواع حسابات متعددة، وحساب Standard تحديدا غالبا يستخدم رمز بلاحقة مثل XAUUSDm. البوت يأخذ الرمز من الشارت اللي تحطه عليه تلقائيا، فما تحتاج تعدل شي بالكود — بس تأكد أنك فتحت شارت الذهب الصحيح لحسابك. إذا ما تلغى الرمز بـ Market Watch، اضغط يمين ← Symbols ودور على Gold أو XAU.

توقيت السيرفر — أهم إعداد بالملف

ساعات الجلسة بالبوت مكتوبة بتوقيت GMT (الافتراضي GMT 16:00-12:00 = تداخل لندن-نيويورك، أعلى سيولة وأضيق سيريد باليوم). بس سيرفر الوسيط ما يشتغل بتوقيت GMT، ويتغير مع التوقيت الصيفي. البوت يكتشف الفرق تلقائيا ويطبعه بالسجل.

إذا شفت أن التحويل غلط (مثلا البوت ما يفتح ولا صفقة رغم أن السوق نشط)، حول الإعداد InpTzMode إلى تعرف الفرق بمقارنة ساعة آخر شمعة بالشارت مع InpServerGmtOffset وخط الفرق يدويا بـ TZ_MANUAL. ساعتك بتوقيت GMT.

ليش هذا مهم لهذه الدرجة

سكالبر يعيش ويموت على السيريد. لو كان فرق التوقيت غلط بثلاث ساعات، البوت راح يتداول جلسة آسيا بدل تداخل لندن-نيويورك — سيولة أقل وسيريد أوسع، يعني فلتر InpMinTargetSpreadRatio يرفض كل شي أو الصفقات القليلة اللي تمر تكون بتكلفة أعلى بكثير من اللي اختبرته.

السيريد والعمولة

حساب Standard بإكسنس بدون عمولة منفصلة، بس بسيريد أوسع من حسابات Raw Spread أو Zero. استخرج الأرقام الفعلية من جهازك:

- اضغط يمين على الرمز بـ Specification ← Market Watch، وشوف Spread و Contract size
- راقب السيريد الفعلي بأوقات مختلفة — سيريد الذهب يتوسع كثير وقت الأخبار والرواوفر
- قارن السيريد وقت تداخل لندن-نيويورك مع وقت الجلسة الآسيوية — الفرق كبير عادة

بعدها عدل InpMaxSpreadPoints. هذا الرقم بالنقاط — نفس الوحدة اللي يعرضها ميتاتريدر — والبوت يطبع تحويله للدولار بسطر واضح عند التشغيل، فتأكد منه. البوت يرفض الدخول إذا كان السيريد أوسع، وهذا فلتر ضروري بحساب Standard تحديدا.

كم رأس مال تحتاج

بمخاطرة 0.5% ووقف نموذجي أضيق بكثير من بوت المتابعة (سكالبر = وقف أصغر)، أصغر لوت (0.01) يخاطر مبلغ صغير نسبيا. لكن لأن عدد الصفقات أكبر بكثير (حتى 12 صفقة باليوم)، احسب المبلغ الإجمالي المعرض للخطر باليوم وليس بالصفقة الواحدة فقط — هذا بالضبط دور InpMaxDailyLossPct.

4. مرجع الإعدادات الكامل

إعدادات المخاطرة — الأهم

الشرح	الافتراضي	الإعداد
نسبة المخاطرة من رأس المال بكل صفقة. لا ترفعها فوق 1%.	0.5	InpRiskPercent
حد الخسارة اليومي — يوقف التداول لبقية اليوم. 0 = معطل.	3.0	InpMaxDailyLossPct
أقصى عدد صفقات باليوم الواحد. 0 = بلا حد.	12	InpMaxTradesPerDay
يوقف التداول بعد هذا العدد من الخسائر المتتالية. 0 = معطل.	6	InpMaxConsecLosses
يرفض الصفقة إذا كان الوقف أقرب من هذا (دولار/أونصة).	0.30	InpMinStopDistance
يرفض الصفقة إذا كان الوقف أبعد من هذا.	30.0	InpMaxStopDistance
لوت ثابت — يلغي حساب المخاطرة. لا ينصح به.	0.0	InpFixedLots

إعدادات الجلسة — الساعات بتوقيت GMT

الشرح	الافتراضي	الإعداد
طريقة معرفة توقيت السيرفر: تلقائي أو يدوي.	TZ_AUTO	InpTzMode
فرق السيرفر عن GMT عند الوضع اليدوي.	0	InpServerGmtOffset
بداية الجلسة. الافتراضي = تداخل لندن-نيويورك.	12	InpSessionStartHour
نهاية الجلسة.	16	InpSessionEndHour
ممنوع فتح صفقات جديدة من هذي الساعة. 24 = معطل.	24	InpNoNewTradesAfter
إغلاق إجباري لأي صفقة مفتوحة بهذي الساعة. 24 = لا يغلق.	24	InpFlatByHour

إعدادات التنفيذ

الشرح	الافتراضي	الإعداد
رقم يميز صفقات هذا البوت. غيره لو شغلت أكثر من نسخة.	770588	InpMagicNumber
أقصى سبريد مقبول للدخول، بالنقاط كما يعرضها ميتاتريدر.	500	InpMaxSpreadPoints
أقصى انزلاق مسموح بالنقاط.	30	InpSlippagePoints
يغلق الصفقة إذا طالت أكثر من هذا العدد من الشموع (0 = معطل).	24	InpMaxBarsInTrade

إعدادات الاستراتيجية

لا تعدل هذي الأرقام عشوائياً. كل رقم منها يمكن اختباره بنظام الـ walk-forward الموجود بالمستودع، وتغييره بالحدس معناه أنك تتداول نظام ما اختبره أحد.

الشرح	الافتراضي	الإعداد
فترة المتوسط اللي يرتد له السعر.	20	InpEmaPeriod

الشرح	الافتراضي	الإعداد
سقف ADX — فوقه يعتبر السوق بترند، واليوت يرفض يعاكسه.	50.0	InpAdxMax
نافذة قياس التذبذب الطبيعي (شمعة).	288	InpRegimeLookback
أدنى / أقصى تذبذب مقبول مقارنة بوسيط ATR.	0.55 / 3.00	InpAtrMinMult/Max
مسافة التمدد عن المتوسط المطلوبة للدخول (ATR ×).	0.60	InpStretchAtr
فترة RSI السريع، ومستويات التشيع بيعا/شراء.	38.0 / 62.0	InpRsi0versold/bought
نافذة القمة/القاع لوضع وقف الخسارة.	6	InpSwingLookback
هامش إضافي خلف القمة/القاع (ATR ×).	0.25	InpStopAtrBuffer
أرضية دنيا لمسافة الوقف (ATR ×).	1.30	InpMinStopAtrMult
نسبة الهدف إلى وقف الخسارة.	1.20	InpRewardRisk
الهدف يجب أن يكون أكبر من السبريد الحالي بهذا العدد من المرات.	5.0	InpMinTargetSpreadRatio
أين يجب أن تقفل شمعة الانعكاس ضمن مداها (0.55 = أعلى/أسفل 55%).	0.55	InpClosePositionMin
أقصى ميل مسموح للفريم الأعلى (ATR × بكل شمعة). 0 = معطل.	0.06	InpHtfMaxSlopeAtr
نقل الوقف لنقطة التعادل عند هذا المضاعف.	0.8	InpBreakevenAtR

5. الاختبار في Strategy Tester

قبل ما تشغله على حساب حقيقي، شغله بالمختبر. افتح Strategy Tester ← View (أو Ctrl+R) واضبط:

القيمة المطلوبة	الحقل
Anas_M5	Expert
رمز الذهب بحسابك	Symbol
M5	Period
Every tick based on real ticks	Modelling
سنتين على الأقل، ويفضل أكثر	Date range
رأس مال واقعي — نفس اللي راح تبدي بيه	Deposit

نموذج المحاكاة مهم جداً

لا تستخدم Open prices only ولا 1 minute OHLC مع هذا البوت. البوت يستخدم وقف خسارة وهدف داخل الشمعة، وهذه النماذج ما تعرف ترتيب الحركة داخل الشمعة — راح تعطيك نتائج متفائلة كذبا. استخدم Every tick based on real ticks حتى لو كان أبطأ بكثير.

شئو تقرأ بالنتيجة

- عدد الصفقات: البوت سكالر بطبيعته، فتوقع صفقات أكثر بكثير من بوت المتابعة — لكن أقل من 200 صفقة على سنتين ما يثبت شي
 - أقصى تراجع (Drawdown): إذا ما تتحملة نفسيا، صغر المخاطرة — مو تكابر
 - نسبة الربح إلى الخسارة (Profit Factor) والتوقع بوحدة R: نسبة النجاح لوحدها ما تعني شي بدونهم
 - التكلفة كنسبة من الربح الإجمالي: بسكالر، تأكد التكلفة ما تأكل أغلب الربح
- وانتبه: نتيجة المختبر داخل العينة. إذا عدلت الإعدادات لين صارت النتيجة حلوة، فأنت ما اكتشفت أفضلية — أنت فصلت الأرقام على الماضي. نظام الـ walk-forward بالمستودع موجود بالضبط عشان يكشف هذي الحالة:

```
python -m goldbot --config config/scalper.yaml --data data/XAUUSD_M5.csv validate
```

6. التشغيل: ديمو ثم VPS

المرحلة الأولى — حساب تجريبي

شغله على Demo من إكسنس لمدة شهر على الأقل، وبنفس رأس المال اللي تنوي تستخدمه. قارن نتائج الديمو مع نتائج المختبر لنفس الفترة. راح يكون بينهم فرق — هذا الفرق هو مقياسك الصادق لمقدار ما ينجو من الاختبار عند الاصطدام بالتنفيذ الحقيقي، وبسكالر التكاليف الحقيقية (سبريد متذبذب، انزلاق) عادة تكبر هذا الفرق.

المرحلة الثانية — VPS

البوت لازم يكون شغال باستمرار وقت الجلسة عشان يدير الصفقات المفتوحة ويحترم InpFlatByHour ونقطة

التعادل. إذا طفت الكمبيوتر صفقة مفتوحة، وقف الخسارة والهدف يبقون على السيرفر (وهذا جيد) لكن إدارة التعادل ما راح تشتغل.

- إكسنس تقدم VPS مجاني بشروط معينة — راجع منطقة العميل بحسابك
- أو استخدم خدمة MQL5 VPS من داخل المنصة: يمين على الحساب ← Register a Virtual Server

7. استكشاف الأخطاء

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
اضغط زر AutoTrading لين يصير أخضر، وفعل Allow algorithmic trading من Tools ← Options	التداول الآلي مطفي	الوجه حزين على الشارت
راجع سجل Experts ولوحة الشارت: غالبا خارج الجلسة، أو فوق السقف، أو السبريد أوسع من الحد ADX	فلتر من الفلاتر رافض	ما يفتح ولا صفقة
تأكد من فرق التوقيت بالسجل، وحول لـ TZ_MANUAL إذا كان غلط	فرق GMT غلط	يتداول بساعات غريبة
الحجم أقل من الحد الأدنى — زد رأس المال أو قلل المخاطرة	رأس المال صغير جدا لنسبة المخاطرة	size below broker minimum
البوت يعالجها تلقائيا، بس لو تكررت راجع Stops level بمواصفات الرمز	الوقف قريب جدا من السعر	Invalid stops
ملف mq5 موجود لكن ما انترجم إلى ex5. بعد، أو ترجم بترمينال MT5 مختلف عن اللي فاتحه	ملف EA ما يظهر بالـ Navigator	Expert Advisors موجود بقائمة Anas_M5
الهامش المتاح ما يكفي. قلل المخاطرة أو أودع أكثر	رصيد غير كاف	Not enough money
افتح شارت الرمز مرة وحدة لين تنزل بياناته، ثم أعد تشغيل البوت	مواصفات الرمز ما نزلت	incomplete symbol spec

وين تشوف الأخطاء

نافذة Toolbox (اضغط Ctrl+T) فيها ثلاث تبويبات تهمل: تبويب Experts فيه رسائل البوت نفسه، وتبويب Journal فيه أحداث المنصة والاتصال، وتبويب Trade فيه الصفقات المفتوحة حاليا. إذا صار شي غريب، ابدأ من Experts، وشوف لوحة المعلومات على الشارت — سطر state يخبرك مباشرة إذا البوت متوقف مؤقتا وليس.

8. قائمة تحقق قبل التشغيل

1. الملف مترجم بنجاح بدون أخطاء (errors 0)، والوجه المبتسم ظاهر على الشارت
2. الشارت هو رمز الذهب الصحيح لحسابك، وعلى إطار M5
3. قرأت سطر توقيت السيرفر بالسجل وتأكدت أن ساعات الجلسة = تداخل لندن-نيويورك
4. قرأت سطر تحويل السبريد بالسجل وتأكدت أن الرقم منطقي بالدولار
5. المخاطرة 0.5% أو أقل، وحد الخسارة اليومي 3% أو أقل
6. رأس المال يكفي لأصغر لوت عند هذي المخاطرة
7. شغلته بالمختبر بنموذج Every tick based on real ticks على سنتين على الأقل
8. شغلته على ديمو شهر كامل وقارنت النتائج
9. البوت على VPS أو جهاز يشتغل باستمرار وقت الجلسة
10. فاهم أنك ممكن تخسر، ومستعد للتراجع اللي شفته بالاختبار

الكلمة الأخيرة

هذا البوت ينفذ قواعد محددة بانضباط ما يقدر عليه الإنسان، ويمنعك من المخاطرة الزائدة أو التداول العاطفي بعد خسارة. بس ما يقدر يعرف المستقبل، وما راح يحول استراتيجية خاسرة إلى رابحة. إذا قال لك الاختبار لا — هذا مو عيب تتحايل عليه، هذا أنفع شي ممكن تسويه الأداة.