

دليل التنصيب والتشغيل

بوت تداول الذهب XAUUSD على MetaTrader 5

مخصص لحسابات Exness — إطار 5 دقائق

اسم الملف: XauTrend_M5.mq5

النسخة: 1.00

المنصة: MetaTrader 5 (بناء 3800 أو أحدث)

الأداة: XAUUSD — الإطار الزمني M5

اقرأ هذا قبل أي شيء

هذا البوت أداة تنفيذ، مو وعد بالربح. الاستراتيجية التي بداخله ما ثبتت ربحيتها على بيانات ذهب حقيقية بعد — النظام الموجود بالمستودع يختبرها، وأنت التي لازم تشغل الاختبار على بياناتك وتقرأ النتيجة. شغله على حساب تجريبي لفترة كافية قبل أي فلس حقيقي (Demo).

المحتويات

1. قبل ما تبدي — ثلاث نقاط مهمة
2. التنصيب خطوة بخطوة
3. إعدادات خاصة بحساب إكسness
4. مرجع الإعدادات الكامل
5. الاختبار في Strategy Tester
6. التشغيل: ديمو ثم VPS
7. استكشاف الأخطاء
8. قائمة تحقق قبل التشغيل

1. قبل ما تبدي — ثلاث نقاط مهمة

النقطة الأولى: البوت يشتغل على الشموع المغلقة فقط

الشمعة الحالية (رقم 0) لسه تتحرك — أعلى سعر وأوطى سعر والإغلاق كلها تتغير لين تنتهي الشمعة. أي قرار بيني عليها ما ينعد ولا يطابق الاختبار. لذلك البوت يقرأ الشمعة رقم 1 (آخر شمعة مغلقة) وما يلمس الشمعة الحالية أبدا. معناها البوت يشتغل مرة وحدة كل 5 دقائق، مو كل تيك — وهذا مقصود.

النقطة الثانية: حجم الصفقة يحسب من مسافة وقف الخسارة

البوت ما يستخدم لوت ثابت. يحسب اللوت بحيث تكون خسارتك عند ضرب الوقف نسبة ثابتة من رأس مالك (0.5% افتراضيا). لوت ثابت 0.10 يخسرك 30 دولار بصباح هادئ و300 دولار وقت خبر التضخم — وهذا اللي يفجر الحسابات.

الحساب يعتمد على مواصفات الرمز نفسه من السيرفر (قيمة التيك وحجم العقد)، مو على أرقام مكتوبة بالكود. يعني نفس الملف يشتغل صح على حساب Standard أو Cent أو Raw Spread وعلى XAUUSD أو XAUUSDm بدون أي تعديل.

النقطة الثالثة: الرافعة المالية ما تغير مخاطرتك

إكسنس تعرض رافعات عالية جدا. الرافعة تحدد كم هامش ينحجز، مو كم تخسر. مخاطرتك تتحدد من مسافة الوقف وحجم اللوت — وهذول يتحكم بيهم إعداد المخاطرة. رافعة أعلى تعني تقدر تفتح لوت أكبر، مو أن اللوت نفسه صار أمان.

حد الخسارة اليومي

البوت يوقف التداول لبقية اليوم إذا خسرت 2% من رأس المال، أو إذا صارت 4 خسائر متتالية. هذا مو إعداد تجميلي — هو الشئ اللي يمنع يوم سيئ من أن يصير كارثة. لا ترفعه.

2. التنصيب خطوة بخطوة

1. افتح MetaTrader 5، ثم من القائمة العلوية: File ← Open Data Folder

راج تنفتح نافذة مجلد. هذا مجلد بيانات المنصة، ومو مكان تنصيب البرنامج — لا تدور عليه بـ Program Files.

2. ادخل على المجلد: Experts ← MQL5

```
...\MetaQuotes\Terminal\<ID>\MQL5\Experts\XauTrend_M5.mq5
```

هذا هو المسار الكامل بعد النسخ. الجزء <ID> رقم طويل يختلف من جهاز لجهاز — لا تكتبه يدويا، بس ادخل المجلدات وحدة وحدة.

3. ارجع للمنصة، وبنافذة Navigator اضغط يمين على Refresh ← Expert Advisors

راج يظهر XauTrend_M5 بالقائمة. إذا ما ظهر، تأكد أن الملف بالمجلد الصحيح.

4. اضغط يمين على Modify ← XauTrend_M5، راج ينفتح MetaEditor

اضغط زر Compile (أو F7). لازم تطلع رسالة 0 errors, 0 warnings. بعدها سكر MetaEditor وارجع للمنصة.

5. افتح شارت الذهب على إطار M5

من Market Watch، دور رمز الذهب بحسابك (عادة XAUUSD، وبعض أنواع الحسابات تكون بلاهقة مثل XAUUSDm). افتح شارته واختر الإطار M5 من الشريط العلوي.

6. اسحب XauTrend_M5 من Navigator وأفلقه على الشارت

راج تنفتح نافذة الإعدادات. بتبويب Common تأكد أن خيار Allow Algo Trading مفعّل. بتبويب Inputs تشوف كل الإعدادات — خليها كما هي بالبداية.

7. فعل التداول الآلي

اضغط زر AutoTrading بالشريط العلوي لين يصير أخضر. ولازم تتأكد من: Expert Advisors ← Options ← Tools ← فعل Allow algorithmic trading.

8. تأكد أن البوت شغال

بالزاوية العليا اليمنى من الشارت لازم يظهر وجه مبتسم. وراج تظهر لوحة معلومات على الشارت تعرض حالة البوت. إذا كان الوجه حزين أو فيه علامة منع، معناها التداول الآلي مطفي.

تحقق من سجل التشغيل

افتح تبويب Experts بنافذة Toolbox (اضغط Ctrl+T). لازم تشوف سطرين مثل هذول:

```
XauTrend M5 started on XAUUSD | server GMT offset +3 h |
tick 0.01000, tick value 1.00000, lots 0.01-200.00 step 0.01
Session 07:00-16:00 GMT = 10:00-19:00 server time
```

السطر الثاني هو الأهم بكل الدليل. اقرأه وتأكد أن ساعات الجلسة بتوقيت السيرفر تطابق اللي تتوقعه. إذا ما طابقت، راجع القسم الجاي.

3. إعدادات خاصة بحساب إكسنس

رمز الذهب واللاحقة

إكسنس عندها أنواع حسابات متعددة، وبعضها يستخدم رمز بلاحقة. البوت يأخذ الرمز من الشارت اللي تحطه عليه تلقائياً، فما تحتاج تعدل شي — بس تأكد أنك فتحت شارت الذهب الصحيح لحسابك. إذا ما تلگى الرمز بـ Market XAU، أو Gold ودور على Symbols ← اضغط يمين، Watch.

توقيت السيرفر — أهم إعداد بالملف

ساعات الجلسة بالبوت مكتوبة بتوقيت GMT، لأن هذا التوقيت اللي تم عليه الاختبار. بس سيرفر الوسيط ما يشتغل بتوقيت GMT، ويتغير مع التوقيت الصيفي. البوت يكتشف الفرق تلقائياً ويطبعه بالسجل.

إذا شفت أن التحويل غلط (مثلاً البوت ما يفتح ولا صفقة رغم أن السوق نشط)، حول الإعداد InpTzMode إلى تعرف الفرق بمقارنة ساعة آخر شمعة بالشارت مع InpServerGmtOffset وحط الفرق يدويا بـ TZ_MANUAL ساعتك بتوقيت GMT.

ليش هذا مهم لهذه الدرجة

لو كان الفرق غلط بثلاث ساعات، البوت راح يتداول جلسة آسيا بدل تداخل لندن-نيويورك. هذي جلسة سيولتها أقل وسبريدها أوسع — يعني تشتغل نظام مختلف تماماً عن اللي اختبرته، وتستغرب ليش النتائج ما تشبه الاختبار.

السبريد والعمولة

نوع حسابك بإكسنس يقرر تكاليفك: حسابات معينة بدون عمولة وسبريد أوسع، وحسابات ثانية بسبريد ضيق وعمولة لكل لوت. ما أقدر أعطيك أرقام دقيقة لأنها تختلف حسب نوع الحساب وتتغير — استخرجها أنت:

- اضغط يمين على الرمز بـ Specification ← Market Watch، وشوف Spread و Contract size
- راقب السبريد الفعلي بأوقات مختلفة — سبريد الذهب يتوسع كثير وقت الأخبار والرواؤفر
- العمولة تظهر بتفاصيل الصفقة بعد تنفيذها، أو بمواصفات الرمز

بعدها عدل InpMaxSpreadPoints. هذا الرقم بالنقاط — نفس الوحدة اللي يعرضها ميتاتريدر — والبوت يطبع تحويله للدولار بسطر واضح عند التشغيل، فتأكد منه. البوت يرفض الدخول إذا كان السبريد أوسع، وهذا فلتر مهم جداً بالذهب.

كم رأس مال تحتاج

بمخاطرة 0.5% ووقف نموذجي حوالي 3 دولار للأونصة، أصغر لوت (0.01) يخاطر حوالي 3 دولار. يعني تحتاج رأس مال يخلي 0.5% منه ≥ 3 دولار، أي حوالي 600 دولار كحد أدنى على حساب Standard. تحت هذا الرقم البوت راح يرفض الدخول ويكتب بالسجل أن الحجم أقل من الحد الأدنى — وهذا تصرف صحيح مو خطأ.

4. مرجع الإعدادات الكامل

إعدادات المخاطرة — الأهم

الشرح	الافتراضي	الإعداد
نسبة المخاطرة من رأس المال بكل صفقة. لا ترفعها فوق 1%.	0.5	InpRiskPercent
حد الخسارة اليومي — يوقف التداول لبقية اليوم.	2.0	InpMaxDailyLossPct
أقصى عدد صفقات باليوم الواحد.	5	InpMaxTradesPerDay
يوقف التداول بعد هذا العدد من الخسائر المتتالية.	4	InpMaxConsecLosses
يرفض الصفقة إذا كان الوقف أقرب من هذا (دولار/أونصة).	0.50	InpMinStopDistance
يرفض الصفقة إذا كان الوقف أبعد من هذا.	30.0	InpMaxStopDistance
لوت ثابت — يلغي حساب المخاطرة. لا ينصح به.	0.0	InpFixedLots

إعدادات الجلسة — الساعات بتوقيت GMT

الشرح	الافتراضي	الإعداد
طريقة معرفة توقيت السيرفر: تلقائي أو يدوي.	TZ_AUTO	InpTzMode
فرق السيرفر عن GMT عند الوضع اليدوي.	0	InpServerGmtOffset
بداية الجلسة. القيمة 0 مع 24 تلغي فلتر الجلسة تماما.	0	InpSessionStartHour
نهاية الجلسة.	24	InpSessionEndHour
ممنوع فتح صفقات جديدة من هذي الساعة. 24 = معطل.	24	InpNoNewTradesAfter
إغلاق إجباري لأي صفقة مفتوحة بهذي الساعة. 24 = لا يغلق.	24	InpFlatByHour

إعدادات التنفيذ

الشرح	الافتراضي	الإعداد
رقم يميز صفقات هذا البوت. غيره لو شغلت أكثر من نسخة.	770577	InpMagicNumber
أقصى سبريد مقبول للدخول، بالنقاط كما يعرضها ميتاتريدر. البوت يطبع تحويله للدولار عند التشغيل.	500	InpMaxSpreadPoints
أقصى انزلاق مسموح بالنقاط.	30	InpSlippagePoints
يغلق الصفقة إذا طالت أكثر من هذا العدد من الشموع.	96	InpMaxBarsInTrade

إعدادات الاستراتيجية

لا تعدل هذي الأرقام عشوائيا. كل رقم منها يمكن اختباره بنظام الـ walk-forward الموجود بالمستودع، وتغييره بالحدس معناه أنك تتداول نظام ما اختبره أحد.

الشرح	الافتراضي	الإعداد
المتوسط السريع / البطيء / متوسط الاتجاه.	21 / 55 / 200	InpEma*
أدنى قوة اتجاه مقبولة — فلتر التذبذب.	22.0	InpAdxMin
نافذة قياس التذبذب الطبيعي (شمعة).	288	InpRegimeLookback
أدنى / أقصى تذبذب مقبول مقارنة بوسيط ATR.	0.80 / 2.50	InpAtrMinMult/Max
مستوى الارتداد بمؤشر RSI للشراء / للبيع.	45.0 / 55.0	InpRsiPullback*
نافذة البحث عن الارتداد (شمعة).	8	InpPullbackLookback
نافذة القمة/القاع لوضع وقف الخسارة.	12	InpSwingLookback
هامش إضافي خلف القمة/القاع ($\times$ ATR).	0.35	InpStopAtrBuffer
نسبة الهدف إلى وقف الخسارة.	1.8	InpRewardRisk
نقل الوقف لنقطة التعادل عند هذا المضاعف.	1.0	InpBreakevenAtR
بداية التبع المتحرك عند هذا المضاعف.	1.5	InpTrailAtR

5. الاختبار في Strategy Tester

قبل ما تشغله على حساب حقيقي، شغله بالمختبر. افتح Strategy Tester ← View (أو Ctrl+R) واضبط:

القيمة المطلوبة	الحقل
XauTrend_M5	Expert
رمز الذهب بحسابك	Symbol
M5	Period
Every tick based on real ticks	Modelling
سنتين على الأقل، ويفضل أكثر	Date range
رأس مال واقعي — نفس اللي راح تبدي بيه	Deposit

نموذج المحاكاة مهم جداً

لا تستخدم Open prices only ولا 1 minute OHLC مع هذا البوت. البوت يستخدم وقف خسارة وهدف داخل الشمعة، وهذه النماذج ما تعرف ترتيب الحركة داخل الشمعة — راح تعطيك نتائج متفائلة كذبا. استخدم Every tick based on real ticks حتى لو كان أبطأ بكثير

شئو تقرأ بالنتيجة

- عدد الصفقات: أقل من 100 صفقة ما يثبت شئ، لا ربح ولا خسارة
 - أقصى تراجع (Drawdown): إذا ما تتحملة نفسيا، صغر المخاطرة — مو تكابر
 - متوسط الربح مقابل متوسط الخسارة: نسبة النجاح لوحدها ما تعني شئ
 - توزيع النتائج على السنين: ربح بسنة وخسارة بثلاث سنين معناه صدفة مو أفضلية
- وانتبه: نتيجة المختبر داخل العينة. إذا عدلت الإعدادات لين صارت النتيجة حلوة، فأنت ما اكتشفت أفضلية — أنت فصلت الأرقام على الماضي. نظام الـ walk-forward بالمستودع موجود بالضبط عشان يكشف هذي الحالة.

6. التشغيل: ديمو ثم VPS

المرحلة الأولى — حساب تجريبي

شغله على Demo من إكسنس لمدة شهر على الأقل، وبنفس رأس المال اللي تنوي تستخدمه. قارن نتائج الديمو مع نتائج المختبر لنفس الفترة. راح يكون بينهم فرق — هذا الفرق هو مقياسك الصادق لمقدار ما ينجو من الاختبار عند الاستخدام بالتنفيذ الحقيقي.

المرحلة الثانية — VPS

البوت لازم يكون شغال على مدار الساعة عشان يدير الصفقات المفتوحة. إذا طفيت الكمبيوتر وصفقة مفتوحة، وقف الخسارة والهدف يبقون على السيرفر (وهذا جيد) لكن التتبع المتحرك والإغلاق عند نهاية الجلسة ما راح يشتغلون.

- إكسنس تقدم VPS مجاني بشروط معينة — راجع منطقة العميل بحسابك
- أو استخدم خدمة MQL5 VPS من داخل المنصة: يمين على الحساب ← Register a Virtual Server

7. استكشاف الأخطاء

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
اضغط زر AutoTrading لين يصير أخضر، وفعل Allow algorithmic trading من Tools ← Options	التداول الآلي مطفي	الوجه حزين على الشارت
راجع سجل Experts: غالبا خارج الجلسة، أو السبريد أوسع من الحد، أو فلترADX رافض السوق	فلتر من الفلاتر رافض	ما يفتح ولا صفقة
تأكد من فرق التوقيت بالسجل، وحول لـ TZ_MANUAL إذا كان غلط	فرق GMT غلط	يتداول بساعات غريبة
رأس المال صغير جدا لنسبة المخاطرة، أو مسافة الوقف واسعة. زد رأس المال أو قلل المخاطرة	الحجم أقل من الحد الأدنى	size below broker minimum
البوت يعالجها تلقائيا، بس لو تكررت راجع Stops level بمواصفات الرمز	الوقف قريب جدا من السعر	Invalid stops
البوت يختار نمط التعبئة تلقائيا من الرمز. لو استمرت، تأكد أن الرمز قابل للتداول	نمط تعبئة غير مدعوم	Unsupported filling mode
الهامش المتاح ما يكفي. قلل المخاطرة أو أودع أكثر	رصيد غير كاف	Not enough money
افتح شارت الرمز مرة وحدة لين تنزل بياناته، ثم أعد تشغيل البوت	مواصفات الرمز ما نزلت	incomplete symbol spec

وين تشوف الأخطاء

نافذة Toolbox (اضغط Ctrl+T) فيها ثلاث تبويبات تهمل: تبويب Experts فيه رسائل البوت نفسه، وتبويب Journal فيه أحداث المنصة والاتصال، وتبويب Trade فيه الصفقات المفتوحة حاليا. إذا صار شي غريب، ابدأ من Experts.

8. قائمة تحقق قبل التشغيل

1. الملف مترجم بنجاح بدون أخطاء، والوجه المبتسم ظاهر على الشارت
2. الشارت هو رمز الذهب الصحيح لحسابك، وعلى إطار M5
3. قرأت سطر توقيت السيرفر بالسجل وتأكدت أن ساعات الجلسة صحيحة
4. قرأت سطر تحويل السبريد بالسجل وتأكدت أن الرقم منطقي بالدولار
5. المخاطرة 0.5% أو أقل، وحد الخسارة اليومي 2% أو أقل
6. رأس المال يكفي لأصغر لوت عند هذي المخاطرة
7. شغلته بالمختبر بنموذج Every tick based on real ticks على سنتين على الأقل
8. شغلته على ديمو شهر كامل وقارنت النتائج
9. البوت على VPS أو جهاز يشتغل 24 ساعة
10. فاهم أنك ممكن تخسر، ومستعد للتراجع اللي شفته بالاختبار

الكلمة الأخيرة

هذا البوت ينفذ قواعد محددة بانضباط ما يقدر عليه الإنسان، ويمنعك من المخاطرة الزائدة. بس ما يقدر يعرف المستقبل، وما راح يحول استراتيجية خاسرة إلى رابحة. إذا قال لك الاختبار لا — هذا مو عيب تتحايل عليه، هذا أنفع شي ممكن تسويه الأداة.