



第7章 应用层

主要内容







为什么需要应用层?

- 运输层为应用进程提供了端到端的逻辑通信服务。
- 不同的网络应用的应用进程之间需要有不同的通信规则。

应用层协议精确定义不同主机中的多个应用进程之间的通信规则。

- ◆ 应用进程交换的报文类型,如请求报文和响应报文。
- ◆ 各种报文类型的语法,如报文中的各个字段及其详细描述。
- ◆ 字段的语义,即包含在字段中的信息的含义。
- ◆ 进程何时、如何发送报文,以及对报文进行响应的规则。



应用层协议

不同的网络应用及协议

域名服务

Web服务

文件传输

电子邮件

DNS

HTTP

FTP

SMTP, POP3

采用客户/服务器工作方式

客户 (client)

服务请求方

应用进程

服务器 (server)

服务提供方

应用进程



为什么需要域名?

- 互联网上的两台主机间的通信基本前提
 - > 双方需要知道对方的IP地址;

- 这个人在哪里? 叫什么名字?
- **▶ 双方需要知道对方通信的应用进程(端口号)。**
- 点分十进制的IP地址不容易记住而使用域名。


类似于人们的身份证号 码不易记住而使用姓名。

数字适合于机器,名字适合于人类。



域名系统概述


- ▶ 域名系统 DNS (Domain Name System) :
 - 互联网使用的命名系统。
 - > 用来把人们使用的机器名字(域名)转换为 IP 地址。
 - 为互联网的各种网络应用提供了核心服务。





域名系统概述


- 域名采用层次树状结构的命名方法:www.ustb.edu.cn。
- DNS 是一个联机分布式数据库系统,采用客户/服务器工作方式。
- ▶ 域名到 IP 地址的解析是由若干个域名服务器程序共同完成。
- 域名服务器程序在专设的节点上运行,运行该程序的机器称为域名服 务器。





> 7.1 域名系统(DNS)

域名解析过程要点





域名解析方式

递归解析

- 通常, 主机向本地域名 服务器发送域名解析请 求时使用。
- · 若不知道,就以 DNS 客户的身份,向其他根 域名服务器继续发出查 询请求报文。

迭代解析

- 本地域名服务器向根域 名服务器发送域名解析 请求时使用。
- 要么给出所要查询的 IP 地址,要么告诉下 一个要查询的域名服务 器的 IP 地址。
- 本地域名服务器继续后 续查询。



~ 7.3 动态主机配置协议(DHCP)

配置协议

- 在协议软件中,给协议参数赋值的动作叫做协议配置。
- 一个协议软件在使用之前必须是已正确配置的。
- 具体的配置信息有哪些则取决于协议栈。
- 连接到互联网的计算机的协议软件需要配置的参数包括:
 - ➤ IP 地址
 - > 子网掩码
 - ▶ 默认路由器的 IP 地址
 - ▶ 域名服务器的 IP 地址
- 这些信息通常存储在一个配置文件中,计算机在引导过程中可以对这 个文件进行存取。



🧽 7.3 动态主机配置协议(DHCP)

动态主机配置协议 DHCP

- 互联网广泛使用的动态主机配置协议 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 提供了即插即用连网 (plug-and-play networking) 的机制。
- 这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址,而不用手工 配置。
- DHCP给运行服务器软件、且位置固定的计算机指派一个永久地址, 给运行客户端软件的计算机分配一个临时地址。



🧽 7.3 动态主机配置协议(DHCP)

动态主机配置协议 DHCP


- ▶需要 IP 地址的主机在启动时就向 DHCP 服务器广播发送发现报文 (DHCPDISCOVER),这时该主机就成为 DHCP 客户。
- 本地网络上所有主机都能收到此广播报文,但只有 DHCP 服务器才 回答此广播报文。
- DHCP 服务器先在其数据库中查找该计算机的配置信息。若找到 , 则返回找到的信息。若找不到,则从服务器的 IP 地址池 (address pool) 中取一个地址分配给该计算机。DHCP服务器的回答报文叫做 提供报文(DHCPOFFER)。



~ 7.3 动态主机配置协议(DHCP)

DHCP 工作方式

- DHCP 使用客户-服务器方式,采用请求/应答方式工作。
- DHCP 基于 UDP 工作, DHCP 服务器运行在 67 号端口, DHCP 客户运行在 68 号端口。






7.3 动态主机配置协议(DHCP)

DHCP 工作方式

- DHCP 使用客户-服务器方式,采用请求/应答方式工作。
- DHCP 基于 UDP 工作, DHCP 服务器运行在 67 号端口, DHCP 客户运行在 68 号端口。






7.3 动态主机配置协议(DHCP)

DHCP 工作方式

- DHCP 使用客户-服务器方式,采用请求/应答方式工作。
- DHCP 基于 UDP 工作, DHCP 服务器运行在 67 号端口, DHCP 客户运行在 68 号端口。






🧽 7.3 动态主机配置协议(DHCP)

DHCP 中继代理(relay agent)

- ▶ 并不是每个网络上都有DHCP服务器,这样会使DHCP服务器的数量 太多。现在是每一个网络至少有一个 DHCP 中继代理,它配置了 DHCP 服务器的 IP 地址信息。
- 当 DHCP 中继代理收到主机发送的发现报文后,就以单播方式向 DHCP 服务器转发此报文,并等待其回答。收到 DHCP 服务器回答 的提供报文后,DHCP 中继代理再将此提供报文发回给主机。





~ 7.3 动态主机配置协议(DHCP)

租用期 (lease period)

- DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 地址的临时的,因此 DHCP 客户只能在一段有限的时间内使用这个分配到的 IP 地址。DHCP 协 议称这段时间为租用期。
- 租用期的数值应由 DHCP 服务器自己决定。
- DHCP 客户也可在自己发送的报文中(例如,发现报文)提出对租 用期的要求。