

● 互联网的组成

- 核心部分:由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的(提供连通性和交换)。
- 边缘部分:由所有连接在互联网上的主机组成。这部分是用户直接使用的,用来进行通信(传送数据、音频或视频)和资源共享。
 - 端系统之间的通信方式
 - ✓ 客户-服务器方式(C/S方式) 改进 B/S方式
 - ✓ 对等连接方式(P2P方式)
- 互联网的标准化工作
- 计算机网络类别
 - 按覆盖范围分类:广域网、 城域网、局域网、个域网
 - 按网络所有权分类:公用 网、专用网

● 性能指标





- ▼速指的是数据的传送速率,是单位时间内在信道中传输的数据量。
- 带宽表示网络中某通道传送数据的能力,是网络中的某信道所能通过的"最高数据率"。
- 吞吐量表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的实际数据量。
 - 吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。
 - ✓ 额定速率是绝对上限值。
 - ✓ 可能会远小于额定速率,甚至下降到零。
 - 有时可用每秒传送的字节数或帧数来表示。



性能指标——时延

- 时延 (delay 或 latency)有时也称为延迟或迟延,是指 数据(一个报文或分组,甚至比特)从网络(或链路) 的一端传送到另一端所需的时间。
- ●网络中的时延中以下几个不同的部公组式。
 - 也称为传输时延。 > 发送时延
 - 发送数据时,数据帧从节点进入到传输媒体所需要的 时间。 > 传播时延
 - 也就是从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的最 > 处理时延 后一个比特发送完毕所需的时间。

>排队时延

数据帧长度(bit) 发送时延 = 发送速率(bit/s)



性能指标—— -时延

- 时延 (delay 或 latency)有时也称为延迟或迟延,是指
 - 数据(一个报文

电磁波传播速率:

- 一端传送到另
- ▶ 自由空间的传播速率是光速 = 3.0 × 105 km/s
- ➤ 在铜线电缆中的传播速率约 = 2.3 × 10⁵ km/s
- 网络中的时延由
- ▶ 在光纤中的传播速率约 = 2.0 × 10⁵ km/s

- >发;
- 信号在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
- ≻传
- 发送时延与传播时延有本质上的不同。
- 信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。
- **>**处:

传播时延 =

信道长度(米)

>排[信号在信道上的传播速率(米/秒)



性能指标——时延

- 时延 (delay 或 latency)有时也称为延迟或迟延,是指 数据(一个报文或分组,甚至比特)从网络(或链路) 的一端传送到另一端所需的时间。
- 网络中的时延由以下几个不同的部分组成:
 - **▶ 发送时延**
 - > 传播时延
 - > 处理时延
 - >排队时延
- 主机或路由器在收到分组时,为处理分 **组**(例如,分析首部、提取数据、差错 检验或查找路由)所花费的时间。



性能指标——时延


- 时延 (delay 或 latency)有时也称为延迟或迟延,是指 数据(一个报文或分组,甚至比特)从网络(或链路) 的一端传送到另一端所需的时间。
- 网络中的时延由以下几个不同的部分组成:
 - > 发送时延
 - > 传播时延
 - > 处理时延
 - >排队时延
- 分组在路由器的接收缓存队列中排队等待接收的时 间与在发送缓存队列中排队等待发送所经历的时延 之和。
- 排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。



性能指标—— -时延

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延

注意:在总时延中,究竟是哪一种时延占主导地位,必须具体分析。





性能指标——时延

容易产生的错误概念:

- 对于高速网络链路,我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特 在链路上的传播速率。
- 提高数据的发送速率只是减小了数据的发送时延。



- 以下说法是错误的:
 - · "在高速链路(或高带宽链路)上,比特会传送得更快些"。






性能指标—— -时延







节点 A 要将一个数据块通过 1000 km 的光纤链路发送给节点 B。忽略 处理时延和排队时延。请分别计算下列情况时的总时延,并验证"数据 的发送速率越高,其传送的总时延就越小"的说法是否正确。

- (1)数据块大小为 100 MB, 信道带宽为 1 Mbit/s;
- (2)数据块大小为 100 MB, 信道带宽为 100 Mbit/s;
- (3)数据块大小为 1 B , 信道带宽为 1 Mbit/s ;
- (4)数据块大小为 1 B , 信道带宽为 1 Gbit/s。



2:50 1.6 计算机网络的性能指标

性能指标——时延

不能笼统地认为"数据的 发送速率越高,其传送的 总时延就越小"。

解:

传播时延 = 1000 km / 2.0 x 10⁵ km/s = 5 ms。

- (1) 发送时延 = $100 \times 2^{20} \times 8 \div 10^6 = 838.9 \text{ s}$. 总时延 = 838.9 + 0.005 ≈ 838.9 s。
- (2) 发送时延 = $100 \times 2^{20} \times 8 \div 10^8 = 8.389$ s 总时延 = 8.389 + 0.005 = 8.394 s。缩小到(1)的近 1/100。
- (3) 发送时延 = $1 \times 8 \div 10^6 = 8 \times 10^{-6}$ s = 8μ s, 总时延 = 0.008 + 5 = 5.008 ms。
- (4) 发送时延 = $1 \times 8 \div 10^9 = 8 \times 10^{-9} \text{ s} = 0.008 \text{ μs}$


总时延 = 0.000008 + 5 = 5.000008 ms。与(3)相比没有明 显减小。



性能指标— 时延带宽积

带宽延时积(Bandwidth-Delay Product, BDP)

▶ 链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。






性能指标——往返时间(RTT)

- 往返时间 RTT (Round-Trip Time) 表示从发送端发送 数据开始,到发送端收到来自接收端的确认,总共经历 的时间。
- 在互联网中,往返时间还包括各中间节点的处理时延、 排队时延以及转发数据时的发送时延。

往返时间 RTT

- = 节点 A 到 B 的传播时延 t_p
 - + 节点 B 处理和排队时延 tpoB
 - + 节点 B 发送时延 t_{TR}
 - + 节点 B 到 A 的传播时延 tp
- = 2 × 传播时延 t_p
 - + 节点 B 处理和排队时延 t_{POB}
 - + 节点 B 发送时延 t_{TB}





性能指标——往返时间(RTT)

- 往返时间 RTT (Round-Trip Time) 表示从发送端发送 数据开始,到发送端收到来自接收端的确认,总共经历 的时间。
- 在互联网中,往返时间还包括各中间节点的处理时延、 排队时延以及转发数据时的发送时延。
- 当使用卫星通信时,往返时间 RTT 相对较长,是很重要 的一个性能指标。

数据长度 有效数据率 发送时延+RTT



性能指标——利用率

信道利用率

- •某信道有百分之几的时间 是被利用的,即有数据通 过。
- 完全空闲的信道的利用率 是零。

网络利用率

•全网络的信道利用率的加 权平均值。

有数据通过时间 信道利用率 = (有+无)数据通过时间

问题: 信道利用率越高越好吗?




性能指标——利用率

- 信道利用率并非越高越好。
- 根据排队论,当某信道的利用率增大时,时延会迅速 增加。

若令 D₀ 表示网络空闲时的时延, D 表示网络当前的时延,则

$$D = \frac{D_0}{1 - U}$$

其中,U是网络的利用率,数值在 0 到 1 之间。





性能指标

小 结	
速率	数据传输速率
带宽	有两种含义:频率成分之差(频域)、数据传输速率(时域)
吞吐量	单位时间内通过网络、信道或接口的数据量
时延	发送时延, 处理时延, 排队时延, 传播时延
往返时延	在链路上发送数据开始到收到确认的时间
时延带宽积	传播时延 × 带宽
利用率	信道利用率,网络利用率



2 1.6 计算机网络性能评估指标

非性能指标

计算机网络的一些非性能指标与前面介绍的性能指标有很 大的关系。





定 1.7 计算机网络体系结构

基本概念

- 计算机网络体系结构是指计算机网络的层次结构模型与其各层协议的集 **合。也就是说,计算机网络体系结构是关于计算机网络应该设置哪些层** 次,每个层次又应该提供哪些功能的精确定义。
- 计算机网络体系结构是抽象的,而实现网络协议的技术是具体的,是指 一些能够运行的软/硬件。
- 计算机网络体系结构采用层次模型的优点
 - > 各层次之间相互独立
 - > 灵活性好
 - > 易于实现和维护
 - > 有利于促进标准化



定 1.7 计算机网络体系结构

- <mark>实体 (Entity) 表示任何可发送或接收信息的软件进程(如某一特定</mark> 的软件模块)或实现该层协议的硬件单元(如网卡、智能I/O芯片)。
- 网络协议 (network protocol), 简称为协议,是控制两个对等实 体(或多个实体)进行通信的规则的集合。
 - > 协议三要素
 - 语法:如何讲,用来规定信息格式,涉及数据与控制信息的 格式、编码和信号等级(电平的高低)等。
 - 语义:讲什么,用来说明通信双方应该怎么做,涉及数据的 内容、含义及用于协调和差错处理的控制信息。
 - 定时(时序):详细说明事件的先后顺序,涉及速率匹配和 排序等。
 - **〉 协议的制定和实现采用分层结构**



2 1.7 计算机网络体系结构



