AKADEMİA — Dağıtım Talimatı

master `AKADEMİA.accdb` → `AKADEMİA.accdr` · Yalnızca sistem sorumlusu içindir

Genel bakış — ne yapacaksın?

Bu talimat iki durumda kullanılır:

A) İlk kurulum (sistem sıfırdan kuruluyorsa — tek seferlik)

1. Evde, bölünmemiş master KOPYASINDA: modKurulum'daki `VeriTemizle` çalıştırılır (test verisi silinir), hemen ardından `AdminOlustur` çalıştırılır (2 kök admin kurar; çalıştırmadan **önce** koddaki TC'leri gerçek TC'lerle değiştir).
2. Veritabanı bölünür: arka uç (`AKADEMİA_be.accdb`) paylaşımdaki Sistem klasörüne konur ve veritabanı parolası verilir.
3. MSB'de `TablolariUNCBagla` ile ön uç arka uca bağlanır (nasıl yapılacağı Adım 3'te).
4. Ardından aşağıdaki dağıtım adımları (Adım 0–9) uygulanır.

B) Güncelleme dağıtımı (her yeni sürümde — olağan durum)

Doğrudan Adım 0'dan başla. Kabataslak akış:

İş	Adım
Master'da değişiklik + test → yedek al	Adım 0
Dağıtım kopyasını oluştur	Adım 1
Geliştirme modüllerini temizle	Adım 2
Tablo bağlantılarını doğrula	Adım 3
Dağıtım ayarlarını uygula (DagitimAyarlariniUygula) + modülü sil	Adım 4–5
ACCDE yap, AKADEMİA.accdr'ye çevir	Adım 6
Paylaşıma koy ve istemcide test et	Adım 7–8

> Şema da değiştiyse (tabloya alan ekleme vb.) dağıtımdan **önce** arka uç güncellenir: **Veritabanı Güncelleme Talimatı**.

Dosyalar ve rolleri

Dosya	Rolü
`AKADEMİA.accdb` (master)	KİLİTSİZ ana kaynak; tüm kod ve tasarım. Drive'da GELİŞTİRME klasöründe durur. Tüm değişiklikler YALNIZCA bunda yapılır. Asla kilitlenmez, asla dağıtılmaz, asla kaybedilmez

	(yedeği Drive'da tutulur).
`AKADEMİA_dagitim.accdb`	Master'dan alınan ara kopya. MSB'de ayarlanır, kilitlenir ve derlenir. Her dağıtımda YENİDEN oluşturulur.
`AKADEMİA_be.accdb`	ARKA UÇ (veri). Paylaşımda tek kopya: `\\t03fsortak\ORTAK\HHO-DEK_ORTAK\AKADEMİA\Sistem\` — veritabanı parolası ile şifrelidir.
`AKADEMİA.accdr`	Derlenmiş nihai ÖN UÇ. Kullanıcılara dağıtılan tek dosya. Paylaşımda durur, başlatıcı bunu yerele kopyalayıp açar.
BAŞLATICI	`AKADEMİA.bat` veya `AKADEMIA_BASLAT.accdb`. İçindeki KAYNAK yolu AKADEMİA.accdr'yi gösterir.

Dağıtım adımları (her yeni sürümde baştan uygulanır)

ADIM 0 Hazırlık

- Değişiklikler master `AKADEMİA.accdb` üzerinde yapılmış ve test edilmiş olmalı.
- Master'ın güncel bir yedeğini YEDEKLER klasörüne kopyala (tarihli ad ver: `AKADEMİA_master_2026-07-14.accdb` gibi).

ADIM 1 Ara kopyayı oluştur

- Master `AKADEMİA.accdb` dosyasını kopyala, adını `AKADEMİA_dagitim.accdb` yap (eski dagitim dosyasının üzerine yaz).

ADIM 2 Geliştirme modüllerini temizle (dagitim kopyasında)

- Yalnızca geliştirmede kullanılan modülleri SİL: `modDisaAktar` (TumunuYaz/YayinKopyasiAl) ve varsa onarım modülleri (`modOnarim`, `modOnarim2`). Bunları uygulama içinden hiçbir form/kod çağırmaz; silmek derlemeyi bozmaz.
- `modKurulum` ŞİMDİLİK KALSIN (Adım 3'te TablolariUNCBagla gerekebilir; Adım 3 bitince silinecek). İçindeki `VeriTemizle` ve `AdminOlustur` TEK SEFERLİK ilk kurulum araçlarıdır — dağıtım kopyasında ASLA ÇALIŞTIRILMAZ (**VeriTemizle bağlı tablolar üzerinden CANLI veriyi siler!**).
- `modDagitim` modülü ŞİMDİLİK KALSIN (Adım 4'te DagitimAyarlariniUygula ile kullanılacak; Adım 5'te silinecek).
- Hata Ayıkla > Derle ile hatasız derlendiğini gör.

ADIM 3 Tablo bağlantılarını kontrol et (MSB'de)

- Bağlama gerekiyorsa `TablolariUNCBagla` scripti kullanılır:
  - Script `modKurulum` modülündedir (master'dan gelir).
  - Alt+F11 > Ctrl+G (Anlık Pencere) > `TablolariUNCBagla` yaz > Enter.
  - Arka uç parolası bir kez sorulur, bağlantıya gömülür (kullanıcılara bir daha sorulmaz).
  - Script TÜM bağlı tabloları UNC yola yeniden bağlar, yerel tablolara dokunmaz. "n tablo UNC ile baglandi" mesajını gör.

ELLE BAĞLAMA PENCERESİ KULLANILMAZ: pencere yolu Z:\ (eşlenmiş sürücü) olarak yazabilir ve diğer kullanıcılarda uygulama açılmaz.

- Kontrol için Dış Veri > Bağlı Tablo Yöneticisi'ni aç. Tüm tablolar şu UNC yola bağlı olmalı: `\\t03fsortak\ORTAK\HHO-DEK_ORTAK\AKADEMİA\Sistem\AKADEMİA_be.accdb` (sürücü harfi -Z:\ vb.- ASLA kullanılmaz).
- `tblFaaliyetCache` BAĞLI DEĞİL, yerel tablodur — listede arka uca bağlı görünmemeli. (Arka uçta bu tablo yoktur.)
- Bir iki formu açıp verinin geldiğini test et.
- Bu adım bitince `modKurulum` modülünü SİL ve yeniden derle (VeriTemizle/AdminOlustur/TablolariUNCBagla dağıtıma gitmez).

ADIM 4 Dağıtım ayarlarını uygula (dagitim kopyasında, tek komut)

- Alt+F11 > Ctrl+G (Anlık Pencere) > `DagitimAyarlariniUygula` yaz > Enter — "Dagitim ayarlari uygulandi" mesajını gör. (Script `modDagitim` modülündedir.)
- Bu tek komut, tüm başlangıç ayarlarını VE Shift bypass kapatmayı birden yapar:

Başlangıç formu (StartupForm)	**frmGiris**
Gezinti Bölmesi	KAPALI
Tam Menüler	KAPALI
Sağ Tık (Kısayol) Menüleri	KAPALI
Özel Tuşlar (F11, Ctrl+G vb.)	KAPALI
Shift Bypass (AllowBypassKey)	KAPALI

Ayarlar dosya kapatılıp açılınca devreye girer — **dosyayı henüz KAPATMA**; Adım 5 ve 6 aynı oturumda yapılacak.

UYARI: Yanlışlıkla MASTER'da çalıştırdıysan dosyayı KAPATMADAN `DagitimAyarlariniGeriAl` çalıştır — master asla kilitli bırakılmaz.

ADIM 5 modDagitim'i sil ve derle (aynı oturumda)

- `modDagitim` modülünü sil.
- Hata Ayıkla > Derle — hatasız olmalı. Kaydet.

Bu ve sonraki adım dosya KAPATILMADAN yapılır: dosya bir kez kapanırsa kısıtlamalar devreye girer, Shift ve F11 artık çalışmaz, VBE'ye bir daha girilemez.

ADIM 6 ACCDE yap ve ACCDR'ye çevir (aynı oturumda)

- Veritabanı Araçları > ACCDE Yap > kayıt yeri seç.

- Oluşan `AKADEMİA_dagitim.accde` dosyasını yeniden adlandır: `AKADEMİA.accdr` (hem adı hem uzantısı değişiyor).
- Dagitim accdb artık kapatılabilir.

ADIM 7 Paylaşıma kopyala

- `AKADEMİA.accdr` dosyasını şuraya kopyala (eskisinin üzerine yaz): `\\t03fsortak\ORTAK\HHO-DEK_ORTAK\AKADEMİA\Sistem\AKADEMİA.accdr`
- Başlatıcıdaki KAYNAK yolu ile birebir aynı olduğunu doğrula.

ADIM 8 Test

- Bir istemci bilgisayarda başlatıcıyı çalıştır:
  - Yeni sürüm yerele kopyalanıyor mu? (`%LOCALAPPDATA%\AKADEMİA`)
  - Giriş yapılabiliyor mu? Veri geliyor mu?
  - Yeni eklenen özellik çalışıyor mu?
- Sorun varsa paylaşımdaki ESKİ accdr'ye geri dön (yedekten) ve hatayı master'da düzeltip talimatı baştan uygula.

Altın kurallar

1. Değişiklik SADECE master'da yapılır; dagitim kopyası ve accdr her seferinde yeniden üretilir, üzerlerinde geliştirme yapılmaz.
2. Master ASLA kilitli bırakılmaz: DagitimAyarlariniUygula yalnızca dagitim kopyasında çalıştırılır; yanlışlıkla master'da çalıştıysa dosya KAPATILMADAN DagitimAyarlariniGeriAl çalıştırılır. accde/accdr'den tasarıma geri dönüş YOKTUR.
3. Arka uç (AKADEMİA_be.accdb) bu talimattan ETKİLENMEZ; ön uç güncellemesi veriye dokunmaz. Arka ucu ayrıca düzenli yedekle.
4. Arka uç parolası kaybedilirse veri kurtarılamaz — parolayı güvenli yerde sakla.
5. Şema değişikliği gerekiyorsa (tabloya alan ekleme vb.) bu DOĞRUDAN paylaşımdaki AKADEMİA_be.accdb üzerinde, herkes çıktıktan sonra (laccdb yokken) yapılır; ardından ön uç bu talimatla yeniden dağıtılır.