Props 屬性


Eddy Chang

≥ hello@eddychang.me



Props 屬性

固定的(靜態的)屬性值,來自父母元件或是預設值



CSR SSG SSR

Props 屬性

父母元件對子女元件的溝通方式(資料傳遞方式) React 中只有單方向的資料流動,只有父母元件能傳遞資料給子女元件(P->C)

父母元件

```
function Parent() {
    return <Child text="今天開始學 React">
}
```

子女元件

```
function Child(props) {
  return <h1>{props.text}</h1>
}
```

Props 屬性 - 傳入參數預設值



當父母元件沒給定值時會應用預設屬性值

CSR

Props 屬性 - 屬性類型檢查

用於檢查(限制)傳入屬性的類型(只有警告訊息)


PropTypes 套件需要額外再安裝,安裝指令: npm install prop-types

```
import PropTypes from 'prop-types'
function Child(props) {
  return <h1>{props.text}</h1>
}

// 設定屬性的限制類型或是必填
Child.propTypes = {
  text.PropTypes.string.isRequired,
}
```

SR SSG SS

Props 屬性 - 三種基本元件溝通方式



CSR



State(狀態) vs Props(屬性)

_	State(狀態)	Props(屬性)
用途	元件內部的私有變數	在元件層級間傳遞資料
資料類型	物件(類別型元件) / 自訂(函式型元件)	物件
在此元件中可否改變	可(讀+寫)	不可(唯讀)
可否被其它元件存取	不可	可
可否被父母元件改變	不可(唯讀)	可(讀+寫)

CSR

屬性是唯讀的(Props is read-only)

React 會假定你開發的所有元件都是一個 純函式 (pure function)

這代表不應該改變任何你的元件中用於渲染的輸入值,這包含了 props, state 與 context 。要更動畫面的話,要用"設定(set)" state 而不是直接改變已存在的物件值

參考來源: react.dev, reactjs.org







Context (上下文/環境)

- 🖈 Context 可以讓一個元件提供資料,給在其下樹狀結構的所有子元件
- ★ Context 可以穿透其中階層的任何的元件(蟲洞/傳送門 teleport)
- 📌 Context 的使用目的,是為了"共享狀態",讓子元件能"適應符合周邊環境改變"
- 🖈 常用的 Context 情況為: 1.)登入狀態 2.)語言 3.)佈景樣式 4.)路由套件搭配
- ★ Context 在使用前建議先使用 props 機制傳值,如產生 props drilling(鑽孔取探)時,再使用 Context 解決,過渡使用也會產生其它問題(效能...)









Props Drilling(鑽孔探取)

Lifting state up



Prop drilling



來源: react.dev


CSR

SSG


SSR

Context 應用示意圖

Using context in close children



Using context in distant children



來源: react.dev

CSR

SSG

SSR

Context 使用三步驟

1. 建立與導出它:

```
export const MyContext = createContext(defaultValue)
```

2. 在任何子元件層級深度,使用 useContext 勾子讀取它:

```
useContext(MyContext)
```

3. 最外(上)元件階層包裹提供者元件,讓父母元件可以提供它:

```
<MyContext.Provider value={...}>
```

