#### 파라미터

```
1. AuthCode (인증코드)
```

구조

유의사항

2. AuthToken (인증토큰)

구조

유의사항

3. Messageld (메시지아이디)

구조

4. ConversationId (참조번호)

구조

5. Issueld (승인번호)

구조

- 6. Signal (시그널)
- 7. ServiceCode (서비스코드)
- 8. SendComRegno (송신사업자번호)
- 9. SearchComRegno (검색사업자번호)
- 10. Sbld (스마트빌 아이디)
- 11. SupBuy\_Type (매출/매입 구분)
- 12. ExpirationDateCode (유효기간 코드)
- 13. ExpirationDate (유효기간)
- 14. SearchDate
- 15. SearchFromDate (검색 시작일자)

구조

16. SearchToDate (검색 종료일자)

구조

# 파라미터

#### 1. AuthCode (인증코드)

스마트빌의 Open API 서비스를 사용하기 위한 Licence Key와 같습니다.

Open API 서비스를 사용하기 위한 첫 번째 단계로 인증코드를 생성해야 합니다.

인증코드는 스마트빌 포털시스템에 세금계산서 관리자로 접속하여 생성해야 합니다.

#### 구조

길이:32

형식: 알파뱃대문자 + 숫자

#### 유의사항

인증코드 생성은 기업관리자, 혹은 세금계산서 관리자만 가능하며, 조회는 누구나 가능합니다.

인증코드 생성은 사업자번호당 1회만 가능하며 변경할 수 없습니다.

### 2. AuthToken (인증토큰)

Open API 함수를 호출할 때 사용자에 대한 인증(로그인)을 위해 사용됩니다.

인증토큰은 스마트빌 포털시스템에 접속하여 생성한 인증코드를 통해서 발급받을 수 있습니다.

#### 구조

길이: 제한없음

형식: 알파뱃소문자 + 알파뱃대문자 + 숫자

#### 유의사항

인증토큰 발급은 사용자 누구나 가능합니다.

인증토큰 발급은 한 사용자가 여러 번 발급받을 수 있습니다.

발급받은 인증토큰은 보안상 스마트빌 내에 별도로 보관/관리하지 않으며 고객사의 별도 관리가 필요합니다.

보안에 민감한 고객사일 경우 보안토큰의 유효기간을 짧게 설정하여 자주 변경하실 수 있습니다.

유효기간이 지난 토큰으로 API 호출 시 처리가 거부 됩니다.

### 3. Messageld (메시지아이디)

MessageId는 트랜잭션마다 고유하게 부여하는 문자열입니다. 각종 로그 추적과 트러블슈팅에 사용되는 참조 키 입니다.

#### 구조

길이: 20자리 이상 36자리 이하

사용가능 문자: 알파뱃(대소문자), 숫자, -(대쉬)

앞8자리는 고객사에서 정한 고유코드 사용(권장사항)

ex. BiZoNSvCe88d3aaa0f914fD286A7

#### 4. ConversationId (참조번호)

ConversationId는 세금계산서 1건당 1:1로 매핑되는 스마트빌 시스템 고유의 식별자입니다.

#### 구조

길이: 35자리

구성: 공급자사업자번호(10자리) + 공급받는자사업자번호(10자리) + 현재날짜(8자리) + 시퀸스(4자리) + 시스템구분코드(3자리 고정값 '006')

ex. 11111111112222222222202011180001006

#### 5. Issueld (승인번호)

Issueld는 세금계산서 1건당 1:1로 매핑되는 국세청 시스템 고유의 식별자 입니다.

#### 구조

길이: 24자리

구성: 작성일자(8자리) + 발행시스템고유번호(8자리 고정값 '41000008') + 업체코드(3자리 스마트빌 연동시스템 부여 값) + 시퀸스(5자리)

ex. 2020111841000008lsw00001

### 6. Signal (시그널)

Signal은 요청행위에 대한 코드값입니다. 스마트빌에서는 전송받은 파라미터 값에 대하여 Signal에 대해서 검증 후 처리합니다.

Signal	요청행위
GET_TOKEN	인증토큰 발급
OS_DTI_LIST	세금계산서 리스트 조회
OS_DTI_XML	세금계산서 원본 XML 조회
PREVIEW_FORM	미리보기 양식 조회

#### 7. ServiceCode (서비스코드)

서비스 구분값으로 고정값을 사용합니다. → "DTI"

### 8. SendComRegno (송신사업자번호)

스마트빌과 연동중인 송신사업자번호를 입력합니다.

### 9. SearchComRegno (검색사업자번호)

검색할 사업자번호를 입력합니다.

### 10. Sbld (스마트빌 아이디)

스마트빌 사용자 아이디를 입력합니다.

### 11. SupBuy\_Type (매출/매입 구분)

매출, 매입 구분 코드을 입력합니다.

구분	구분 코드
매출	AR
매입	AP

## 12. ExpirationDateCode (유효기간 코드)

인증토큰의 유효기간 코드를 입력합니다.

유효기간 코드	유효기간(일)	비고
D	1	Content
W	7	Content
Н	15	Content
М	30	Content
Q	90	Content
R	180	Content
Υ	365	Content
Z	영구 사용	Content
С	사용자 지정	'ExpirationDate'에 지정할 만료일 입력

## 13. ExpirationDate (유효기간)

ExpirationDateCode(유효기간 코드)가 C(사용자 지정)일 때 유효기간(일)을 직접 입력합니다.

#### 14. SearchDate

검색일자 종류 코드를 입력합니다.

종류	코드
작성일자	W
발행일자	I
(국세청)전송일자	S

### 15. SearchFromDate (검색 시작일자)

검색 시작일자를 입력 합니다.

#### 구조

YYYY-MM-DD hh:mm

ex. 2020-11-18 13:27

(시간은 미입력 시 자동으로 00:00이 입력 됩니다.)

## 16. SearchToDate (검색 종료일자)

검색 종료일자를 입력 합니다.

#### 구조

YYYY-MM-DD hh:mm

ex. 2020-11-18 13:27

(시간은 미입력 시 자동으로 00:00이 입력 됩니다.)