

# RAPPORT

Modèlisation et Vérification du comportement de véhicules automatiques sur un pont à voie unique

Réalisé par  $\boldsymbol{DOAN}$   $\boldsymbol{Cao}$   $\boldsymbol{Sang}$ 

5 décembre 2015

# Chapitre 1

# Propriété

Le programme doit satisfaire les propriétés suivantes :

- 1. Il n'y a pas de collision (i.e. deux véhicules circulants en sens inverse) sur le pont.
- 2. Un véhicule qui arrive est certain de passer sur le pont à l'issue d'une durée bornée.

# Chapitre 2

# **Explication**

#### 2.1 Question 1.1

#### 2.1.1 Vaa

**VerificationA** est une place sortie, qui lie le composant *Vaa* avec le contrôlleur *CTRLP*, lorsque un véhicule A veut traverser le pont, d'abord il communique avec le contrôlleur *CTRLP* pour avoir son autorisation.

**OKControlleurA** est une place entrée qui lie entre *Vaa* et *CTRLP*, lorsque le *Vaa* peut traverser sur le pont, le *CTRLP* met son jeton pour que *Vaa* puisse passer.

**OKPont** est une place entrée qui lie le P avec le Vaa, le P marque cette place lors qu'il reçoit l'autorisation de contrôlleur CTRLP.

AuRevoirControlleurA est une place sortie, le Vaa marque cette place dès qu'il sort du P.

#### 2.1.2 Vab

**VerificationB** est une place sortie, qui lie le composant *Vab* avec le contrôlleur *CTRLP*, lorsque un véhicule B veut traverser le pont, d'abord il communique avec le contrôlleur *CTRLP* pour avoir son autorisation.

**OKControlleurB** est une place entrée qui lie entre Vab et CTRLP, lorsque le Vab peut traverser sur le pont, le CTRLP met son jeton pour que Vab puisse passer.

**OKPont** est une place entrée qui lie le P avec le Vab, le P marque cette place lors qu'il reçoit l'autorisation de contrôlleur CTRLP.

AuRevoirControlleurB est une place sortie, le Vab marque cette place dès qu'il sort du P.

#### 2.1.3 Pont

CapaciteControlleur est une place sortie, qui lie le composant P avec le contrôlleur CTRLP pour lui signaler sa capacité restante.

**OKPont** est une place sortie qui lie le P avec les 2 composants Vaa et Vab, le P marque cette place lorsque sa capacité reste suffisante.

#### 2.1.4 CTRLP

**VerificationA** est une place entrée, qui lie le composant *Vaa* avec le contrôlleur *CTRLP*, lorsque un véhicule A veut traverser le pont, le *CTRLP* doit d'abord, recevoir sa demande.

**VerificationB** est une place entrée, qui lie le composant *Vab* avec le contrôlleur *CTRLP*, lorsque un véhicule B veut traverser le pont, le *CTRLP* doit d'abord, recevoir sa demande.

**OKControlleurA** est une place sortie qui lie entre *Vaa* et *CTRLP*, lorsque le *Vaa* peut traverser sur le pont, le *CTRLP* met son jeton pour que *Vaa* puisse passer.

**OKControlleurB** est une place sortie qui lie entre *Vab* et *CTRLP*, lorsque le *Vab* peut traverser sur le pont, le *CTRLP* met son jeton pour que *Vab* puisse passer.

CapaciteControlleur est une place entrée, qui lie le composant P avec le contrôlleur CTRLP pour savoir la capacité restante du P.

AuRevoirControlleurA est une place entrée, cette place est marqué par le Vaa.

AuRevoirControlleurB est une place entrée, cette place est marqué par le Vab.

## 2.2 Question 1.2

Cette composant contient 8 places, dont 4 ont pour le rôle d'interface, et 3 transitions.

La place **VehiculeA** modélise le véhicule A lors qu'il arrive devant le pont. S'il veut passer sur le pont, d'abord, il communique avec le contrôlleur par la transition demanderEntrerA, cette transition met un jeton dans l'interface **VerificationA** qui lie avec le contrôlleur CTRLP et passe à l'état **AttenteAutorisationA**. Lorsqu'il reçoit l'autorisation du contrôlleur CTRLP via l'interface **OKControlleurA** et celle du pont P via l'interface **OKPont**, il peut traverser le pont, en passant à l'état **DansPontA**. Ensuite, quand il sort, il marque la place d'interface **AuRevoirControlleurA** et aussi passe à l'état **FiniA** par la transition sortPontA.

La sécurité est garantie car, pour passer à l'état **AttenteAutorisationA** le véhicule doit communiquer avec le contrôlleur CTRLP. Pour entrer, il doit avoir l'autorisation du contrôlleur CTRLP et consommer le jeton dans la place d'interface **OKPont**, cette place modélise la consommation de la capacité du pont P. Enfin, il signale sa sortie du pont au contrôlleur CTRLP en mettant un jeton dans la place **AuRevoirControlleurA**.




FIGURE 2.1 – Le composant modélise le véhicule automatisée A.

### 2.3 Question 1.3

Cette composant est identique avec celle de véhicule A, contient 8 places, dont 4 ont pour le rôle d'interface, et 3 transitions.

La place **VehiculeB** modélise le véhicule B lors qu'il arrive devant le pont. S'il veut passer sur le pont, d'abord, il communique avec le contrôlleur par la transition demanderEntrerB, cette transition met un jeton dans l'interface **VerificationB** qui lie avec le contrôlleur CTRLP et passe à l'état **AttenteAutorisationB**. Lorsqu'il reçoit l'autorisation du contrôlleur CTRLP via l'interface **OKControlleurB** et celle du pont P via l'interface **OKPont**, il peut traverser le pont, en passant à l'état **DansPontB**. Ensuite, quand il sort, il marque la place d'interface **AuRevoirControlleurB** et aussi passe à l'état **FiniB** par la transition sortPontB.

La sécurité est garantie car, pour passer à l'état  $\mathbf{AttenteAutorisationB}$  le véhicule doit communiquer avec le contrôlleur CTRLP. Pour entrer, il doit avoir l'autorisation du contrôlleur CTRLP et consommer le jeton dans la place d'interface  $\mathbf{OKPont}$ , cette place modélise la consommation de la capacité du pont P. Enfin, il signale sa sortie du pont au contrôlleur CTRLP en mettant un jeton dans la place  $\mathbf{AuRevoirControlleurB}$ .




FIGURE 2.2 – Le composant modélise le véhicule automatisée B.

## 2.4 Question 1.4

Le comportement d'un pont est simple, il notifie sa capacité au contrôlleur CTRLP et diminue si consomé par un véhicule. Donc, il contient 3 places, dont 2 interfaces et une transition.

La transition notifie Capacite marque 2 interfaces  $\mathbf{Capacite}\mathbf{Controlleur}$  et  $\mathbf{OKPont}$  par 2 jetons, 1 pour chaque.

Pont




FIGURE 2.3 – Le composant modélise le pont.

### 2.5 Question 1.5

Ce composant contient 12 places dont 7 interfaces, et 6 transitions.

Lorsque le CTRLP reçoit une demande d'entrer d'une véhicule Vaa (idem, Vab), il vérifie le sens actuel (initilise à 1, direction de A vers B) est correspondant à celui de Vaa, le timeout restant, le nombre Nalt restant et la capacité CapaP restant du pont. Si ces conditions sont satisfaits, alors le contrôlleur CTRLP donne l'autorisation au véhicule en attente. Quand le véhicule sort du pont, le contrôlleur reçoit son signal.

Le timeout est modélisé par une place nommée TimeOut avec une seule transition ecoule. Le TimeOut décrémente une unité de temps automatique indépendamment avec le système. Lors de l'expiration de TimeOut, il réinitialise le Nalt, lui même, et change la direction actuelle. Idem pour le Nalt, si Nalt = 0, il réinitialise le TimeOut, Nalt et change la direction.

Quand la capacité du pont est à 0, alors aucun véhicule peut utiliser ce pont.




FIGURE 2.4 – Le composant modélise le pont.

# 2.6 Question 1.6

Cette assemblage contient 22 places, 13 transitions et 55 arcs.




Figure 2.5 – Assemblage.

### 2.7 Question 1.7

#### **Paramètres**

Pour faciliter des vérifications car ma machine prend un temps énorme pour résoudre les formules. J'ai choisi :

- $-N_{Vaa} = 2$
- $-N_{Vab}=2$
- $Capa_p = 4$
- $-N_{Alt}=3$

 $Capa_p$  doit être supérieur au nombre total de véhicules, car sinon la propriété P2 ne peut être vérifiée.

#### Vérification par CosyVerif4PN

Pour vérifier la propriété P1, "Il n'y a pas de collision (i.e. deux véhicules circulants en sens inverse) sur le pont.", j'ai utilisé les formules suivantes :

- 1.  $query \ node \ ((card(DansPontA) + card(DansPontB)) == 2) \ (Fichier P1\_1.txt)$
- 2. query node ((DansPontA == < .1.> and DansPontB == < .1.>) or (DansPontA == < .1.> and DansPontB == < .2.>)) (Fichier P1\_2.txt)
- 3.  $query \ node \ ((card(DansPontA)==1) \ and \ (card(DansPontB)==1)) \ (Fichier P1\_3.txt)$

Pour vérifier la propriété P2, "Un véhicule qui arrive est certain de passer sur le pont à l'issue d'une durée bornée.", j'ai utilisé les formules suivantes :

- 1.  $query\ verbose\ (AttenteAutorisationA==<.1.>\ and\ EG(DansPontA\ !=<.1.>))\ (Fichier\ P2\_1.txt)$
- 2. query verbose (implies(AttenteAutorisationA==<.1.>, AF(DansPontA==<.1.>)) and implies(AttenteAutorisationA==<.2.>, AF(DansPontA==<.2.>)) and implies(AttenteAutorisationB==<.1.>, AF(DansPontB==<.1.>)) and implies(AttenteAutorisationB==<.2.>, AF(DansPontB==<.2.>))) (Fichier P2\_2.txt)

Quelques formules pour les "autres propriétés triviales attendues" :

- 1. query node ((card(VehiculeA) + card(AttenteAutorisationA) + card(DansPontA) + card(FiniA)) != 3). Le nombre de véhicules Vaa reste constant. (Fichier P3\_1.txt)
- 2. query node (card(CapacitePont) > 5). La capacité du pont  $Capa_p$  est constante.(Fichier P3 2.txt)
- 3.  $query \ node \ (card(Budget) > 1)$ . Il y a au plus 1 jeton dans la place **Budget** à la fois.(Fichier P3\_3.txt)
- 4. query node (card(Sens) > 1). Il y a au plus 1 jeton dans la place **Sens** à la fois.(Fichier P3 4.txt)
- 5.  $query \ node \ (card(NaltVehicule) > 1)$ . Il y a au plus 1 jeton dans la place **NaltVehicule** à la fois.(Fichier P3\_5.txt)

## 2.8 Question 1.8