Анализ мощности, часть 2

Математические методы в зоологии - на R, осень 2013

Марина Варфоломеева Каф. Зоологии беспозвоночных, СПбГУ

Экономим силы с помощью анализа мощности

- · A priori анализ мощности
- Оценка величины эффекта
- · Post hoc анализ мощности

Вы сможете

- оценивать величину эффекта и необходимый объем выборки по данным пилотного исследования
- · загружать данные из .xls в R
- · строить гистограммы и боксплоты с помощью ggplot2
- · сравнивать средние значения при помощи t-критерия, интерпретировать и описывать результаты
- расчитывать фактическую мощность теста

На чем мы остановились?

Пример: Улитки на устрицах в мангровых зарослях *

В каких зонах мангровых зарослей на устрицах предпочитают обитать улитки?

Minchinton, Ross, 1999

- Зона зарослей 4 (по 5 проб число улиток на раковинах устриц)
 - LZ ближе к земле,
 - MZ средняя часть, с деревьями,
 - SZ(-TR) ближе к морю, с деревьями
 - SZ(+TR) ближе к морю, без деревьев
- · Сайт 2
 - A
 - B

Читаем данные из файла


Не забудте войти в вашу директорию для матметодов, например, так

```
# setwd("C:\\Moи\ документы\\mathmethR\\) # в Windows
# setwd(/home/yourusername/mathmethR/) # в Linux

library(XLConnect)
wb <- loadWorkbook("./data/minch.xls")
minch <- readWorksheet(wb, sheet = 1)</pre>
```

Какой формы распределение численности улиток для двух сайтов?


```
library(ggplot2)
bp <- ggplot(data = minch, aes(x = site, y = limpt100, fill = site)) +
   geom_boxplot()
bp</pre>
```



А если взять квадратный корень из численности?

Стало ли распределение больше походить на нормальное?

bp + aes(y = sqlim100)



A priory анализ мощности по данным пилотного исследования


Представим, что было пилотное исследование:

2 сайта, 4 зоны, по 2 пробы

```
wb1 <- loadWorkbook("./data/minch_smpl.xls")
minch_smpl <- readWorksheet(wb1, sheet = 1)</pre>
```

Мы хотим сравнить сайты

```
ggplot(data = minch_smpl, aes(x = site, y = sqlim100)) +
geom_boxplot(aes(fill = site))
```



Величина эффекта по исходным данным

```
library(effsize)
effect <- cohen.d(minch_smpl$sqlim100, minch_smpl$site)
effect

##
## Cohen's d
##
## d estimate: -0.159 (negligible)
## 95 percent confidence interval:
## A A
## -1.31 0.99</pre>
```

- дальше нам понадобится строка "d estimate: -0.159 (negligible)" как добыть из нее значение?

Как называется в структуре объекта элемент, где записана величина эффекта?

str(effect)

```
## List of 7
## $ method : chr "Cohen's d"
## $ name : chr "d"
## $ estimate : Named num -0.159
## ..- attr(*, "names")= chr "A"
## $ conf.int : Named num [1:2] -1.31 0.99
## ..- attr(*, "names")= chr [1:2] "A" "A"
## $ var : Named num 0.535
## $ conf.level: num 0.95
## $ magnitude : chr "negligible"
## - attr(*, "class")= chr "effsize"
```

Чтобы добыть величину эффекта, назовем его по имени с помощью оператора \$

\$ - для обращения к переменным по именам (для обращения к элементам сложного объекта)

```
str(effect)
```

```
## List of 7
## $ method : chr "Cohen's d"
## $ name : chr "d"
## $ estimate : Named num -0.159
## ..- attr(*, "names")= chr "A"
## $ conf.int : Named num [1:2] -1.31 0.99
## ..- attr(*, "names")= chr [1:2] "A" "A"
## $ var : Named num 0.535
## ..- attr(*, "names")= chr "A"
## $ conf.level: num 0.95
## $ magnitude : chr "negligible"
## - attr(*, "class")= chr "effsize"
```

```
effect$estimate
```

```
## A
## -0.159
```

Для pwr.t.test() эффект должен быть положительным

Поэтому вычислим модуль, чтобы потом использовать effect

```
effect <- abs(effect$estimate) # абсолютная величина (модуль) effect
```

```
## A
## 0.159
```

• Очень слабый эффект...

Рассчитайте

объем выборки, чтобы показать различия плотности улиток между сайтами с вероятностью 0.8?


pwr.t.test()

Post hoc анализ мощности

Что получилось бы на самом деле?

```
# bp \leftarrow ggplot(data = minch, aes(x = site, y = limpt100)) + geom_boxplot()

bp + aes(y = sqlim100)
```



Считаем t-критерий

по умолчанию Модификация Велча - для неравных дисперсий

```
t.test(sqlim100 ~ site, data = minch, var.equal = FALSE)
```

 Достоверных различий плотности улиток между локациями не обнаружено (t-критерий, p<0.01)

Для post hoc анализа нужно знать

- · тест (H_0 отвергнута!)
- уровень значимости
- фактический объем выборки
- фактическая величина эффекта

Пример: Улитки на устрицах в мангровых зарослях *

Какова была реальная величина эффекта?

Хватило ли нам мощности, чтобы выявлять такие незначительные различия?

Что мы знаем для post hoc анализа?

- тест
- уровень значимости
- фактический объем выборки
- фактическая величина эффекта

Что мы знаем для post hoc анализа?

- · тест t-критерий
- · уровень значимости $\alpha = 0.05$
- фактический объем выборки 20
- фактическая величина эффекта ?

Рассчитайте

- фактическую величину эффекта
- реальную мощность теста

```
$
cohen.d()
abs()
pwr.t.test()
help()
```

Минимальные выявляемые различия

$$d=rac{|ar{x}_1-ar{x}_2|}{\sqrt{rac{s_1^2+s_2^2}{2}}}$$

$$MDES = |ar{x}_1 - ar{x}_2| = d\sqrt{rac{s_1^2 + s_2^2}{2}}$$

Найдем Коэновскую величину эффекта

```
d$d
```

```
## [1] 0.909
```

Минимальные выявляемые различия

$$MDES=d\sqrt{rac{s_1^2+s_2^2}{2}}$$

```
(MDES <- d$d * sqrt(sum(summary_by_site$var)/2))</pre>
```

```
## [1] 1.99
```

```
(diff <- summary_by_site$mean[2] - summary_by_site$mean[1])</pre>
```

```
## [1] 0.798
```

Мощность при разных объемах групп

А что если бы было не по 20 проб на каждом сайте?

Улитки на устрицах в мангровых зарослях

- · сайт A 20 проб
- · сайт B 40 проб

```
pwr.t2n.test()
```

Мощность при разных объемах групп

```
##
## t test power calculation
##
## n1 = 20
## n2 = 40
## d = 0.365
## sig.level = 0.05
## power = 0.259
## alternative = two.sided
```

- Все равно мощность маленькая! Важен ли такой эффект? Стоит ли за ним гоняться?

Рассчитайте

Выборка в первой группе n=200

Какой объем выборки понадобится во второй группе, чтобы выявлять малые различия в плотности улиток между двумя сайтами (слабые эффекты) с вероятностью 0.8 при уровне значимости 0.05?


```
cohen.ES()
pwr.t2n.test()
```

Как влиять на мощность теста?


Мощность зависит

- от объема выборки
- от величины эффекта
- от уровня значимости


Чем больше объем выборки—тем больше мощность



Чем больше уровень значимости—тем больше мощность



Чем больше величина различий—тем больше мощность



Назовите,

какие из факторов, влияющих на мощность теста, мы **не можем** контролировать?

Мы не можем контролировать внешние факторы

- \cdot величину эффекта (ES)
- · фоновую изменчивость (σ^2)

Скажите,

каким образом можно повлиять на мощность теста?

Мощность теста можно регулировать, если

- изменить число повторностей
- \cdot выбрать другой уровень значимости (lpha)
- \cdot определиться, какие эффекты действительно важны (ES)

Take home messages

- Контролируем статистические ошибки:
 - чтобы не находить несуществующих эффектов, фиксируем уровень значимости
 - чтобы не пропустить значимое, рассчитываем величину эффекта, объем выборки и мощность теста
 - когда не обнаружили достоверных эффектов, оцениваем величину эффекта и мощность теста
- Способность выявлять различия зависит
 - от объема выборки,
 - от уровня значимости
 - от величины эффекта

Дополнительные ресурсы

- · Quinn, Keough, 2002, pp. 164-170
- · Open Intro to Statistics: 4.6 Sample Size and Power, pp. 193-197
- · Sokal, Rohlf, 1995, pp. 167-169.
- · Zar, 1999, p. 83.
- R Data Analysis Examples Power Analysis for Two-group Independent sample t-test. UCLA: Statistical Consulting Group.
- R Data Analysis Examples Power Analysis for One-sample t-test. UCLA: Statistical Consulting Group.
- FAQ How is effect size used in power analysis? UCLA: Statistical Consulting Group.