Семинар #9: Память. Классные задания.

Часть 1: Системы счисления

Мы привыкли пользоваться десятичной системой счисления и не задумываемся, что под числом в десятичной записи подразумевается следующее:

$$123.45_{10} = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$$

Конечно, в числе 10 нет ничего сильно особенного с математической точки зрения. Оно было выбрано исторически, скорей всего по той причине, что у человека 10 пальцев. Компьютеры же работают с двоичными числами, потому что оказалось что процессоры на основе двоичной логики сделать проще. В двоичной системе счисления есть всего 2 цифры: 0 и 1. Под записью числа в двоичной системе подразумевается примерно то же самое, что и в десятичной:

$$101.01_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = 5.25_{10}$$

При работе с компьютером на низком уровне имеет смысл использовать двоичную систему за место десятичной. Но человеку очень сложно воспринимать числа в двоичной записи, так как они получаются слишком длинными. Поэтому популярность приобрели восьмеричная и шестнадцатиричная системы счисления. В шестнадцатиричной системе счисления есть 16 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f.

$$1a.8_{16} = 1 \cdot 16^{1} + 10 \cdot 16^{0} + 8 \cdot 16^{-1} = 26.5_{10}$$

Задача. Переводите следующие числа в десятичную систему:

```
-11011_2 -2b_{16} -40_8 -1.1_2 -a.c_{16} -10_{123}
```

Шестнадцатиричная и восьмеричная системы в языке С:

Язык C поддерживает шестнадцатиричные и восьмеричные числа. Чтобы получить восьмеричное число нужно написать 0 перед числом. Чтобы получить шестнадцатиричное число нужно написать 0х перед числом.

Также, можно печатать и считывать числа в этих системах счисления с помощью спецификаторов % (для восьмеричной системы – \mathbf{o} ctal) и %х (для шестнадцатеричной – $\mathbf{hexadecimal}$). Спецификатор %d можно использовать для десятичной системы – \mathbf{d} ecimal. Пример программы, которая считывает число в шестнадцатеричной системе и печатает в десятичной:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a;
    scanf("%x", &a);
    printf("%d\n", a);
}
```

Задача:

Напишите программу, которая будет считывать число в десятичной системе и печатать в шестнадцатеричной. Переведите с помощью этой программы в шестнадцатеричную систему числа: 14, 255, 256, 65535, 14598366.

Часть 2: Переменные в памяти

Положение любой переменной в памяти характеризуется двумя числами: её адресом(номером первого байта этой переменной) и её размером. Рассмотрим ситуацию, когда были созданы 3 переменные типов int (размер 4 байта), char (размер 1 байт) и float (размер 4 байта). На рисунке представлено схематическое расположение этих переменных в памяти (одному квадратику соответствует 1 байт):

Какие выводы можно сделать из этого изображения:

- Каждая переменная заняла столько байт, чему равен её размер.
- Переменные в памяти могут хранится не в том порядке, в котором вы их объявляете.
- Переменные в памяти хранятся не обязательно вплотную друг к другу.
- Каждый байт памяти представляется двузначным шестнадцатиричным числом (это удобно).
- Байты переменной а хранятся в обратном порядке. Такой порядок байт называется Little Endian. Обратите внимание, что обращается только порядок байт, а не бит. Большинство компьютеров применяют именно такой порядок байт. Но в некоторых системах может использоваться обычный порядок байт Big Endian. Обратный порядок байт применяется не только к типу int, но и ко всем базовым типам.
- Переменная b хранит ASCII-код символа A. Он который равен $65 = 41_{16}$.

Операторы получения адреса и размера переменных

Чтобы найти адрес переменной, нужно перед ней поставить знак амперсанда &. Для печати адреса используется спецификатор %p, хотя можно использовать и %llx или %llu. Чтобы найти размер переменной нужно использовать оператор sizeof. Размер это обычно тоже 8-ми байтовое беззнаковое число (потому что размер какой-нибудь структуры может быть очень большим), поэтому нужно использвать %llu.


```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 123;
    printf("Address = %p\n", &a);
    printf("Size = %llu\n", sizeof(a));
}
```

Задачи:

- Найдите чему равны размеры следующих типов на вашей системе: char, short, long, long long, float, double, массив чисел int размером 100 элементов.
- Объявите 2 переменные int и напечатайте их адреса в шестнадцатеричном и десятичном виде. Чему равна разница между этими числами? Убедитесь, что адреса переменных разные при каждом запуске программы.

Часть 3: Указатели

Для хранения адресов в языке С введены специальные переменные, которые называются указатели. Тип переменной указателя = тип той переменной, чей адрес он хранит + звёздочка на конце. Например, указатель, который будет хранить адреса переменных типа int должен иметь тип int*.



Пояснения по рисунку:

- В данном примере для простоты выбраны очень маленькие адреса. В действительности же адрес скорей всего будет очень большим числом.
- Указатель тоже является переменной и хранится в памяти.
- Указатель хранит номер одной из ячеек памяти (в данном случае первый байт а).
- Для указателя применяется тот же порядок байт, что и для других переменных базовых типов. В данном случае обратный.

Задачи:

- Для примера выше напечатайте следующие величины:
 - Значение, адрес и размер переменной а
 - Значение, адрес и размер переменной b (указатель, хранящий адрес a)
- Напечатайте размеры следующих типов: char*, short*, int*, long long*, float*, double*, int**.

Операция разыменования:

Разыменования — это получение самой переменной по указателю на неё. Чтобы разыменовать указатель нужно перед ним поставить звёздочку. Не следует путать эту звёздочку со звёздочкой, используемой при объявлении указателя. То есть, если b это указатель, хранящий адрес a, то *b означает следующее:

Пройди по адресу, хранящемуся в **b**. Возьми соответствующее количество байт, начиная с этого адреса. Воспринимай эти байты как переменную соответствующего типа.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 123;
    int* b = &a;
    *b += 1;
    printf("%d\n", a);
}
```

Задачи:

- Умножьте значение переменной а на 10 используя только указатель на неё.
- Возведите значение переменной а в квадрат используя только указатель на неё.

Схематическое изображение указателей в памяти:

Так как постоянно рисовать переменные в памяти слишком громоздко и затруднительно, будем изображать из схематически. Стрелочкой будем указывать на переменную, адрес которой хранит указатель. Размеры прямо-угольников не соответствуют размерам переменных. Пример выше тогда будет выглядеть так:




Задачи:

Напишите код, который будет соответствовать следующим рисункам. В каждой задаче разыменуйте указатели и напечатайте то, на что они указывают.


• Указатель на переменную типа char.




• Два указателя, которые указывают на одну переменную типа int




• Указатель типа int*, указывает на первый элемент массива int-ов под названием array




• Указатель типа int*, указывает на четвёртый элемент массива int-ов под названием array



• Указатель типа int**, указывает на указатель int*, который указывает на переменную типа int.



• Пусть есть структура Book из задания на структуры. Она содержит поля title (массив char), pages (тип int) и price (тип float). Создайте переменную структуры и 3 указателя p, q и s. Указатель p должен указывать на саму структуру. Указатель q должен указывать на поле price. Указатель s должен указывать на символ 'P' строки 'War and Peace'.



Часть 4: Указатели разных типов

Как вы могли заметить тип указателя зависит от типа элемента на который он указывает. Но все указатели, независимо от типа, по сути хранят одно и то же (адрес первого байта переменной). Чем же они различаются друг от друга? Разница проявляется как раз при их разыменовывании . Например, при разыменовывании указатель int* берёт 4 байта и воспринимает их как переменную типа int, а указатель char* берёт 1 байт и воспринимает его как переменную типа char.

Рассмотрим следующий пример. На переменную **a** указывают две переменные разных типов: **int*** и **char***. Оба указателя хранят одно и то же значение, но работают по разному при разыменовании.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 0x12345678;
    int* p = &a;
    char* q = &a;

    printf("%p %p\n", p, q);
    printf("%x\n", *p);
    printf("%x\n", *q);
}
int* p

char* q
```

Преобразование типов указателя

В предыдущем примере есть такая строка **char* p** = **&a**; Необычность этой строки в том, что слева и справа от знака = находятся объекты разных типов. Слева – **char***, а справа – **int***. В этот момент происходит неявное преобразование типов один тип указателя преобразуется в другой. Это всё похоже на преобразование типов обычных переменных.

Надо отметить, что язык C++ строже относится к соблюдению типов, чем язык C, и не позволит вам неявно преобразовать указатель одного типа в указатель другого типа.

Задача: Что напечатает следующая программа и почему она это напечатает?

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 7627075;
    char* p = (char*)&a;
    printf("%s\n", p);
}
```

Указатель void*

Помимо обычных указателей в языке есть специальный указатель void*. Этот указатель не ассоциирован не с каким типом, а просто хранит некоторый адрес. При попытке его разыменования произойдёт ошибка.

Задача:

```
int a = 123;
void* p = (void*)&a;
```

Увеличьте переменную а в 2 раза и напечатайте её используя только указатель р.

Часть 5: Арифметика указателей


С указателями можно производить следующие операции:

- Разыменование *р
- Инкремент p++. В этом случае указатель не увеличивается на 1, как было можно подумать. Он увеличивается на размер типа, на который он указывает. Благодаря этой особенности указателей с их помощью удобно проходить по массиву.
- Декремент р++. Уменьшается на размер типа, на который он указывает.
- Прибавить или отнять число p + k. В этом случае указатель не увеличивается на k, как было можно подумать. Он увеличивается на k * sizeof(*p). Благодаря этой особенности указателей с их помощью удобно проходить по массиву. Если p указывает на i-ый элемент массива, то p + 1 будет указывать на i + 1 элемент массива.
- Вычитать 2 указателя р q. Вернётся разница между указателями делённая на размер типа указателя.
- Квадратные скобки (прибавить число + разыменование): p[i] == *(p+i)

Задачи:

• Пусть есть одномерный статический массив и указатель на 4-й элемент этого массива:

```
int numbers[6] = {4, 8, 15, 16, 23, 42};
int* p = &numbers[3];
```



Чему равны следующие выражения:

1.	numbers[5]	5.	p[0]	9.	*(numbers+5)
2.	*p	6.	p[1]	10.	p - numbers
3.	*(p+1)	7.	p[-2]	11.	(short*)p - (short*)numbers
4.	*(p-2)	8.	*numbers	12.	(char*)p - (char*)numbers

Подсказка: имя массива во многих случаях ведёт себя как указатель на первый элемент массива.

• Обход массива с помощью указателя:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int numbers[6] = {4, 8, 15, 16, 23, 42};
    for (int* p = &numbers[0]; p != &numbers[6]; ++p)
        printf("%i\n", *p);
}
```

Используйте такой обход, но с указателем **char***, чтобы напечатать каждый байт массива **numbers** в шестнадцатеричном виде.

Передача переменных в функции с помощью указателей

Передача массивов в функции

Стандартные функции тетсру и тет ет

Замечания о синтаксисе объявления указателей