Виртуальная память - І

Основы информатики.

Компьютерные основы программирования

goo.gl/X7evF

Ha основе **CMU** 15-213/18-243: Introduction to Computer Systems

goo.gl/TDDVV

Лекция **13**, **18** Мая, 2015




Лектор:

Дмитрий Северов, кафедра информатики 608 КПМ dseverov@mail.mipt.ru

Виртуальная память – 1: понятия


- Пространства адресов
- ВП как средство кеширования
- ВП как средство управления памятью
- ВП как средство защиты памяти
- Трансляция адресов

Система с физической адресацией



Используется в "простых" системах – микроконтроллерах,
 встроенных в датчики, регуляторы света, часы

Системы с виртуальной адресацией



- Используется во всех современных серверах, ПК, смартфонах
- Одна из замечательных идей в информатике

Адресные пространства

- **Линейное адресное пространство:** Упорядоченное множество смежных неотрицательных целых адресов: {0, 1, 2, 3 ... }
- Виртуальное адресное пространство: Множество $N = 2^n$ виртуальных адресов: $\{0, 1, 2, 3, ..., N-1\}$
- Физическое адресное пространство: Множество $M = 2^m$ физических адресов $\{0, 1, 2, 3, ..., M-1\}$
- Четкое различием между данными (байтами) и их атрибутами (адресами)
- Каждый объект может иметь несколько адресов
- Каждый байт в основной памяти имеет:
 один физический адрес, один (или более) виртуальных адресов

Виртуальная память нужна, чтобы...


- использовать физическую память эффективно
 - DRAM кеш к частям виртуального пространства
- упростить управление памятью
 - Каждый процесс получает типовой экземпляр линейного адресного пространства
- изолировать адресные пространства
 - Ни один процесс не может обращаться к памяти другого
 - Программы пользователей не имеют доступа привилегированной информации ядра ОС

Виртуальная память – 1: понятия

- Пространства адресов
- ВП как средство кеширования
- ВП как средство управления памятью
- ВП как средство защиты памяти
- Трансляция адресов

ВП как средство кеширования

- Виртуальная память массив N смежных байт на диске
- Содержимое массива на диске кешируется в физической памяти (DRAM cache)
 - Блоки этого кеша страницы размером Р = 2^р байт



Организация DRAM-кеша

Определяется огромной ценой промаха


- DRAM на 2 порядка (100 раз) медленнее SRAM
- Диск на 4 порядка (10 тысяч раз) медленнее DRAM

Следствия

- Большой размер страницы (блока): обычно 4-8 КВ, иногда 4 МВ
- Полностью ассоциативен
 - любая ВС может быть размещена в любой ФС
 - требует "большую" функцию отображения, в отличие от кешей ЦП
- Высокоизощрённые, дорогостоящие алгоритмы замены
 - Слишком сложные и неустоявшиеся для аппаратной реализации
- Write-back, но не write-through


Таблица страниц

- Страничная таблица массив табличных записей (РТЕ) отображений виртуальных страниц на физические.
 - Отдельная для каждого процесса структура данных ядра ОС в DRAM




Страничное попадание

■ Страничное попадание: ссылка на страницу ВП говорит, что страница находится в DRAM (попадание DRAM-кеша)




Страничный сбой

■ *Страничный сбой:* ссылка на страницу ВП говорит, что страница отсутствует в DRAM (промах DRAM-кеша)




Обработка страничного сбоя – 1

■ Страничный промах вызывает страничный сбой (исключение)




Обработка страничного сбоя – 2

- Страничный промах вызывает страничный сбой (исключение)
- Обработчик страничного сбоя выбирает жертву откачки (здесь ВС 4)




Обработка страничного сбоя - 3

- Страничный промах вызывает страничный сбой (исключение)
- Обработчик страничного сбоя выбирает жертву откачки (здесь ВС 4)
- Обработчик подкачивает с диска в память нужную страницу (здесь ВС 3)



Обработка страничного сбоя - 4

- Страничный промах вызывает страничный сбой (исключение)
- Обработчик страничного сбоя выбирает жертву откачки (здесь ВС 4)
- Обработчик подкачивает с диска в память нужную страницу (здесь ВС 3)
- Сбойная команда повторно выполняется : страничное попадание!



Локальность снова выручает!

- Виртуальная память работает благодаря локальности
- В каждый момент времени, программы стремятся доступаться к набору активных виртуальных страниц рабочему набору
 - Программы с лучшей временной локальностью будут иметь рабочий набор меньшего размера
- Если размер рабочего набора < размера основной памяти
 - Хорошая производительность процесса после неизбежных промахов
- Если сумма размеров рабочих наборов > размера основной памяти
 - Пробуксовка (Thrashing): деградация производительности при непрерывной откачке/подкачке страниц

Виртуальная память – 1: понятия

- Пространства адресов
- ВП как средство кеширования
- ВП как средство управления памятью
- ВП как средство защиты памяти
- Трансляция адресов

ВП как средство управления памятью - 1

- Ключевая идея: каждому процессу собственное виртуальное адресное пространство
 - память представляется простым линейным массивом
 - отображение разбрасывает адреса по физической памяти
 - удачные отображения упрощают распределение и управление

